
The Python/C API

Versión 3.10.13

**Guido van Rossum
and the Python development team**

noviembre 14, 2023

**Python Software Foundation
Email: docs@python.org**

1	Introducción	3
1.1	Estándares de codificación	3
1.2	Archivos de cabecera (<i>Include</i>)	4
1.3	Macros útiles	4
1.4	Objetos, tipos y conteos de referencias	6
1.4.1	Conteo de Referencias	6
1.4.2	Tipos	9
1.5	Excepciones	10
1.6	Integración de Python	12
1.7	Depuración de compilaciones	12
2	Estabilidad de la API en C	15
2.1	Interfaz binaria de aplicación estable	15
2.1.1	Alcance y rendimiento de la API limitada	16
2.1.2	Advertencias de la API limitada	16
2.2	Consideraciones de la plataforma	17
2.3	Contenido de la API limitada	17
3	La capa de muy alto nivel	41
4	Conteo de referencias	47
5	Manejo de excepciones	49
5.1	Impresión y limpieza	49
5.2	Lanzando excepciones	50
5.3	Emitir advertencias	52
5.4	Consultando el indicador de error	53
5.5	Manejo de señal	55
5.6	Clases de Excepción	56
5.7	Objetos Excepción	56
5.8	Objetos Unicode de Excepción	57
5.9	Control de Recursión	58
5.10	Excepciones Estándar	59
5.11	Categorías de advertencia estándar	60
6	Utilidades	63
6.1	Utilidades del sistema operativo	63
6.2	Funciones del Sistema	66
6.3	Control de procesos	68
6.4	Importando Módulos	68
6.5	Soporte de empaquetado (<i>marshalling</i>) de datos	72

6.6	Analizando argumentos y construyendo valores	73
6.6.1	Analizando argumentos	73
6.6.2	Construyendo valores	79
6.7	Conversión y formato de cadenas de caracteres	80
6.8	Reflexión	82
6.9	Registro de códec y funciones de soporte	83
6.9.1	API de búsqueda de códec	83
6.9.2	API de registro para controladores de errores de codificación Unicode	84
7	Capa de objetos abstractos	85
7.1	Protocolo de objeto	85
7.2	Protocolo de llamada	89
7.2.1	El protocolo <i>tp_call</i>	89
7.2.2	El protocolo <i>vectorcall</i>	89
7.2.3	API para invocar objetos	91
7.2.4	API de soporte de llamadas	93
7.3	Protocolo de números	94
7.4	Protocolo de secuencia	97
7.5	Protocolo de mapeo	98
7.6	Protocolo iterador	100
7.7	Protocolo Búfer	101
7.7.1	Estructura de búfer	101
7.7.2	Tipos de solicitud búfer	103
7.7.3	Arreglos complejos	105
7.7.4	Funciones relacionadas a búfer	106
7.8	Protocolo de búfer antiguo	107
8	Capa de objetos concretos	109
8.1	Objetos fundamentales	109
8.1.1	Objetos Tipos	109
8.1.2	El objeto <i>None</i>	113
8.2	Objetos numéricos	113
8.2.1	Objetos Enteros	113
8.2.2	Objetos Booleanos	116
8.2.3	Objetos de punto flotante	116
8.2.4	Objetos de números complejos	117
8.3	Objetos de secuencia	118
8.3.1	Objetos Bytes	119
8.3.2	Objetos de arreglos de bytes (<i>bytearrays</i>)	121
8.3.3	Objetos y códecs Unicode	122
8.3.4	Objetos Tuplas	141
8.3.5	Objetos de secuencia de estructura	142
8.3.6	Objetos lista	143
8.4	Objetos contenedor	145
8.4.1	Objetos Diccionarios	145
8.4.2	Objetos Conjunto	148
8.5	Objetos de función	149
8.5.1	Objetos función	149
8.5.2	Objetos de método de instancia	150
8.5.3	Objetos método	151
8.5.4	Objetos Celda	151
8.5.5	Objetos Código	152
8.6	Otros objetos	153
8.6.1	Objetos archivo	153
8.6.2	Objetos Modulo	154
8.6.3	Objetos iteradores	161
8.6.4	Objetos descriptores	162
8.6.5	Objeto rebanada (<i>slice</i>)	162

8.6.6	Objeto Elipsis	164
8.6.7	Objetos de vista de memoria (<i>MemoryView</i>)	164
8.6.8	Objetos de referencia débil	164
8.6.9	Cápsulas	165
8.6.10	Objetos Generadores	167
8.6.11	Objetos corrutina	167
8.6.12	Objetos de variables de contexto	168
8.6.13	Objetos <i>DateTime</i>	169
8.6.14	Objetos para indicaciones de tipado	172
9	Inicialización, Finalización e Hilos	173
9.1	Antes de la inicialización de Python	173
9.2	Variables de configuración global	174
9.3	Inicializando y finalizando el intérprete	176
9.4	Parámetros de todo el proceso	177
9.5	Estado del hilo y el bloqueo global del intérprete	181
9.5.1	Liberando el GIL del código de extensión	181
9.5.2	Hilos creados sin Python	182
9.5.3	Precauciones sobre <code>fork()</code>	182
9.5.4	API de alto nivel	183
9.5.5	API de bajo nivel	185
9.6	Soporte de subinterprete	188
9.6.1	Errores y advertencias	189
9.7	Notificaciones asincrónicas	189
9.8	Perfilado y Rastreo	190
9.9	Soporte avanzado del depurador	191
9.10	Soporte de almacenamiento local de hilo	191
9.10.1	API de almacenamiento específico de hilo (TSS, <i>Thread Specific Storage</i>)	192
9.10.2	API de almacenamiento local de hilos (TLS, <i>Thread Local Storage</i>)	193
10	Configuración de inicialización de Python	195
10.1	Ejemplo	195
10.2	PyWideStringList	196
10.3	PyStatus	197
10.4	PyPreConfig	198
10.5	Preinicialización de Python con PyPreConfig	199
10.6	PyConfig	201
10.7	Inicialización con PyConfig	210
10.8	Configuración aislada	211
10.9	Configuración de Python	212
10.10	Configuración de la ruta de Python	212
10.11	Py_RunMain()	213
10.12	Py_GetArgcArgv()	213
10.13	API Provisional Privada de Inicialización Multifásica	213
11	Gestión de la memoria	217
11.1	Visión general	217
11.2	Dominios del asignador	218
11.3	Interfaz de memoria sin procesar	219
11.4	Interfaz de memoria	219
11.5	Asignadores de objetos	221
11.6	Asignadores de memoria predeterminados	222
11.7	Personalizar asignadores de memoria	222
11.8	Configurar enlaces para detectar errores en las funciones del asignador de memoria de Python	224
11.9	El asignador pymalloc	225
11.9.1	Personalizar asignador de arena de pymalloc	225
11.10	tracemalloc C API	226
11.11	Ejemplos	226

12 Soporte de implementación de objetos	229
12.1 Asignación de objetos en el montículo	229
12.2 Estructuras de objetos comunes	230
12.2.1 Tipos objeto base y macros	230
12.2.2 Implementando funciones y métodos	232
12.2.3 Acceder a atributos de tipos de extensión	234
12.3 Objetos Tipo	236
12.3.1 Referencia rápida	236
12.3.2 Definición de <code>PyTypeObject</code>	241
12.3.3 Ranuras (<i>Slots</i>) <code>PyObject</code>	242
12.3.4 Ranuras <code>PyVarObject</code>	243
12.3.5 Ranuras <code>PyTypeObject</code>	243
12.3.6 Tipos estáticos	261
12.3.7 Tipos Heap	261
12.4 Estructuras de Objetos de Números	261
12.5 Estructuras de Objetos Mapeo	263
12.6 Estructuras de objetos secuencia	264
12.7 Estructuras de Objetos Búfer	265
12.8 Estructuras de objetos asíncronos	266
12.9 Tipo Ranura <i>typedefs</i>	266
12.10 Ejemplos	268
12.11 Apoyo a la recolección de basura cíclica	270
12.11.1 Controlar el estado del recolector de basura	272
13 Versiones de API y ABI	275
A Glosario	277
B Acerca de estos documentos	291
B.1 Contribuidores de la documentación de Python	291
C Historia y Licencia	293
C.1 Historia del software	293
C.2 Términos y condiciones para acceder o usar Python	294
C.2.1 ACUERDO DE LICENCIA DE PSF PARA PYTHON lanzamiento	294
C.2.2 ACUERDO DE LICENCIA DE BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0	295
C.2.3 ACUERDO DE LICENCIA CNRI PARA PYTHON 1.6.1	296
C.2.4 ACUERDO DE LICENCIA CWI PARA PYTHON 0.9.0 HASTA 1.2	297
C.2.5 LICENCIA BSD DE CLÁUSULA CERO PARA CÓDIGO EN EL PYTHON lanzamiento DOCUMENTACIÓN	297
C.3 Licencias y reconocimientos para software incorporado	298
C.3.1 Mersenne Twister	298
C.3.2 Sockets	299
C.3.3 Servicios de socket asíncronos	299
C.3.4 Gestión de cookies	300
C.3.5 Seguimiento de ejecución	300
C.3.6 funciones <code>UUencode</code> y <code>UUdecode</code>	301
C.3.7 Llamadas a procedimientos remotos XML	301
C.3.8 <code>test_epoll</code>	302
C.3.9 Seleccionar <code>kqueue</code>	302
C.3.10 <code>SipHash24</code>	303
C.3.11 <code>strtod</code> y <code>dtoa</code>	303
C.3.12 <code>OpenSSL</code>	304
C.3.13 <code>expat</code>	306
C.3.14 <code>libffi</code>	306
C.3.15 <code>zlib</code>	307
C.3.16 <code>cfuhash</code>	307
C.3.17 <code>libmpdec</code>	308
C.3.18 Conjunto de pruebas W3C C14N	308

C.3.19 Audioop	309
D Derechos de autor	311
Índice	313

Este manual documenta la API utilizada por los programadores de C y C++ que desean escribir módulos de extensión o incorporar Python. Es un complemento de `extending-index`, que describe los principios generales de la escritura de extensión pero no documenta las funciones API en detalle.

La interfaz del programador de aplicaciones (API) con Python brinda a los programadores de C y C++ acceso al intérprete de Python en una variedad de niveles. La API es igualmente utilizable desde C++, pero por brevedad generalmente se conoce como la API Python/C. Hay dos razones fundamentalmente diferentes para usar la API Python/C. La primera razón es escribir *módulos de extensión* para propósitos específicos; Estos son módulos C que extienden el intérprete de Python. Este es probablemente el uso más común. La segunda razón es usar Python como componente en una aplicación más grande; Esta técnica se conoce generalmente como integración (*embedding*) Python en una aplicación.

Escribir un módulo de extensión es un proceso relativamente bien entendido, donde un enfoque de «libro de cocina» (*cookbook*) funciona bien. Hay varias herramientas que automatizan el proceso hasta cierto punto. Si bien las personas han integrado Python en otras aplicaciones desde su existencia temprana, el proceso de integrar Python es menos sencillo que escribir una extensión.

Muchas funciones API son útiles independientemente de si está integrando o extendiendo Python; Además, la mayoría de las aplicaciones que integran Python también necesitarán proporcionar una extensión personalizada, por lo que probablemente sea una buena idea familiarizarse con la escritura de una extensión antes de intentar integrar Python en una aplicación real.

1.1 Estándares de codificación

Si está escribiendo código C para su inclusión en CPython, **debe** seguir las pautas y estándares definidos en **PEP 7**. Estas pautas se aplican independientemente de la versión de Python a la que esté contribuyendo. Seguir estas convenciones no es necesario para sus propios módulos de extensión de terceros, a menos que eventualmente espere contribuir con ellos a Python.

1.2 Archivos de cabecera (*Include*)

Todas las definiciones de función, tipo y macro necesarias para usar la API Python/C se incluyen en su código mediante la siguiente línea:

```
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
#include <Python.h>
```

Esto implica la inclusión de los siguientes archivos de encabezado estándar: `<stdio.h>`, `<string.h>`, `<errno.h>`, `<limits.h>`, `<assert.h>` y `<stdlib.h>` (si está disponible).

Nota: Dado que Python puede definir algunas definiciones de preprocesador que afectan los encabezados estándar en algunos sistemas, *debe* incluir `Python.h` antes de incluir encabezados estándar.

Se recomienda definir siempre `PY_SSIZE_T_CLEAN` antes de incluir `Python.h`. Consulte [Analizando argumentos y construyendo valores](#) para obtener una descripción de este macro.

Todos los nombres visibles del usuario definidos por `Python.h` (excepto los definidos por los encabezados estándar incluidos) tienen uno de los prefijos `Py` o `_Py`. Los nombres que comienzan con `_Py` son para uso interno de la implementación de Python y no deben ser utilizados por escritores de extensiones. Los nombres de miembros de estructura no tienen un prefijo reservado.

Nota: El código de usuario nunca debe definir nombres que comiencen con `Py` o `_Py`. Esto confunde al lector y pone en peligro la portabilidad del código de usuario para futuras versiones de Python, que pueden definir nombres adicionales que comienzan con uno de estos prefijos.

The header files are typically installed with Python. On Unix, these are located in the directories `prefix/include/pythonversion/` and `exec_prefix/include/pythonversion/`, where `prefix` and `exec_prefix` are defined by the corresponding parameters to Python's **configure** script and `version` is `'%d.%d' % sys.version_info[:2]`. On Windows, the headers are installed in `prefix/include`, where `prefix` is the installation directory specified to the installer.

To include the headers, place both directories (if different) on your compiler's search path for includes. Do *not* place the parent directories on the search path and then use `#include <pythonX.Y/Python.h>`; this will break on multi-platform builds since the platform independent headers under `prefix` include the platform specific headers from `exec_prefix`.

Los usuarios de C++ deben tener en cuenta que aunque la API se define completamente usando C, los archivos de encabezado declaran correctamente que los puntos de entrada son `extern "C"`. Como resultado, no es necesario hacer nada especial para usar la API desde C++.

1.3 Macros útiles

Varias macros útiles se definen en los archivos de encabezado de Python. Muchos se definen más cerca de donde son útiles (por ejemplo `PY_RETURN_NONE`). Otros de una utilidad más general se definen aquí. Esto no es necesariamente una lista completa.

Py_UNREACHABLE()

Use esto cuando tenga una ruta de código a la que no se pueda acceder por diseño. Por ejemplo, en la cláusula `default`: en una declaración `switch` para la cual todos los valores posibles están cubiertos en declaraciones `case`. Use esto en lugares donde podría tener la tentación de poner una llamada `assert(0)` o `abort()`.

En el modo de lanzamiento, la macro ayuda al compilador a optimizar el código y evita una advertencia sobre el código inalcanzable. Por ejemplo, la macro se implementa con `__builtin_unreachable()` en GCC en modo de lanzamiento.

Un uso de `Py_UNREACHABLE()` es seguir una llamada a una función que nunca retorna pero que no está declarada `_Py_NO_RETURN`.

Si una ruta de código es un código muy poco probable pero se puede acceder en casos excepcionales, esta macro no debe utilizarse. Por ejemplo, en condiciones de poca memoria o si una llamada al sistema retorna un valor fuera del rango esperado. En este caso, es mejor informar el error a la persona que llama. Si no se puede informar del error a la persona que llama, se puede utilizar `Py_FatalError()`.

Nuevo en la versión 3.7.

Py_ABS (*x*)

Retorna el valor absoluto de *x*.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_MIN (*x*, *y*)

Retorna el valor mínimo entre *x* e *y*.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_MAX (*x*, *y*)

Retorna el valor máximo entre *x* e *y*.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_STRINGIFY (*x*)

Convierte *x* en una cadena de caracteres C. Por ejemplo, `Py_STRINGIFY(123)` retorna `"123"`.

Nuevo en la versión 3.4.

Py_MEMBER_SIZE (*type*, *member*)

Retorna el tamaño de una estructura (*type*) *member* en bytes.

Nuevo en la versión 3.6.

Py_CHARMASK (*c*)

El argumento debe ser un carácter o un número entero en el rango [-128, 127] o [0, 255]. Este macro retorna la conversión *c* a un `unsigned char`.

Py_GETENV (*s*)

Al igual que `getenv(s)`, pero retorna `NULL` si: la opción `-E` se pasó en la línea de comando (es decir, si se establece `Py_IgnoreEnvironmentFlag`).

Py_UNUSED (*arg*)

Use esto para argumentos no utilizados en una definición de función para silenciar las advertencias del compilador. Ejemplo: `int func(int a, int Py_UNUSED(b)) {return a; }`.

Nuevo en la versión 3.4.

Py_DEPRECATED (*version*)

Use esto para declaraciones obsoletas. El macro debe colocarse antes del nombre del símbolo.

Ejemplo:

```
Py_DEPRECATED(3.8) PyAPI_FUNC(int) Py_OldFunction(void);
```

Distinto en la versión 3.8: Soporte para MSVC fue agregado.

PyDoc_STRVAR (*name*, *str*)

Crea una variable con el nombre *name* que se puede usar en *docstrings*. Si Python se construye sin *docstrings*, el valor estará vacío.

Utilice `PyDoc_STRVAR` para que los *docstrings* admitan la construcción de Python sin *docstrings*, como se especifica en [PEP 7](#).

Ejemplo:

```
PyDoc_STRVAR(pop_doc, "Remove and return the rightmost element.");

static PyMethodDef deque_methods[] = {
    // ...
    {"pop", (PyCFunction)deque_pop, METH_NOARGS, pop_doc},
    // ...
}
```

PyDoc_STR(*str*)

Crea un *docstring* para la cadena de caracteres de entrada dada o una cadena vacía si los *docstrings* están deshabilitados.

Utilice *PyDoc_STR* al especificar *docstrings* para admitir la construcción de Python sin *docstrings*, como se especifica en **PEP 7**.

Ejemplo:

```
static PyMethodDef sqlite_row_methods[] = {
    {"keys", (PyCFunction)sqlite_row_keys, METH_NOARGS,
     PyDoc_STR("Returns the keys of the row.")},
    {NULL, NULL}
};
```

1.4 Objetos, tipos y conteos de referencias

Most Python/C API functions have one or more arguments as well as a return value of type *PyObject**. This type is a pointer to an opaque data type representing an arbitrary Python object. Since all Python object types are treated the same way by the Python language in most situations (e.g., assignments, scope rules, and argument passing), it is only fitting that they should be represented by a single C type. Almost all Python objects live on the heap: you never declare an automatic or static variable of type *PyObject*, only pointer variables of type *PyObject** can be declared. The sole exception are the type objects; since these must never be deallocated, they are typically static *PyTypeObject* objects.

Todos los objetos de Python (incluso los enteros de Python) tienen un tipo (*type*) y un conteo de referencia (*reference count*). El tipo de un objeto determina qué tipo de objeto es (por ejemplo, un número entero, una lista o una función definida por el usuario; hay muchos más como se explica en *types*). Para cada uno de los tipos conocidos hay un macro para verificar si un objeto es de ese tipo; por ejemplo, `PyList_Check(a)` es verdadero si (y solo si) el objeto al que apunta *a* es una lista de Python.

1.4.1 Conteo de Referencias

The reference count is important because today's computers have a finite (and often severely limited) memory size; it counts how many different places there are that have a *strong reference* to an object. Such a place could be another object, or a global (or static) C variable, or a local variable in some C function. When the last *strong reference* to an object is released (i.e. its reference count becomes zero), the object is deallocated. If it contains references to other objects, those references are released. Those other objects may be deallocated in turn, if there are no more references to them, and so on. (There's an obvious problem with objects that reference each other here; for now, the solution is «don't do that.»)

Reference counts are always manipulated explicitly. The normal way is to use the macro *Py_INCREF()* to take a new reference to an object (i.e. increment its reference count by one), and *Py_DECREF()* to release that reference (i.e. decrement the reference count by one). The *Py_DECREF()* macro is considerably more complex than the *incf* one, since it must check whether the reference count becomes zero and then cause the object's deallocator to be called. The deallocator is a function pointer contained in the object's type structure. The type-specific deallocator takes care of releasing references for other objects contained in the object if this is a compound object type, such as a list, as well as performing any additional finalization that's needed. There's no chance that the reference count can overflow; at least as many bits are used to hold the reference count as there are distinct memory locations in virtual

memory (assuming `sizeof(Py_ssize_t) >= sizeof(void*)`). Thus, the reference count increment is a simple operation.

It is not necessary to hold a *strong reference* (i.e. increment the reference count) for every local variable that contains a pointer to an object. In theory, the object's reference count goes up by one when the variable is made to point to it and it goes down by one when the variable goes out of scope. However, these two cancel each other out, so at the end the reference count hasn't changed. The only real reason to use the reference count is to prevent the object from being deallocated as long as our variable is pointing to it. If we know that there is at least one other reference to the object that lives at least as long as our variable, there is no need to take a new *strong reference* (i.e. increment the reference count) temporarily. An important situation where this arises is in objects that are passed as arguments to C functions in an extension module that are called from Python; the call mechanism guarantees to hold a reference to every argument for the duration of the call.

However, a common pitfall is to extract an object from a list and hold on to it for a while without taking a new reference. Some other operation might conceivably remove the object from the list, releasing that reference, and possibly deallocating it. The real danger is that innocent-looking operations may invoke arbitrary Python code which could do this; there is a code path which allows control to flow back to the user from a `Py_DECREF()`, so almost any operation is potentially dangerous.

A safe approach is to always use the generic operations (functions whose name begins with `PyObject_`, `PyNumber_`, `PySequence_` or `PyMapping_`). These operations always create a new *strong reference* (i.e. increment the reference count) of the object they return. This leaves the caller with the responsibility to call `Py_DECREF()` when they are done with the result; this soon becomes second nature.

Detalles del conteo de referencia

The reference count behavior of functions in the Python/C API is best explained in terms of *ownership of references*. Ownership pertains to references, never to objects (objects are not owned: they are always shared). «Owning a reference» means being responsible for calling `Py_DECREF` on it when the reference is no longer needed. Ownership can also be transferred, meaning that the code that receives ownership of the reference then becomes responsible for eventually releasing it by calling `Py_DECREF()` or `Py_XDECREF()` when it's no longer needed—or passing on this responsibility (usually to its caller). When a function passes ownership of a reference on to its caller, the caller is said to receive a *new* reference. When no ownership is transferred, the caller is said to *borrow* the reference. Nothing needs to be done for a *borrowed reference*.

Por el contrario, cuando una función de llamada pasa una referencia a un objeto, hay dos posibilidades: la función *roba* una referencia al objeto, o no lo hace. *Robar una referencia* significa que cuando pasa una referencia a una función, esa función asume que ahora posee esa referencia, y usted ya no es responsable de ella.

Pocas funciones roban referencias; las dos excepciones notables son `PyList_SetItem()` y `PyTuple_SetItem()`, que roban una referencia al elemento (¡pero no a la tupla o lista en la que se coloca el elemento!). Estas funciones fueron diseñadas para robar una referencia debido a un idioma común para poblar una tupla o lista con objetos recién creados; por ejemplo, el código para crear la tupla `(1, 2, "tres")` podría verse así (olvidando el manejo de errores por el momento; una mejor manera de codificar esto se muestra a continuación):

```
PyObject *t;

t = PyTuple_New(3);
PyTuple_SetItem(t, 0, PyLong_FromLong(1L));
PyTuple_SetItem(t, 1, PyLong_FromLong(2L));
PyTuple_SetItem(t, 2, PyUnicode_FromString("three"));
```

Aquí `PyLong_FromLong()` retorna una nueva referencia que es inmediatamente robada por `PyTuple_SetItem()`. Cuando quiera seguir usando un objeto aunque se le robe la referencia, use `Py_INCREF()` para tomar otra referencia antes de llamar a la función de robo de referencias.

Por cierto, `PyTuple_SetItem()` es la *única* forma de establecer elementos de tupla; `PySequence_SetItem()` y `PyObject_SetItem()` se niegan a hacer esto ya que las tuplas son un tipo de datos inmutable. Solo debe usar `PyTuple_SetItem()` para las tuplas que está creando usted mismo.

El código equivalente para llenar una lista se puede escribir usando `PyList_New()` y `PyList_SetItem()`.

Sin embargo, en la práctica, rara vez utilizará estas formas de crear y completar una tupla o lista. Hay una función genérica, `Py_BuildValue()`, que puede crear los objetos más comunes a partir de valores C, dirigidos por una cadena de caracteres de formato (*format string*). Por ejemplo, los dos bloques de código anteriores podrían reemplazarse por lo siguiente (que también se ocupa de la comprobación de errores):

```
PyObject *tuple, *list;

tuple = Py_BuildValue("(iis)", 1, 2, "three");
list = Py_BuildValue("[iis]", 1, 2, "three");
```

It is much more common to use `PyObject_SetItem()` and friends with items whose references you are only borrowing, like arguments that were passed in to the function you are writing. In that case, their behaviour regarding references is much saner, since you don't have to take a new reference just so you can give that reference away («have it be stolen»). For example, this function sets all items of a list (actually, any mutable sequence) to a given item:

```
int
set_all(PyObject *target, PyObject *item)
{
    Py_ssize_t i, n;

    n = PyObject_Length(target);
    if (n < 0)
        return -1;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        PyObject *index = PyLong_FromSsize_t(i);
        if (!index)
            return -1;
        if (PyObject_SetItem(target, index, item) < 0) {
            Py_DECREF(index);
            return -1;
        }
        Py_DECREF(index);
    }
    return 0;
}
```

La situación es ligeramente diferente para los valores de retorno de la función. Si bien pasar una referencia a la mayoría de las funciones no cambia sus responsabilidades de propiedad para esa referencia, muchas funciones que retornan una referencia a un objeto le otorgan la propiedad de la referencia. La razón es simple: en muchos casos, el objeto retornado se crea sobre la marcha, y la referencia que obtiene es la única referencia al objeto. Por lo tanto, las funciones genéricas que retornan referencias de objeto, como `PyObject_GetItem()` y `PySequence_GetItem()`, siempre retornan una nueva referencia (la entidad que llama se convierte en el propietario de la referencia).

Es importante darse cuenta de que si posee una referencia retornada por una función depende de a qué función llame únicamente — *el plumaje* (el tipo del objeto pasado como argumento a la función) *no entra en él!* Por lo tanto, si extrae un elemento de una lista usando `PyList_GetItem()`, no posee la referencia — pero si obtiene el mismo elemento de la misma lista usando `PySequence_GetItem()` (que toma exactamente los mismos argumentos), usted posee una referencia al objeto retornado.

Aquí hay un ejemplo de cómo podría escribir una función que calcule la suma de los elementos en una lista de enteros; una vez usando `PyList_GetItem()`, y una vez usando `PySequence_GetItem()`.

```
long
sum_list(PyObject *list)
{
    Py_ssize_t i, n;
    long total = 0, value;
    PyObject *item;

    n = PyList_Size(list);
    if (n < 0)
        return -1; /* Not a list */
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

for (i = 0; i < n; i++) {
    item = PyList_GetItem(list, i); /* Can't fail */
    if (!PyLong_Check(item)) continue; /* Skip non-integers */
    value = PyLong_AsLong(item);
    if (value == -1 && PyErr_Occurred())
        /* Integer too big to fit in a C long, bail out */
        return -1;
    total += value;
}
return total;
}

```

```

long
sum_sequence(PyObject *sequence)
{
    Py_ssize_t i, n;
    long total = 0, value;
    PyObject *item;
    n = PySequence_Length(sequence);
    if (n < 0)
        return -1; /* Has no length */
    for (i = 0; i < n; i++) {
        item = PySequence_GetItem(sequence, i);
        if (item == NULL)
            return -1; /* Not a sequence, or other failure */
        if (PyLong_Check(item)) {
            value = PyLong_AsLong(item);
            Py_DECREF(item);
            if (value == -1 && PyErr_Occurred())
                /* Integer too big to fit in a C long, bail out */
                return -1;
            total += value;
        }
        else {
            Py_DECREF(item); /* Discard reference ownership */
        }
    }
    return total;
}

```

1.4.2 Tipos

There are few other data types that play a significant role in the Python/C API; most are simple C types such as `int`, `long`, `double` and `char*`. A few structure types are used to describe static tables used to list the functions exported by a module or the data attributes of a new object type, and another is used to describe the value of a complex number. These will be discussed together with the functions that use them.

type `Py_ssize_t`

Part of the [Stable ABI](#). A signed integral type such that `sizeof(Py_ssize_t) == sizeof(size_t)`. C99 doesn't define such a thing directly (`size_t` is an unsigned integral type). See [PEP 353](#) for details. `PY_SSIZE_T_MAX` is the largest positive value of type `Py_ssize_t`.

1.5 Excepciones

El programador de Python solo necesita lidiar con excepciones si se requiere un manejo específico de errores; las excepciones no manejadas se propagan automáticamente a la persona que llama, luego a la persona que llama, y así sucesivamente, hasta que llegan al intérprete de nivel superior, donde se informan al usuario acompañado de un seguimiento de pila (*stack traceback*).

Para los programadores de C, sin embargo, la comprobación de errores siempre tiene que ser explícita. Todas las funciones en la API Python/C pueden generar excepciones, a menos que se señale explícitamente en la documentación de una función. En general, cuando una función encuentra un error, establece una excepción, descarta cualquier referencia de objeto que posea y retorna un indicador de error. Si no se documenta lo contrario, este indicador es `NULL` o `-1`, dependiendo del tipo de retorno de la función. Algunas funciones retornan un resultado booleano verdadero/falso, con falso que indica un error. Muy pocas funciones no retornan ningún indicador de error explícito o tienen un valor de retorno ambiguo, y requieren pruebas explícitas de errores con `PyErr_Occurred()`. Estas excepciones siempre se documentan explícitamente.

El estado de excepción se mantiene en el almacenamiento por subproceso (esto es equivalente a usar el almacenamiento global en una aplicación sin subprocesos). Un subproceso puede estar en uno de dos estados: se ha producido una excepción o no. La función `PyErr_Occurred()` puede usarse para verificar esto: retorna una referencia prestada al objeto de tipo de excepción cuando se produce una excepción, y `NULL` de lo contrario. Hay una serie de funciones para establecer el estado de excepción: `PyErr_SetString()` es la función más común (aunque no la más general) para establecer el estado de excepción, y `PyErr_Clear()` borra la excepción estado.

El estado de excepción completo consta de tres objetos (todos los cuales pueden ser `NULL`): el tipo de excepción, el valor de excepción correspondiente y el rastreo. Estos tienen los mismos significados que el resultado de Python de `sys.exc_info()`; sin embargo, no son lo mismo: los objetos Python representan la última excepción manejada por una declaración de Python `try ... except`, mientras que el estado de excepción de nivel C solo existe mientras se está pasando una excepción entre las funciones de C hasta que llega al bucle principal del intérprete de código de bytes (*bytecode*) de Python, que se encarga de transferirlo a `sys.exc_info()` y amigos.

Tenga en cuenta que a partir de Python 1.5, la forma preferida y segura de subprocesos para acceder al estado de excepción desde el código de Python es llamar a la función `sys.exc_info()`, que retorna el estado de excepción por subproceso para el código de Python. Además, la semántica de ambas formas de acceder al estado de excepción ha cambiado de modo que una función que detecta una excepción guardará y restaurará el estado de excepción de su hilo para preservar el estado de excepción de su llamador. Esto evita errores comunes en el código de manejo de excepciones causado por una función de aspecto inocente que sobrescribe la excepción que se maneja; También reduce la extensión de vida útil a menudo no deseada para los objetos a los que hacen referencia los marcos de pila en el rastreo.

Como principio general, una función que llama a otra función para realizar alguna tarea debe verificar si la función llamada generó una excepción y, de ser así, pasar el estado de excepción a quien la llama (*caller*). Debe descartar cualquier referencia de objeto que posea y retornar un indicador de error, pero *no* debe establecer otra excepción — que sobrescribirá la excepción que se acaba de generar y perderá información importante sobre la causa exacta del error.

Un ejemplo simple de detectar excepciones y pasarlas se muestra en el ejemplo `sum_sequence()` anterior. Sucede que este ejemplo no necesita limpiar ninguna referencia de propiedad cuando detecta un error. La siguiente función de ejemplo muestra algunos errores de limpieza. Primero, para recordar por qué le gusta Python, le mostramos el código Python equivalente:

```
def incr_item(dict, key):
    try:
        item = dict[key]
    except KeyError:
        item = 0
    dict[key] = item + 1
```

Aquí está el código C correspondiente, en todo su esplendor:

```
int
incr_item(PyObject *dict, PyObject *key)
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

{
    /* Objects all initialized to NULL for Py_XDECREF */
    PyObject *item = NULL, *const_one = NULL, *incremented_item = NULL;
    int rv = -1; /* Return value initialized to -1 (failure) */

    item = PyObject_GetItem(dict, key);
    if (item == NULL) {
        /* Handle KeyError only: */
        if (!PyErr_ExceptionMatches(PyExc_KeyError))
            goto error;

        /* Clear the error and use zero: */
        PyErr_Clear();
        item = PyLong_FromLong(0L);
        if (item == NULL)
            goto error;
    }
    const_one = PyLong_FromLong(1L);
    if (const_one == NULL)
        goto error;

    incremented_item = PyNumber_Add(item, const_one);
    if (incremented_item == NULL)
        goto error;

    if (PyObject_SetItem(dict, key, incremented_item) < 0)
        goto error;
    rv = 0; /* Success */
    /* Continue with cleanup code */

error:
    /* Cleanup code, shared by success and failure path */

    /* Use Py_XDECREF() to ignore NULL references */
    Py_XDECREF(item);
    Py_XDECREF(const_one);
    Py_XDECREF(incremented_item);

    return rv; /* -1 for error, 0 for success */
}

```

Este ejemplo representa un uso aprobado de la declaración `goto` en C! Ilustra el uso de `PyErr_ExceptionMatches()` y `PyErr_Clear()` para manejar excepciones específicas, y el uso de `Py_XDECREF()` para eliminar referencias propias que pueden ser `NULL` (tenga en cuenta la 'X' en el nombre; `Py_DECREF()` se bloqueará cuando se enfrente con una referencia `NULL`). Es importante que las variables utilizadas para contener referencias propias se inicialicen en `NULL` para que esto funcione; Del mismo modo, el valor de retorno propuesto se inicializa a `-1` (falla) y solo se establece en éxito después de que la última llamada realizada sea exitosa.

1.6 Integración de Python

La única tarea importante de la que solo tienen que preocuparse los integradores (a diferencia de los escritores de extensión) del intérprete de Python es la inicialización, y posiblemente la finalización, del intérprete de Python. La mayor parte de la funcionalidad del intérprete solo se puede usar después de que el intérprete se haya inicializado.

La función básica de inicialización es `Py_Initialize()`. Esto inicializa la tabla de módulos cargados y crea los módulos fundamentales `builtins`, `__main__`, y `sys`. También inicializa la ruta de búsqueda del módulo (`sys.path`).

`Py_Initialize()` no establece la «lista de argumentos de script» (`sys.argv`). Si el código de Python necesita esta variable que se ejecutará más adelante, debe establecerse explícitamente con una llamada a `PySys_SetArgvEx(argc, argv, updatepath)` después de la llamada a `Py_Initialize()`.

En la mayoría de los sistemas (en particular, en Unix y Windows, aunque los detalles son ligeramente diferentes), `Py_Initialize()` calcula la ruta de búsqueda del módulo basándose en su mejor estimación de la ubicación del ejecutable del intérprete de Python estándar, suponiendo que la biblioteca de Python se encuentra en una ubicación fija en relación con el ejecutable del intérprete de Python. En particular, busca un directorio llamado `lib/pythonX.Y` relativo al directorio padre donde se encuentra el ejecutable llamado `python` en la ruta de búsqueda del comando `shell` (la variable de entorno `PATH`).

Por ejemplo, si el ejecutable de Python se encuentra en `/usr/local/bin/python`, se supondrá que las bibliotecas están en `/usr/local/lib/pythonX.Y`. (De hecho, esta ruta particular también es la ubicación «alternativa», utilizada cuando no se encuentra un archivo ejecutable llamado `python` junto con `PATH`.) El usuario puede anular este comportamiento configurando la variable de entorno `PYTHONHOME`, o inserte directorios adicionales delante de la ruta estándar estableciendo `PYTHONPATH`.

La aplicación de integración puede dirigir la búsqueda llamando a `Py_SetProgramName(file)` antes llamando `Py_Initialize()`. Tenga en cuenta que `PYTHONHOME` todavía anula esto y `PYTHONPATH` todavía se inserta frente a la ruta estándar. Una aplicación que requiere un control total debe proporcionar su propia implementación de `Py_GetPath()`, `Py_GetPrefix()`, `Py_GetExecPrefix()`, y `Py_GetProgramFullPath()` (todo definido en `Modules/getpath.c`).

A veces, es deseable «no inicializar» Python. Por ejemplo, la aplicación puede querer comenzar de nuevo (hacer otra llamada a `Py_Initialize()`) o la aplicación simplemente se hace con el uso de Python y quiere liberar memoria asignada por Python. Esto se puede lograr llamando a `Py_FinalizeEx()`. La función `Py_IsInitialized()` retorna verdadero si Python se encuentra actualmente en el estado inicializado. Se proporciona más información sobre estas funciones en un capítulo posterior. Tenga en cuenta que `Py_FinalizeEx()` no libera toda la memoria asignada por el intérprete de Python, por ejemplo, la memoria asignada por los módulos de extensión actualmente no se puede liberar.

1.7 Depuración de compilaciones

Python se puede construir con varios macros para permitir verificaciones adicionales del intérprete y los módulos de extensión. Estas comprobaciones tienden a agregar una gran cantidad de sobrecarga al tiempo de ejecución, por lo que no están habilitadas de forma predeterminada.

A full list of the various types of debugging builds is in the file `Misc/SpecialBuilds.txt` in the Python source distribution. Builds are available that support tracing of reference counts, debugging the memory allocator, or low-level profiling of the main interpreter loop. Only the most frequently used builds will be described in the remainder of this section.

Compilar el intérprete con el macro `Py_DEBUG` definido produce lo que generalmente se entiende por una compilación de depuración de Python. `Py_DEBUG` se habilita en la compilación de Unix agregando `--with-pydebug` al comando `./configure`. También está implícito en la presencia del macro no específico de Python `_DEBUG`. Cuando `Py_DEBUG` está habilitado en la compilación de Unix, la optimización del compilador está deshabilitada.

Además de la depuración del recuento de referencia que se describe a continuación, se realizan verificaciones adicionales, véase compilaciones de depuración.

Definiendo `Py_TRACE_REFS` habilita el rastreo de referencias (véase la opción `configure --with-trace-refs`). Cuando se define, se mantiene una lista circular doblemente vinculada de objetos activos al agregar dos campos adicionales a cada *PyObject*. También se realiza un seguimiento de las asignaciones totales. Al salir, se imprimen todas las referencias existentes. (En modo interactivo, esto sucede después de cada declaración ejecutada por el intérprete).

Consulte `Misc/SpecialBuilds.txt` en la distribución fuente de Python para obtener información más detallada.

Estabilidad de la API en C

La API en C de Python está cubierta por la política de compatibilidad con versiones anteriores, [PEP 387](#). Si bien la API en C cambiará con cada versión menor (por ejemplo de 3.9 a 3.10), la mayoría de los cambios serán compatibles con la fuente, típicamente sólo agregando una nueva API. El cambio de la API existente o la eliminación de la API sólo se realiza después de un período obsoleto o para arreglar problemas graves.

La interfaz binaria de aplicación (ABI) de CPython es compatible con versiones posteriores y anteriores tras una versión menor (si se compilan de la misma forma; ver [Consideraciones de la plataforma](#) a continuación). Por lo tanto, el código que se compila para Python 3.10.0 funcionará en la 3.10.8 y viceversa, pero tendrá que compilarse por separado para 3.9.x y 3.10.x.

Los nombres con el prefijo de un guión bajo, como `_Py_InternalState`, son API privadas que pueden cambiar incluso sin notificar en lanzamientos de parches.

2.1 Interfaz binaria de aplicación estable

En Python 3.2 se introdujo la *API limitada*, un subconjunto de la API en C de Python. Las extensiones que sólo usan la API limitada pueden compilarse una vez y funcionan con múltiples versiones de Python. El contenido de la API limitada es [enumerado a continuación](#).

Para habilitar esto, Python proporciona una *ABI estable*: un conjunto de símbolos que permanecerá compatible en todas las versiones de Python 3.x. La ABI estable contiene símbolos expuestos en la API limitada, pero también otros - por ejemplo, funciones necesarias para soportar versiones anteriores de la API limitada.

(Para simplificar, este documento trata acerca de *extensiones*, pero la API limitada y la ABI estable funcionan de la misma forma para todos los usos de la API - por ejemplo, incrustar Python.)

Py_LIMITED_API

Se define esta macro antes de incluir `Python.h` para optar por usar sólo la API limitada y para seleccionar la versión de la API limitada.

Se define `Py_LIMITED_API` con el valor de `PY_VERSION_HEX` correspondiente a la versión más baja de Python que soporte su extensión. La extensión funcionará sin volver a compilarse con todas las versiones de Python 3 desde la especificada en adelante, y se puede usar la API limitada que se introdujo hasta esa versión.

En lugar de utilizar directamente la macro `PY_VERSION_HEX`, se codifica una versión menor mínima (por ejemplo, `0x030A0000` para Python 3.10) para tener estabilidad cuando se compila con futuras versiones de Python.

También se puede definir `Py_LIMITED_API` con 3. Esto funciona igual que `0x03020000` (Python 3.2, la función que introdujo la API limitada).

En Windows, las extensiones que usan la ABI estable deben estar vinculadas con `python3.dll` en lugar de una biblioteca específica de la versión como `python39.dll`.

En algunas plataformas, Python buscará y cargará archivos de bibliotecas compartidas con el nombre de la etiqueta `abi3` (por ejemplo, `mymodule.abi3.so`). No comprueba si tales extensiones se ajustan a una ABI estable. El usuario (o sus herramientas de empaquetado) necesitan asegurarse que, por ejemplo, las extensiones que se crean con la API limitada 3.10+ no estén instaladas para versiones inferiores de Python.

Todas las funciones de la ABI estable se presentan como funciones en la biblioteca compartida de Python, no sólo como macros. Esto las hace utilizables desde lenguajes que no usan el preprocesador de C.

2.1.1 Alcance y rendimiento de la API limitada

El objetivo de la API limitada es permitir todo lo que es posible con la API completa en C, pero posiblemente con una penalización de rendimiento.

Por ejemplo, mientras `PyList_GetItem()` está disponible, su variante macro “insegura” `PyList_GET_ITEM()` no lo está. La macro puede ser más rápida porque puede confiar en los detalles de implementación específicos de la versión del objeto de lista.

Sin definirse `Py_LIMITED_API`, algunas funciones de la API en C están integradas o reemplazadas por macros. Definir `Py_LIMITED_API` desactiva esta integración, permitiendo estabilidad mientras que se mejoran las estructuras de datos de Python, pero posiblemente reduzca el rendimiento.

Al dejar fuera la definición de `Py_LIMITED_API`, es posible compilar una extensión de la API limitada con una ABI específica de la versión. Esto puede mejorar el rendimiento para esa versión de Python, pero limitará la compatibilidad. Compilar con `Py_LIMITED_API` producirá una extensión que se puede distribuir donde una versión específica no esté disponible - por ejemplo, para los prelanzamientos de una versión próxima de Python.

2.1.2 Advertencias de la API limitada

Tome en cuenta que compilar con `Py_LIMITED_API` *no* es una garantía completa de que el código se ajuste a la API limitada o a la ABI estable. `Py_LIMITED_API` sólo cubre definiciones, pero también una API incluye otros problemas, como la semántica esperada.

Un problema contra el que `Py_LIMITED_API` no protege es llamar una función con argumentos que son inválidos en una versión inferior de Python. Por ejemplo, se considera una función que empieza a aceptar `NULL` como un argumento. Ahora en Python 3.9, `NULL` selecciona un comportamiento predeterminado, pero en Python 3.8, el argumento se usará directamente, causando una desreferencia `NULL` y se detendrá. Un argumento similar funciona para campos de estructuras.

Otro problema es que algunos campos de estructura no se ocultan actualmente cuando se define `Py_LIMITED_API`, aunque son parte de la API limitada.

Por estas razones, recomendamos probar una extensión con *todas* las versiones menores de Python que soporte, y preferiblemente compilar con la versión *más baja*.

También recomendamos revisar la documentación de todas las API usadas para verificar si es parte explícitamente de la API limitada. Aunque se defina `Py_LIMITED_API`, algunas declaraciones privadas se exponen por razones técnicas (o incluso involuntariamente, como errores).

También tome en cuenta que la API limitada no necesariamente es estable: compilar con `Py_LIMITED_API` con Python 3.8 significa que la extensión se ejecutará con Python 3.12, pero no necesariamente *compilará* con Python 3.12. En particular, las partes de la API limitada se pueden quedar obsoletas y eliminarse, siempre que la ABI estable permanezca estable.

2.2 Consideraciones de la plataforma

La estabilidad de la ABI depende no sólo de Python, sino también del compilador que se usa, las bibliotecas de nivel inferior y las opciones del compilador. Para los fines de la ABI estable, estos detalles definen una “plataforma”. Generalmente dependen del tipo del sistema operativo y de la arquitectura del procesador

Es la responsabilidad de cada distribuidor particular de Python de asegurarse de que todas las versiones de Python en una plataforma particular se compilen de una forma que no rompa la ABI estable. Este es el caso de las versiones de Windows y macOS de `python.org` y muchos distribuidores de terceros.

2.3 Contenido de la API limitada

Actualmente, la API limitada incluye los siguientes elementos:

- `PyAIter_Check()`
- `PyArg_Parse()`
- `PyArg_ParseTuple()`
- `PyArg_ParseTupleAndKeywords()`
- `PyArg_UnpackTuple()`
- `PyArg_VaParse()`
- `PyArg_VaParseTupleAndKeywords()`
- `PyArg_ValidateKeywordArguments()`
- `PyBaseObject_Type`
- `PyBool_FromLong()`
- `PyBool_Type`
- `PyByteArrayIter_Type`
- `PyByteArray_AsString()`
- `PyByteArray_Concat()`
- `PyByteArray_FromObject()`
- `PyByteArray_FromStringAndSize()`
- `PyByteArray_Resize()`
- `PyByteArray_Size()`
- `PyByteArray_Type`
- `PyBytesIter_Type`
- `PyBytes_AsString()`
- `PyBytes_AsStringAndSize()`
- `PyBytes_Concat()`
- `PyBytes_ConcatAndDel()`
- `PyBytes_DecodeEscape()`
- `PyBytes_FromFormat()`
- `PyBytes_FromFormatV()`
- `PyBytes_FromObject()`
- `PyBytes_FromString()`

- *PyBytes_FromStringAndSize()*
- *PyBytes_Repr()*
- *PyBytes_Size()*
- *PyBytes_Type*
- *PyCFunction*
- *PyCFunctionWithKeywords*
- *PyCFunction_Call()*
- *PyCFunction_GetFlags()*
- *PyCFunction_GetFunction()*
- *PyCFunction_GetSelf()*
- *PyCFunction_New()*
- *PyCFunction_NewEx()*
- *PyCFunction_Type*
- *PyCMethod_New()*
- *PyCallIter_New()*
- *PyCallIter_Type*
- *PyCallable_Check()*
- *PyCapsule_Destructor*
- *PyCapsule_GetContext()*
- *PyCapsule_GetDestructor()*
- *PyCapsule_GetName()*
- *PyCapsule_GetPointer()*
- *PyCapsule_Import()*
- *PyCapsule_IsValid()*
- *PyCapsule_New()*
- *PyCapsule_SetContext()*
- *PyCapsule_SetDestructor()*
- *PyCapsule_SetName()*
- *PyCapsule_SetPointer()*
- *PyCapsule_Type*
- *PyClassMethodDescr_Type*
- *PyCodec_BackslashReplaceErrors()*
- *PyCodec_Decode()*
- *PyCodec_Decoder()*
- *PyCodec_Encode()*
- *PyCodec_Encoder()*
- *PyCodec_IgnoreErrors()*
- *PyCodec_IncrementalDecoder()*
- *PyCodec_IncrementalEncoder()*

- `PyCodec_KnownEncoding()`
- `PyCodec_LookupError()`
- `PyCodec_NameReplaceErrors()`
- `PyCodec_Register()`
- `PyCodec_RegisterError()`
- `PyCodec_ReplaceErrors()`
- `PyCodec_StreamReader()`
- `PyCodec_StreamWriter()`
- `PyCodec_StrictErrors()`
- `PyCodec_Unregister()`
- `PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors()`
- `PyComplex_FromDoubles()`
- `PyComplex_ImagAsDouble()`
- `PyComplex_RealAsDouble()`
- `PyComplex_Type`
- `PyDescr_NewClassMethod()`
- `PyDescr_NewGetSet()`
- `PyDescr_NewMember()`
- `PyDescr_NewMethod()`
- `PyDictItems_Type`
- `PyDictIterItem_Type`
- `PyDictIterKey_Type`
- `PyDictIterValue_Type`
- `PyDictKeys_Type`
- `PyDictProxy_New()`
- `PyDictProxy_Type`
- `PyDictRevIterItem_Type`
- `PyDictRevIterKey_Type`
- `PyDictRevIterValue_Type`
- `PyDictValues_Type`
- `PyDict_Clear()`
- `PyDict_Contains()`
- `PyDict_Copy()`
- `PyDict_DelItem()`
- `PyDict_DelItemString()`
- `PyDict_GetItem()`
- `PyDict_GetItemString()`
- `PyDict_GetItemWithError()`
- `PyDict_Items()`

- `PyDict_Keys()`
- `PyDict_Merge()`
- `PyDict_MergeFromSeq2()`
- `PyDict_New()`
- `PyDict_Next()`
- `PyDict_SetItem()`
- `PyDict_SetItemString()`
- `PyDict_Size()`
- `PyDict_Type`
- `PyDict_Update()`
- `PyDict_Values()`
- `PyEllipsis_Type`
- `PyEnum_Type`
- `PyErr_BadArgument()`
- `PyErr_BadInternalCall()`
- `PyErr_CheckSignals()`
- `PyErr_Clear()`
- `PyErr_Display()`
- `PyErr_ExceptionMatches()`
- `PyErr_Fetch()`
- `PyErr_Format()`
- `PyErr_FormatV()`
- `PyErr_GetExcInfo()`
- `PyErr_GivenExceptionMatches()`
- `PyErr_NewException()`
- `PyErr_NewExceptionWithDoc()`
- `PyErr_NoMemory()`
- `PyErr_NormalizeException()`
- `PyErr_Occurred()`
- `PyErr_Print()`
- `PyErr_PrintEx()`
- `PyErr_ProgramText()`
- `PyErr_ResourceWarning()`
- `PyErr_Restore()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErr()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects()`
- `PyErr_SetExcInfo()`

- `PyErr_SetFromErrno()`
- `PyErr_SetFromErrnoWithFilename()`
- `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()`
- `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObjects()`
- `PyErr_SetFromWindowsErr()`
- `PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename()`
- `PyErr_SetImportError()`
- `PyErr_SetImportErrorSubclass()`
- `PyErr_SetInterrupt()`
- `PyErr_SetInterruptEx()`
- `PyErr_SetNone()`
- `PyErr_SetObject()`
- `PyErr_SetString()`
- `PyErr_SyntaxLocation()`
- `PyErr_SyntaxLocationEx()`
- `PyErr_WarnEx()`
- `PyErr_WarnExplicit()`
- `PyErr_WarnFormat()`
- `PyErr_WriteUnraisable()`
- `PyEval_AcquireLock()`
- `PyEval_AcquireThread()`
- `PyEval_CallFunction()`
- `PyEval_CallMethod()`
- `PyEval_CallObjectWithKeywords()`
- `PyEval_EvalCode()`
- `PyEval_EvalCodeEx()`
- `PyEval_EvalFrame()`
- `PyEval_EvalFrameEx()`
- `PyEval_GetBuiltins()`
- `PyEval_GetFrame()`
- `PyEval_GetFuncDesc()`
- `PyEval_GetFuncName()`
- `PyEval_GetGlobals()`
- `PyEval_GetLocals()`
- `PyEval_InitThreads()`
- `PyEval_ReleaseLock()`
- `PyEval_ReleaseThread()`
- `PyEval_RestoreThread()`
- `PyEval_SaveThread()`

- *PyEval_ThreadsInitialized()*
- PyExc_ArithmeticError
- PyExc_AssertionError
- PyExc_AttributeError
- PyExc_BaseException
- PyExc_BlockingIOError
- PyExc_BrokenPipeError
- PyExc_BufferError
- PyExc_BytesWarning
- PyExc_ChildProcessError
- PyExc_ConnectionAbortedError
- PyExc_ConnectionError
- PyExc_ConnectionRefusedError
- PyExc_ConnectionResetError
- PyExc_DeprecationWarning
- PyExc_EOFError
- PyExc_EncodingWarning
- PyExc_EnvironmentError
- PyExc_Exception
- PyExc_FileExistsError
- PyExc_FileNotFoundError
- PyExc_FloatingPointError
- PyExc_FutureWarning
- PyExc_GeneratorExit
- PyExc_IOError
- PyExc_ImportError
- PyExc_ImportWarning
- PyExc_IndentationError
- PyExc_IndexError
- PyExc_InterruptedError
- PyExc_IsADirectoryError
- PyExc_KeyError
- PyExc_KeyboardInterrupt
- PyExc_LookupError
- PyExc_MemoryError
- PyExc_ModuleNotFoundError
- PyExc_NameError
- PyExc_NotADirectoryError
- PyExc_NotImplementedError

- `PyExc_OSError`
- `PyExc_OverflowError`
- `PyExc_PendingDeprecationWarning`
- `PyExc_PermissionError`
- `PyExc_ProcessLookupError`
- `PyExc_RecursionError`
- `PyExc_ReferenceError`
- `PyExc_ResourceWarning`
- `PyExc_RuntimeError`
- `PyExc_RuntimeWarning`
- `PyExc_StopAsyncIteration`
- `PyExc_StopIteration`
- `PyExc_SyntaxError`
- `PyExc_SyntaxWarning`
- `PyExc_SystemError`
- `PyExc_SystemExit`
- `PyExc_TabError`
- `PyExc_TimeoutError`
- `PyExc_TypeError`
- `PyExc_UnboundLocalError`
- `PyExc_UnicodeDecodeError`
- `PyExc_UnicodeEncodeError`
- `PyExc_UnicodeError`
- `PyExc_UnicodeTranslateError`
- `PyExc_UnicodeWarning`
- `PyExc_UserWarning`
- `PyExc_ValueError`
- `PyExc_Warning`
- `PyExc_WindowsError`
- `PyExc_ZeroDivisionError`
- `PyExceptionClass_Name()`
- *`PyException_GetCause()`*
- *`PyException_GetContext()`*
- *`PyException_GetTraceback()`*
- *`PyException_SetCause()`*
- *`PyException_SetContext()`*
- *`PyException_SetTraceback()`*
- *`PyFile_FromFd()`*
- *`PyFile_GetLine()`*

- `PyFile_WriteObject()`
- `PyFile_WriteString()`
- `PyFilter_Type`
- `PyFloat_AsDouble()`
- `PyFloat_FromDouble()`
- `PyFloat_FromString()`
- `PyFloat_GetInfo()`
- `PyFloat_GetMax()`
- `PyFloat_GetMin()`
- `PyFloat_Type`
- `PyFrameObject`
- `PyFrame_GetCode()`
- `PyFrame_GetLineNumber()`
- `PyFrozenSet_New()`
- `PyFrozenSet_Type`
- `PyGC_Collect()`
- `PyGC_Disable()`
- `PyGC_Enable()`
- `PyGC_IsEnabled()`
- `PyGILState_Ensure()`
- `PyGILState_GetThisThreadState()`
- `PyGILState_Release()`
- `PyGILState_STATE`
- `PyGetSetDef`
- `PyGetSetDescr_Type`
- `PyImport_AddModule()`
- `PyImport_AddModuleObject()`
- `PyImport_AppendInittab()`
- `PyImport_ExecCodeModule()`
- `PyImport_ExecCodeModuleEx()`
- `PyImport_ExecCodeModuleObject()`
- `PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()`
- `PyImport_GetImporter()`
- `PyImport_GetMagicNumber()`
- `PyImport_GetMagicTag()`
- `PyImport_GetModule()`
- `PyImport_GetModuleDict()`
- `PyImport_Import()`
- `PyImport_ImportFrozenModule()`

- `PyImport_ImportFrozenModuleObject()`
- `PyImport_ImportModule()`
- `PyImport_ImportModuleLevel()`
- `PyImport_ImportModuleLevelObject()`
- `PyImport_ImportModuleNoBlock()`
- `PyImport_ReloadModule()`
- `PyIndex_Check()`
- `PyInterpreterState`
- `PyInterpreterState_Clear()`
- `PyInterpreterState_Delete()`
- `PyInterpreterState_Get()`
- `PyInterpreterState_GetDict()`
- `PyInterpreterState_GetID()`
- `PyInterpreterState_New()`
- `PyIter_Check()`
- `PyIter_Next()`
- `PyIter_Send()`
- `PyListIter_Type`
- `PyListRevIter_Type`
- `PyList_Append()`
- `PyList_AsTuple()`
- `PyList_GetItem()`
- `PyList_GetSlice()`
- `PyList_Insert()`
- `PyList_New()`
- `PyList_Reverse()`
- `PyList_SetItem()`
- `PyList_SetSlice()`
- `PyList_Size()`
- `PyList_Sort()`
- `PyList_Type`
- `PyLongObject`
- `PyLongRangeIter_Type`
- `PyLong_AsDouble()`
- `PyLong_AsLong()`
- `PyLong_AsLongAndOverflow()`
- `PyLong_AsLongLong()`
- `PyLong_AsLongLongAndOverflow()`
- `PyLong_AsSize_t()`

- `PyLong_AsSsize_t()`
- `PyLong_AsUnsignedLong()`
- `PyLong_AsUnsignedLongLong()`
- `PyLong_AsUnsignedLongLongMask()`
- `PyLong_AsUnsignedLongMask()`
- `PyLong_AsVoidPtr()`
- `PyLong_FromDouble()`
- `PyLong_FromLong()`
- `PyLong_FromLongLong()`
- `PyLong_FromSize_t()`
- `PyLong_FromSsize_t()`
- `PyLong_FromString()`
- `PyLong_FromUnsignedLong()`
- `PyLong_FromUnsignedLongLong()`
- `PyLong_FromVoidPtr()`
- `PyLong_GetInfo()`
- `PyLong_Type`
- `PyMap_Type`
- `PyMapping_Check()`
- `PyMapping_GetItemString()`
- `PyMapping_HasKey()`
- `PyMapping_HasKeyString()`
- `PyMapping_Items()`
- `PyMapping_Keys()`
- `PyMapping_Length()`
- `PyMapping_SetItemString()`
- `PyMapping_Size()`
- `PyMapping_Values()`
- `PyMem_Calloc()`
- `PyMem_Free()`
- `PyMem_Malloc()`
- `PyMem_Realloc()`
- `PyMemberDef`
- `PyMemberDescr_Type`
- `PyMemoryView_FromMemory()`
- `PyMemoryView_FromObject()`
- `PyMemoryView_GetContiguous()`
- `PyMemoryView_Type`
- `PyMethodDef`

- `PyMethodDescr_Type`
- `PyModuleDef`
- `PyModuleDef_Base`
- `PyModuleDef_Init()`
- `PyModuleDef_Type`
- `PyModule_AddFunctions()`
- `PyModule_AddIntConstant()`
- `PyModule_AddObject()`
- `PyModule_AddObjectRef()`
- `PyModule_AddStringConstant()`
- `PyModule_AddType()`
- `PyModule_Create2()`
- `PyModule_ExecDef()`
- `PyModule_FromDefAndSpec2()`
- `PyModule_GetDef()`
- `PyModule_GetDict()`
- `PyModule_GetFilename()`
- `PyModule_GetFilenameObject()`
- `PyModule_GetName()`
- `PyModule_GetNameObject()`
- `PyModule_GetState()`
- `PyModule_New()`
- `PyModule_NewObject()`
- `PyModule_SetDocString()`
- `PyModule_Type`
- `PyNumber_Absolute()`
- `PyNumber_Add()`
- `PyNumber_And()`
- `PyNumber_AsSsize_t()`
- `PyNumber_Check()`
- `PyNumber_Divmod()`
- `PyNumber_Float()`
- `PyNumber_FloorDivide()`
- `PyNumber_InPlaceAdd()`
- `PyNumber_InPlaceAnd()`
- `PyNumber_InPlaceFloorDivide()`
- `PyNumber_InPlaceLshift()`
- `PyNumber_InPlaceMatrixMultiply()`
- `PyNumber_InPlaceMultiply()`

- `PyNumber_InPlaceOr()`
- `PyNumber_InPlacePower()`
- `PyNumber_InPlaceRemainder()`
- `PyNumber_InPlaceRshift()`
- `PyNumber_InPlaceSubtract()`
- `PyNumber_InPlaceTrueDivide()`
- `PyNumber_InPlaceXor()`
- `PyNumber_Index()`
- `PyNumber_Invert()`
- `PyNumber_Long()`
- `PyNumber_Lshift()`
- `PyNumber_MatrixMultiply()`
- `PyNumber_Multiply()`
- `PyNumber_Negative()`
- `PyNumber_Or()`
- `PyNumber_Positive()`
- `PyNumber_Power()`
- `PyNumber_Remainder()`
- `PyNumber_Rshift()`
- `PyNumber_Subtract()`
- `PyNumber_ToBase()`
- `PyNumber_TrueDivide()`
- `PyNumber_Xor()`
- `PyOS_AfterFork()`
- `PyOS_AfterFork_Child()`
- `PyOS_AfterFork_Parent()`
- `PyOS_BeforeFork()`
- `PyOS_CheckStack()`
- `PyOS_FSPath()`
- `PyOS_InputHook`
- `PyOS_InterruptOccurred()`
- `PyOS_double_to_string()`
- `PyOS_getsig()`
- `PyOS_mystricmp()`
- `PyOS_mystrnicmp()`
- `PyOS_setsig()`
- `PyOS_sighandler_t`
- `PyOS_snprintf()`
- `PyOS_string_to_double()`

- `PyOS_strtol()`
- `PyOS_strtoul()`
- `PyOS_vsnprintf()`
- `PyObject`
- `PyObject.ob_refcnt`
- `PyObject.ob_type`
- `PyObject_ASCII()`
- `PyObject_AsCharBuffer()`
- `PyObject_AsFileDescriptor()`
- `PyObject_AsReadBuffer()`
- `PyObject_AsWriteBuffer()`
- `PyObject_Bytes()`
- `PyObject_Call()`
- `PyObject_CallFunction()`
- `PyObject_CallFunctionObjArgs()`
- `PyObject_CallMethod()`
- `PyObject_CallMethodObjArgs()`
- `PyObject_CallNoArgs()`
- `PyObject_CallObject()`
- `PyObject_Calloc()`
- `PyObject_CheckReadBuffer()`
- `PyObject_ClearWeakRefs()`
- `PyObject_DelItem()`
- `PyObject_DelItemString()`
- `PyObject_Dir()`
- `PyObject_Format()`
- `PyObject_Free()`
- `PyObject_GC_Del()`
- `PyObject_GC_IsFinalized()`
- `PyObject_GC_IsTracked()`
- `PyObject_GC_Track()`
- `PyObject_GC_UnTrack()`
- `PyObject_GenericGetAttr()`
- `PyObject_GenericGetDict()`
- `PyObject_GenericSetAttr()`
- `PyObject_GenericSetDict()`
- `PyObject_GetAIter()`
- `PyObject_GetAttr()`
- `PyObject_GetAttrString()`

- `PyObject_GetItem()`
- `PyObject_GetIter()`
- `PyObject_HasAttr()`
- `PyObject_HasAttrString()`
- `PyObject_Hash()`
- `PyObject_HashNotImplemented()`
- `PyObject_Init()`
- `PyObject_InitVar()`
- `PyObject_IsInstance()`
- `PyObject_IsSubclass()`
- `PyObject_IsTrue()`
- `PyObject_Length()`
- `PyObject_Malloc()`
- `PyObject_Not()`
- `PyObject_Realloc()`
- `PyObject_Repr()`
- `PyObject_RichCompare()`
- `PyObject_RichCompareBool()`
- `PyObject_SelfIter()`
- `PyObject_SetAttr()`
- `PyObject_SetAttrString()`
- `PyObject_SetItem()`
- `PyObject_Size()`
- `PyObject_Str()`
- `PyObject_Type()`
- `PyProperty_Type`
- `PyRangeIter_Type`
- `PyRange_Type`
- `PyReversed_Type`
- `PySeqIter_New()`
- `PySeqIter_Type`
- `PySequence_Check()`
- `PySequence_Concat()`
- `PySequence_Contains()`
- `PySequence_Count()`
- `PySequence_DelItem()`
- `PySequence_DelSlice()`
- `PySequence_Fast()`
- `PySequence_GetItem()`

- `PySequence_GetSlice()`
- `PySequence_In()`
- `PySequence_InPlaceConcat()`
- `PySequence_InPlaceRepeat()`
- `PySequence_Index()`
- `PySequence_Length()`
- `PySequence_List()`
- `PySequence_Repeat()`
- `PySequence_SetItem()`
- `PySequence_SetSlice()`
- `PySequence_Size()`
- `PySequence_Tuple()`
- `PySetIter_Type`
- `PySet_Add()`
- `PySet_Clear()`
- `PySet_Contains()`
- `PySet_Discard()`
- `PySet_New()`
- `PySet_Pop()`
- `PySet_Size()`
- `PySet_Type`
- `PySlice_AdjustIndices()`
- `PySlice_GetIndices()`
- `PySlice_GetIndicesEx()`
- `PySlice_New()`
- `PySlice_Type`
- `PySlice_Unpack()`
- `PyState_AddModule()`
- `PyState_FindModule()`
- `PyState_RemoveModule()`
- `PyStructSequence_Desc`
- `PyStructSequence_Field`
- `PyStructSequence_GetItem()`
- `PyStructSequence_New()`
- `PyStructSequence_NewType()`
- `PyStructSequence_SetItem()`
- `PySuper_Type`
- `PySys_AddWarnOption()`
- `PySys_AddWarnOptionUnicode()`

- *PySys_AddXOption()*
- *PySys_FormatStderr()*
- *PySys_FormatStdout()*
- *PySys_GetObject()*
- *PySys_GetXOptions()*
- *PySys_HasWarnOptions()*
- *PySys_ResetWarnOptions()*
- *PySys_SetArgv()*
- *PySys_SetArgvEx()*
- *PySys_SetObject()*
- *PySys_SetPath()*
- *PySys_WriteStderr()*
- *PySys_WriteStdout()*
- *PyThreadState*
- *PyThreadState_Clear()*
- *PyThreadState_Delete()*
- *PyThreadState_Get()*
- *PyThreadState_GetDict()*
- *PyThreadState_GetFrame()*
- *PyThreadState_GetID()*
- *PyThreadState_GetInterpreter()*
- *PyThreadState_New()*
- *PyThreadState_SetAsyncExc()*
- *PyThreadState_Swap()*
- *PyThread_GetInfo()*
- *PyThread_ReInitTLS()*
- *PyThread_acquire_lock()*
- *PyThread_acquire_lock_timed()*
- *PyThread_allocate_lock()*
- *PyThread_create_key()*
- *PyThread_delete_key()*
- *PyThread_delete_key_value()*
- *PyThread_exit_thread()*
- *PyThread_free_lock()*
- *PyThread_get_key_value()*
- *PyThread_get_stacksize()*
- *PyThread_get_thread_ident()*
- *PyThread_get_thread_native_id()*
- *PyThread_init_thread()*

- `PyThread_release_lock()`
- `PyThread_set_key_value()`
- `PyThread_set_stacksize()`
- `PyThread_start_new_thread()`
- `PyThread_tss_alloc()`
- `PyThread_tss_create()`
- `PyThread_tss_delete()`
- `PyThread_tss_free()`
- `PyThread_tss_get()`
- `PyThread_tss_is_created()`
- `PyThread_tss_set()`
- `PyTraceBack_Here()`
- `PyTraceBack_Print()`
- `PyTraceBack_Type`
- `PyTupleIter_Type`
- `PyTuple_GetItem()`
- `PyTuple_GetSlice()`
- `PyTuple_New()`
- `PyTuple_Pack()`
- `PyTuple_SetItem()`
- `PyTuple_Size()`
- `PyTuple_Type`
- `PyTypeObject`
- `PyType_ClearCache()`
- `PyType_FromModuleAndSpec()`
- `PyType_FromSpec()`
- `PyType_FromSpecWithBases()`
- `PyType_GenericAlloc()`
- `PyType_GenericNew()`
- `PyType_GetFlags()`
- `PyType_GetModule()`
- `PyType_GetModuleState()`
- `PyType_GetSlot()`
- `PyType_IsSubtype()`
- `PyType_Modified()`
- `PyType_Ready()`
- `PyType_Slot`
- `PyType_Spec`
- `PyType_Type`

- `PyUnicodeDecodeError_Create()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetEncoding()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetEnd()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetObject()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetReason()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetStart()`
- `PyUnicodeDecodeError_SetEnd()`
- `PyUnicodeDecodeError_SetReason()`
- `PyUnicodeDecodeError_SetStart()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetEncoding()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetEnd()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetObject()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetReason()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetStart()`
- `PyUnicodeEncodeError_SetEnd()`
- `PyUnicodeEncodeError_SetReason()`
- `PyUnicodeEncodeError_SetStart()`
- `PyUnicodeIter_Type`
- `PyUnicodeTranslateError_GetEnd()`
- `PyUnicodeTranslateError_GetObject()`
- `PyUnicodeTranslateError_GetReason()`
- `PyUnicodeTranslateError_GetStart()`
- `PyUnicodeTranslateError_SetEnd()`
- `PyUnicodeTranslateError_SetReason()`
- `PyUnicodeTranslateError_SetStart()`
- `PyUnicode_Append()`
- `PyUnicode_AppendAndDel()`
- `PyUnicode_AsASCIIString()`
- `PyUnicode_AsCharmapString()`
- `PyUnicode_AsDecodedObject()`
- `PyUnicode_AsDecodedUnicode()`
- `PyUnicode_AsEncodedObject()`
- `PyUnicode_AsEncodedString()`
- `PyUnicode_AsEncodedUnicode()`
- `PyUnicode_AsLatin1String()`
- `PyUnicode_AsMBCSString()`
- `PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString()`
- `PyUnicode_AsUCS4()`
- `PyUnicode_AsUCS4Copy()`

- `PyUnicode_AsUTF16String()`
- `PyUnicode_AsUTF32String()`
- `PyUnicode_AsUTF8AndSize()`
- `PyUnicode_AsUTF8String()`
- `PyUnicode_AsUnicodeEscapeString()`
- `PyUnicode_AsWideChar()`
- `PyUnicode_AsWideCharString()`
- `PyUnicode_BuildEncodingMap()`
- `PyUnicode_Compare()`
- `PyUnicode_CompareWithASCIIString()`
- `PyUnicode_Concat()`
- `PyUnicode_Contains()`
- `PyUnicode_Count()`
- `PyUnicode_Decode()`
- `PyUnicode_DecodeASCII()`
- `PyUnicode_DecodeCharmap()`
- `PyUnicode_DecodeCodePageStateful()`
- `PyUnicode_DecodeFSDefault()`
- `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()`
- `PyUnicode_DecodeLatin1()`
- `PyUnicode_DecodeLocale()`
- `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()`
- `PyUnicode_DecodeMBCS()`
- `PyUnicode_DecodeMBCSStateful()`
- `PyUnicode_DecodeRawUnicodeEscape()`
- `PyUnicode_DecodeUTF16()`
- `PyUnicode_DecodeUTF16Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUTF32()`
- `PyUnicode_DecodeUTF32Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUTF7()`
- `PyUnicode_DecodeUTF7Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUTF8()`
- `PyUnicode_DecodeUTF8Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUnicodeEscape()`
- `PyUnicode_EncodeCodePage()`
- `PyUnicode_EncodeFSDefault()`
- `PyUnicode_EncodeLocale()`
- `PyUnicode_FSCConverter()`
- `PyUnicode_FSDecoder()`

- `PyUnicode_Find()`
- `PyUnicode_FindChar()`
- `PyUnicode_Format()`
- `PyUnicode_FromEncodedObject()`
- `PyUnicode_FromFormat()`
- `PyUnicode_FromFormatV()`
- `PyUnicode_FromObject()`
- `PyUnicode_FromOrdinal()`
- `PyUnicode_FromString()`
- `PyUnicode_FromStringAndSize()`
- `PyUnicode_FromWideChar()`
- `PyUnicode_GetDefaultEncoding()`
- `PyUnicode_GetLength()`
- `PyUnicode_GetSize()`
- `PyUnicode_InternFromString()`
- `PyUnicode_InternImmortal()`
- `PyUnicode_InternInPlace()`
- `PyUnicode_IsIdentifier()`
- `PyUnicode_Join()`
- `PyUnicode_Partition()`
- `PyUnicode_RPartition()`
- `PyUnicode_RSplit()`
- `PyUnicode_ReadChar()`
- `PyUnicode_Replace()`
- `PyUnicode_Resize()`
- `PyUnicode_RichCompare()`
- `PyUnicode_Split()`
- `PyUnicode_Splitlines()`
- `PyUnicode_Substring()`
- `PyUnicode_Tailmatch()`
- `PyUnicode_Translate()`
- `PyUnicode_Type`
- `PyUnicode_WriteChar()`
- `PyVarObject`
- `PyVarObject.ob_base`
- `PyVarObject.ob_size`
- `PyWeakReference`
- `PyWeakref_GetObject()`
- `PyWeakref_NewProxy()`

- `PyWeakref_NewRef()`
- `PyWrapperDescr_Type`
- `PyWrapper_New()`
- `PyZip_Type`
- `Py_AddPendingCall()`
- `Py_AtExit()`
- `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS`
- `Py_BLOCK_THREADS`
- `Py_BuildValue()`
- `Py_BytesMain()`
- `Py_CompileString()`
- `Py_DecRef()`
- `Py_DecodeLocale()`
- `Py_END_ALLOW_THREADS`
- `Py_EncodeLocale()`
- `Py_EndInterpreter()`
- `Py_EnterRecursiveCall()`
- `Py_Exit()`
- `Py_FatalError()`
- `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors`
- `Py_FileSystemDefaultEncoding`
- `Py_Finalize()`
- `Py_FinalizeEx()`
- `Py_GenericAlias()`
- `Py_GenericAliasType`
- `Py_GetBuildInfo()`
- `Py_GetCompiler()`
- `Py_GetCopyright()`
- `Py_GetExecPrefix()`
- `Py_GetPath()`
- `Py_GetPlatform()`
- `Py_GetPrefix()`
- `Py_GetProgramFullPath()`
- `Py_GetProgramName()`
- `Py_GetPythonHome()`
- `Py_GetRecursionLimit()`
- `Py_GetVersion()`
- `Py_HasFileSystemDefaultEncoding`
- `Py_IncRef()`

- `Py_Initialize()`
- `Py_InitializeEx()`
- `Py_Is()`
- `Py_IsFalse()`
- `Py_IsInitialized()`
- `Py_IsNone()`
- `Py_IsTrue()`
- `Py_LeaveRecursiveCall()`
- `Py_Main()`
- `Py_MakePendingCalls()`
- `Py_NewInterpreter()`
- `Py_NewRef()`
- `Py_ReprEnter()`
- `Py_ReprLeave()`
- `Py_SetPath()`
- `Py_SetProgramName()`
- `Py_SetPythonHome()`
- `Py_SetRecursionLimit()`
- `Py_UCS4`
- `Py_UNBLOCK_THREADS`
- `Py_UTF8Mode`
- `Py_VaBuildValue()`
- `Py_XNewRef()`
- `Py_intptr_t`
- `Py_ssize_t`
- `Py_uintptr_t`
- `allocafunc`
- `binaryfunc`
- `descrgetfunc`
- `descrsetfunc`
- `destructor`
- `getattrfunc`
- `getattrofunc`
- `getiterfunc`
- `getter`
- `hashfunc`
- `initproc`
- `inquiry`
- `iternextfunc`

- *lenfunc*
- *newfunc*
- *objobjargproc*
- *objobjproc*
- *reprfunc*
- *richcmpfunc*
- *setattrfunc*
- *setattrofunc*
- *setter*
- *ssizeargfunc*
- *ssizeobjargproc*
- *ssizessizeargfunc*
- *ssizessizeobjargproc*
- *symtable*
- *ternaryfunc*
- *traverseproc*
- *unaryfunc*
- *visitproc*

La capa de muy alto nivel

Las funciones en este capítulo te permitirán ejecutar código fuente de Python desde un archivo o un búfer, pero no te permitirán interactuar de una manera detallada con el intérprete.

Varias de estas funciones aceptan un símbolo de inicio de la gramática como parámetro. Los símbolos de inicio disponibles son `Py_eval_input`, `Py_file_input`, y `Py_single_input`. Estos se describen siguiendo las funciones que los aceptan como parámetros.

Note also that several of these functions take `FILE*` parameters. One particular issue which needs to be handled carefully is that the `FILE` structure for different C libraries can be different and incompatible. Under Windows (at least), it is possible for dynamically linked extensions to actually use different libraries, so care should be taken that `FILE*` parameters are only passed to these functions if it is certain that they were created by the same library that the Python runtime is using.

int **Py_Main** (int *argc*, wchar_t ***argv*)

Part of the Stable ABI. El programa principal para el intérprete estándar. Está disponible para programas que incorporan Python. Los parámetros *argc* y *argv* deben prepararse exactamente como los que se pasan a la función `main()` de un programa en C (convertido a `wchar_t` de acuerdo con la configuración regional del usuario). Es importante tener en cuenta que la lista de argumentos puede ser modificada (pero el contenido de las cadenas de caracteres señaladas por la lista de argumentos no lo es). El valor de retorno será 0 si el intérprete acaba normalmente (es decir, sin excepción), 1 si el intérprete acaba debido a una excepción, o 2 si la lista de parámetros no representa una línea de comando Python válida.

Tenga en cuenta que si se lanza un `SystemExit` no manejado, esta función no retornará 1, pero saldrá del proceso, siempre que `Py_InspectFlag` no esté configurado.

int **Py_BytesMain** (int *argc*, char ***argv*)

Part of the Stable ABI since version 3.8. Similar a `Py_Main()` pero *argv* es un arreglo de cadenas de caracteres de bytes.

Nuevo en la versión 3.8.

int **PyRun_AnyFile** (FILE **fp*, const char **filename*)

Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_AnyFileExFlags()` más abajo, dejando *closeit* establecido a 0 y *flags* establecido a NULL.

int **PyRun_AnyFileFlags** (FILE **fp*, const char **filename*, *PyCompilerFlags* **flags*)

Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_AnyFileExFlags()` más abajo, dejando *closeit* establecido a 0.

int **PyRun_AnyFileEx** (FILE **fp*, const char **filename*, int *closeit*)

Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_AnyFileExFlags()` más abajo, dejando *flags* establecido

a NULL.

int **PyRun_AnyFileExFlags** (FILE *fp, const char *filename, int closeit, PyCompilerFlags *flags)

If fp refers to a file associated with an interactive device (console or terminal input or Unix pseudo-terminal), return the value of *PyRun_InteractiveLoop()*, otherwise return the result of *PyRun_SimpleFile()*. filename is decoded from the filesystem encoding (sys.getfilesystemencoding()). If filename is NULL, this function uses "???" as the filename. If closeit is true, the file is closed before *PyRun_SimpleFileExFlags()* returns.

int **PyRun_SimpleString** (const char *command)

This is a simplified interface to *PyRun_SimpleStringFlags()* below, leaving the *PyCompilerFlags** argument set to NULL.

int **PyRun_SimpleStringFlags** (const char *command, PyCompilerFlags *flags)

Ejecuta el código fuente de Python desde command en el módulo `__main__` de acuerdo con el argumento flags. Si `__main__` aún no existe, se crea. Retorna 0 en caso de éxito o -1 si se produjo una excepción. Si hubo un error, no hay forma de obtener la información de excepción. Para el significado de flags, ver abajo.

Tenga en cuenta que si no se maneja de otro modo `SystemExit`, esta función no retornará -1, pero saldrá del proceso, siempre que `Py_InspectFlag` no esté configurado.

int **PyRun_SimpleFile** (FILE *fp, const char *filename)

Esta es una interfaz simplificada para *PyRun_SimpleStringFlags()* más abajo, dejando closeit establecido a 0 y flags establecido a NULL.

int **PyRun_SimpleFileEx** (FILE *fp, const char *filename, int closeit)

Esta es una interfaz simplificada para *PyRun_SimpleStringFlags()* más abajo, dejando flags establecido a NULL.

int **PyRun_SimpleFileExFlags** (FILE *fp, const char *filename, int closeit, PyCompilerFlags *flags)

Similar a *PyRun_SimpleStringFlags()*, pero el código fuente de Python se lee desde fp en lugar de una cadena de caracteres en memoria. filename debe ser el nombre del fichero, se decodifica desde *filesystem encoding and error handler*. Si closeit es verdadero, el fichero se cierra antes de que *PyRun_SimpleFileExFlags()* retorne.

Nota: En Windows, fp debe abrirse en modo binario (por ejemplo, `fopen(filename, "rb")`). De lo contrario, Python puede no manejar correctamente el archivo de script con la terminación de línea LF.

int **PyRun_InteractiveOne** (FILE *fp, const char *filename)

Esta es una interfaz simplificada para *PyRun_InteractiveOneFlags()* más abajo, dejando flags establecido a NULL.

int **PyRun_InteractiveOneFlags** (FILE *fp, const char *filename, PyCompilerFlags *flags)

Lee y ejecuta declaraciones de un archivo asociado con un dispositivo interactivo de acuerdo al argumento flags. Se le solicitará al usuario usando `sys.ps1` y `sys.ps2`. filename se decodifica a partir del *manejador de codificación y errores del sistema de archivos*.

Retorna 0 cuando la entrada se ejecuta con éxito, -1 si hubo una excepción, o un código de error del archivo `errcode.h` distribuido como parte de Python si hubo un error de análisis gramatical. (Tenga en cuenta que `errcode.h` no está incluido en `Python.h`, por lo que debe incluirse específicamente si es necesario).

int **PyRun_InteractiveLoop** (FILE *fp, const char *filename)

Esta es una interfaz simplificada para *PyRun_InteractiveLoopFlags()* más abajo, dejando flags establecido a NULL.

int **PyRun_InteractiveLoopFlags** (FILE *fp, const char *filename, PyCompilerFlags *flags)

Lee y ejecuta declaraciones de un archivo asociado con un dispositivo interactivo hasta llegar al EOF. Se le solicitará al usuario usando `sys.ps1` y `sys.ps2`. *filename* se decodifica a partir del *manejador de codificación y errores del sistema de archivos*. Retorna 0 en EOF o un número negativo en caso de falla.

int (***PyOS_InputHook**) (void)

Part of the *Stable ABI*. Se puede configurar para que apunte a una función con el prototipo `int func(void)`. Se llamará a la función cuando el indicador del intérprete de Python esté a punto de estar

inactivo y espere la entrada del usuario desde el terminal. El valor de retorno es ignorado. Sobrescribiendo este enlace se puede utilizar para integrar la solicitud del intérprete con otros bucles de eventos, como se hace en `Modules/_tkinter.c` en el código fuente de Python.

`char (*PyOS_ReadlineFunctionPointer) (FILE*, FILE*, const char*)`

Se puede configurar para que apunte a una función con el prototipo `char *func (FILE *stdin, FILE *stdout, char *prompt)`, sobrescribiendo la función predeterminada utilizada para leer una sola línea de entrada desde el intérprete. Se espera que la función genere la cadena de caracteres *prompt* si no es NULL, y luego lea una línea de entrada del archivo de entrada estándar proporcionado, retornando la cadena de caracteres resultante. Por ejemplo, el módulo `readline` establece este enlace para proporcionar funciones de edición de línea y finalización de tabulación.

El resultado debe ser una cadena de caracteres alocado por `PyMem_RawMalloc()` o `PyMem_RawRealloc()`, o NULL si ocurre un error.

Distinto en la versión 3.4: El resultado debe ser alocado por `PyMem_RawMalloc()` o `PyMem_RawRealloc()`, en vez de ser alocado por `PyMem_Malloc()` o `PyMem_Realloc()`.

`PyObject *PyRun_String (const char *str, int start, PyObject *globals, PyObject *locals)`

Return value: New reference. Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_StringFlags()` más abajo, dejando *flags* establecido a NULL.

`PyObject *PyRun_StringFlags (const char *str, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, PyCompilerFlags *flags)`

Return value: New reference. Ejecuta el código fuente de Python desde *str* en el contexto especificado por los objetos *globals* y *locals* con los indicadores del compilador especificados por *flags*. *globals* debe ser un diccionario; *locals* puede ser cualquier objeto que implemente el protocolo de mapeo. El parámetro *start* especifica el token de inicio que se debe usar para analizar el código fuente.

Retorna el resultado de ejecutar el código como un objeto Python, o NULL si se produjo una excepción.

`PyObject *PyRun_File (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals)`

Return value: New reference. Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_FileExFlags()` más abajo, dejando *closeit* establecido a 0 y *flags* establecido a NULL.

`PyObject *PyRun_FileEx (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, int closeit)`

Return value: New reference. Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_FileExFlags()` más abajo, dejando *flags* establecido a NULL.

`PyObject *PyRun_FileFlags (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, PyCompilerFlags *flags)`

Return value: New reference. Esta es una interfaz simplificada para `PyRun_FileExFlags()` más abajo, dejando *closeit* establecido a 0.

`PyObject *PyRun_FileExFlags (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, int closeit, PyCompilerFlags *flags)`

Return value: New reference. Similar a `PyRun_StringFlags()`, pero el código fuente de Python se lee de *fp* en lugar de una cadena de caracteres en memoria. *filename* debe ser el nombre del fichero, es decodificado desde el *filesystem encoding and error handler*. Si *closeit* es verdadero, el fichero se cierra antes de que `PyRun_FileExFlags()` retorne.

`PyObject *Py_CompileString (const char *str, const char *filename, int start)`

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Esta es una interfaz simplificada para `Py_CompileStringFlags()` más abajo, dejando *flags* establecido a NULL.

`PyObject *Py_CompileStringFlags (const char *str, const char *filename, int start, PyCompilerFlags *flags)`

Return value: New reference. Esta es una interfaz simplificada para `Py_CompileStringExFlags()` más abajo, con *optimize* establecido a -1.

`PyObject *Py_CompileStringObject (const char *str, PyObject *filename, int start, PyCompilerFlags *flags, int optimize)`

Return value: New reference. Analiza gramaticalmente y compila el código fuente de Python en *str*, retornando el objeto de código resultante. El token de inicio viene dado por *start*; esto se puede usar para restringir el código que se puede compilar y debe ser `Py_eval_input`, `Py_file_input`, o `Py_single_input`.

El nombre de archivo especificado por *filename* se usa para construir el objeto de código y puede aparecer en *tracebacks* o mensajes de excepción `SyntaxError`. Esto retorna `NULL` si el código no se puede analizar gramaticalmente o compilar.

El número entero *optimize* especifica el nivel de optimización del compilador; un valor de `-1` selecciona el nivel de optimización del intérprete como se indica en las opciones `-O`. Los niveles explícitos son `0` (sin optimización; `__debug__` es verdadero), `1` (los *asserts* se eliminan, `__debug__` es falso) o `2` (los docstrings también se eliminan))

Nuevo en la versión 3.4.

PyObject *Py_CompileStringExFlags (*const char *str, const char *filename, int start, PyCompilerFlags *flags, int optimize*)

Return value: New reference. Como *Py_CompileStringObject()*, pero *filename* es una cadena de bytes decodificada a partir del *manejador de codificación y errores del sistema de archivos*.

Nuevo en la versión 3.2.

PyObject *PyEval_EvalCode (*PyObject *co, PyObject *globals, PyObject *locals*)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Esta es una interfaz simplificada para *PyEval_EvalCodeEx()*, con solo el objeto de código y las variables globales y locales. Los otros argumentos están establecidos en `NULL`.

PyObject *PyEval_EvalCodeEx (*PyObject *co, PyObject *globals, PyObject *locals, PyObject *const *args, int argcount, PyObject *const *kws, int kwcount, PyObject *const *defs, int defcount, PyObject *kwdefs, PyObject *closure*)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Evaluar un objeto de código precompilado, dado un entorno particular para su evaluación. Este entorno consta de un diccionario de variables globales, un objeto de mapeo de variables locales, arreglos de argumentos, palabras clave y valores predeterminados, un diccionario de valores predeterminados para argumentos *keyword-only* y una tupla de cierre de células.

type PyFrameObject

Part of the *Limited API* (as an opaque struct). La estructura en C de los objetos utilizados para describir objetos del marco. Los campos de este tipo están sujetos a cambios en cualquier momento.

PyObject *PyEval_EvalFrame (*PyFrameObject *f*)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Evaluar un marco de ejecución. Esta es una interfaz simplificada para *PyEval_EvalFrameEx()*, para compatibilidad con versiones anteriores.

PyObject *PyEval_EvalFrameEx (*PyFrameObject *f, int throwflag*)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Esta es la función principal sin barnizar de la interpretación de Python. El objeto de código asociado con el marco de ejecución del marco *f* se ejecuta, interpretando el código de bytes y ejecutando llamadas según sea necesario. El parámetro adicional *throwflag* se puede ignorar por lo general; si es verdadero, entonces se lanza una excepción de inmediato; esto se usa para los métodos *throw()* de objetos generadores.

Distinto en la versión 3.4: Esta función ahora incluye una afirmación de depuración para ayudar a garantizar que no descarte silenciosamente una excepción activa.

int PyEval_MergeCompilerFlags (*PyCompilerFlags *cf*)

Esta función cambia los flags del marco de evaluación actual, y retorna verdad (*true*) en caso de éxito, falso (*false*) en caso de fallo.

int Py_eval_input

El símbolo de inicio de la gramática de Python para expresiones aisladas; para usar con *Py_CompileString()*.

int Py_file_input

El símbolo de inicio de la gramática de Python para secuencias de declaración leídas desde un archivo u otra fuente; para usar con *Py_CompileString()*. Este es el símbolo usado cuando se compila un código fuente en Python arbitrariamente largo.

int Py_single_input

El símbolo de inicio de la gramática de Python para una declaración única; para usar con *Py_CompileString()*. Este es el símbolo usado para el bucle interactivo del intérprete.

struct PyCompilerFlags

Esta es la estructura usada para contener los flags del compilador. En casos donde el código es sólo compilado, es pasado como `int flags`, y en casos donde el código es ejecutado, es pasado como `PyCompilerFlags *flags`. En este caso, `from __future__ import` puede modificar los *flags*.

Siempre y cuando `PyCompilerFlags *flags` es `NULL`, `cf_flags` es tratado como igual a 0, y cualquier modificación debido a `from __future__ import` es descartada.

int cf_flags

Flags del compilador.

int cf_feature_version

cf_feature_version es la versión menor de Python. Debe ser inicializado a `PY_MINOR_VERSION`.

El campo es ignorado por defecto, es usado si y solo si el flag `PyCF_ONLY_AST` está configurado en *cf_flags*.

Distinto en la versión 3.8: Agregado el campo *cf_feature_version*.

int CO_FUTURE_DIVISION

Este bit puede ser configurado en *flags* para causar que un operador de división `/` sea interpretado como una «división real» de acuerdo a [PEP 238](#).

Conteo de referencias

Los macros de esta sección se utilizan para administrar conteos de referencia de objetos Python.

void **Py_INCREF** (*PyObject *o*)

Indicate taking a new *strong reference* to object *o*, indicating it is in use and should not be destroyed.

Esta función se usa generalmente para convertir un *borrowed reference* en un *strong reference* en su lugar. La función *Py_NewRef ()* se puede utilizar para crear un nuevo *strong reference*.

When done using the object, release it by calling *Py_DECREF ()*.

El objeto no debe ser NULL; si no está seguro de que no sea NULL, use *Py_XINCREF ()*.

Do not expect this function to actually modify *o* in any way.

void **Py_XINCREF** (*PyObject *o*)

Similar to *Py_INCREF ()*, but the object *o* can be NULL, in which case this has no effect.

Ver también *Py_XNewRef ()*.

*PyObject ****Py_NewRef** (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Create a new *strong reference* to an object: call *Py_INCREF ()* on *o* and return the object *o*.

When the *strong reference* is no longer needed, *Py_DECREF ()* should be called on it to release the reference.

El objeto *o* no debe ser NULL; use *Py_XNewRef ()* si *o* puede ser NULL.

Por ejemplo:

```
Py_INCREF(obj);
self->attr = obj;
```

puede ser escrito como:

```
self->attr = Py_NewRef(obj);
```

Ver también *Py_INCREF ()*.

Nuevo en la versión 3.10.

*PyObject ****Py_XNewRef** (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Similar a *Py_NewRef ()*, pero el objeto *o* puede ser NULL.

Si el objeto *o* es NULL, la función solo retorna NULL.

Nuevo en la versión 3.10.

void **Py_DECREF** (*PyObject* **o*)

Release a *strong reference* to object *o*, indicating the reference is no longer used.

Once the last *strong reference* is released (i.e. the object's reference count reaches 0), the object's type's deallocation function (which must not be NULL) is invoked.

Esta función se usa generalmente para eliminar un *strong reference* antes de salir de su alcance.

El objeto no debe ser NULL; si no está seguro de que no sea NULL, use *Py_XINCREF* ().

Do not expect this function to actually modify *o* in any way.

Advertencia: La función de desasignación puede hacer que se invoque un código arbitrario de Python (por ejemplo, cuando se desasigna una instancia de clase con un método `__del__`()). Si bien las excepciones en dicho código no se propagan, el código ejecutado tiene acceso libre a todas las variables globales de Python. Esto significa que cualquier objeto al que se pueda acceder desde una variable global debe estar en un estado coherente antes de invocar *Py_DECREF* (). Por ejemplo, el código para eliminar un objeto de una lista debe copiar una referencia al objeto eliminado en una variable temporal, actualizar la estructura de datos de la lista y luego llamar a *Py_DECREF* () para la variable temporal.

void **Py_XDECREF** (*PyObject* **o*)

Similar to *Py_DECREF* (), but the object *o* can be NULL, in which case this has no effect. The same warning from *Py_DECREF* () applies here as well.

void **Py_CLEAR** (*PyObject* **o*)

Release a *strong reference* for object *o*. The object may be NULL, in which case the macro has no effect; otherwise the effect is the same as for *Py_DECREF* (), except that the argument is also set to NULL. The warning for *Py_DECREF* () does not apply with respect to the object passed because the macro carefully uses a temporary variable and sets the argument to NULL before releasing the reference.

It is a good idea to use this macro whenever releasing a reference to an object that might be traversed during garbage collection.

void **Py_IncRef** (*PyObject* **o*)

Part of the Stable ABI. Indicate taking a new *strong reference* to object *o*. A function version of *Py_XINCREF* (). It can be used for runtime dynamic embedding of Python.

void **Py_DecRef** (*PyObject* **o*)

Part of the Stable ABI. Release a *strong reference* to object *o*. A function version of *Py_XDECREF* (). It can be used for runtime dynamic embedding of Python.

Las siguientes funciones o macros son solo para uso dentro del núcleo del intérprete: `_Py_Dealloc()`, `_Py_ForgetReference()`, `_Py_NewReference()`, así como la variable global `_Py_RefTotal`.

Manejo de excepciones

The functions described in this chapter will let you handle and raise Python exceptions. It is important to understand some of the basics of Python exception handling. It works somewhat like the POSIX `errno` variable: there is a global indicator (per thread) of the last error that occurred. Most C API functions don't clear this on success, but will set it to indicate the cause of the error on failure. Most C API functions also return an error indicator, usually `NULL` if they are supposed to return a pointer, or `-1` if they return an integer (exception: the `PyArg_*` functions return `1` for success and `0` for failure).

Concretamente, el indicador de error consta de tres punteros de objeto: el tipo de excepción, el valor de la excepción y el objeto de rastreo. Cualquiera de esos punteros puede ser `NULL` si no está configurado (aunque algunas combinaciones están prohibidas, por ejemplo, no puede tener un rastreo no `NULL` si el tipo de excepción es `NULL`).

Cuando una función debe fallar porque alguna función que llamó falló, generalmente no establece el indicador de error; la función que llamó ya lo configuró. Es responsable de manejar el error y borrar la excepción o regresar después de limpiar cualquier recurso que tenga (como referencias de objetos o asignaciones de memoria); debería *no* continuar normalmente si no está preparado para manejar el error. Si regresa debido a un error, es importante indicarle a la persona que llama que se ha establecido un error. Si el error no se maneja o se propaga cuidadosamente, es posible que las llamadas adicionales a la API de Python/C no se comporten como se espera y pueden fallar de manera misteriosa.

Nota: El indicador de error es **no** el resultado de `sys.exc_info()`. El primero corresponde a una excepción que aún no se detecta (y, por lo tanto, todavía se está propagando), mientras que el segundo retorna una excepción después de que se detecta (y, por lo tanto, ha dejado de propagarse).

5.1 Impresión y limpieza

void **PyErr_Clear** ()

Part of the Stable ABI. Borra el indicador de error. Si el indicador de error no está configurado, no hay efecto.

void **PyErr_PrintEx** (int *set_sys_last_vars*)

Part of the Stable ABI. Imprime un rastreo estándar en `sys.stderr` y borra el indicador de error. **A menos que** el error sea un Salida del sistema, en ese caso no se imprime ningún rastreo y el proceso de Python se cerrará con el código de error especificado por la instancia de Salida del sistema.

Llame a esta función **solo** cuando el indicador de error está configurado. De lo contrario, provocará un error fatal!

Si `set_sys_last_vars` no es cero, las variables `sys.last_type`, `sys.last_value` y `sys.last_traceback` se establecerán en el tipo, valor y rastro de la excepción impresa, respectivamente.

void **PyErr_Print** ()

Part of the Stable ABI. Alias para `PyErr_PrintEx(1)`.

void **PyErr_WriteUnraisable** (*PyObject* *obj)

Part of the Stable ABI. Llama `sys.unraisablehook()` utilizando la excepción actual y el argumento *obj*.

Esta función de utilidad imprime un mensaje de advertencia en `sys.stderr` cuando se ha establecido una excepción, pero es imposible que el intérprete la active. Se usa, por ejemplo, cuando ocurre una excepción en un método `__del__()`.

La función se llama con un solo argumento *obj* que identifica el contexto en el que ocurrió la excepción que no se evalúa. Si es posible, la repr *obj* se imprimirá en el mensaje de advertencia.

Se debe establecer una excepción al llamar a esta función.

5.2 Lanzando excepciones

Estas funciones lo ayudan a configurar el indicador de error del hilo actual. Por conveniencia, algunas de estas funciones siempre retornarán un puntero NULL para usar en una declaración `return`.

void **PyErr_SetString** (*PyObject* *type, const char *message)

Part of the Stable ABI. This is the most common way to set the error indicator. The first argument specifies the exception type; it is normally one of the standard exceptions, e.g. `PyExc_RuntimeError`. You need not create a new *strong reference* to it (e.g. with `Py_INCREF()`). The second argument is an error message; it is decoded from 'utf-8'.

void **PyErr_SetObject** (*PyObject* *type, *PyObject* *value)

Part of the Stable ABI. Esta función es similar a `PyErr_SetString()` pero le permite especificar un objeto Python arbitrario para el «valor» de la excepción.

PyObject ***PyErr_Format** (*PyObject* *exception, const char *format, ...)

Return value: Always NULL. *Part of the Stable ABI.* Esta función establece el indicador de error y retorna NULL. *exception* debe ser una clase de excepción Python. El *format* y los parámetros posteriores ayudan a formatear el mensaje de error; tienen el mismo significado y valores que en `PyUnicode_FromFormat()`. *format* es una cadena de caracteres codificada en ASCII.

PyObject ***PyErr_FormatV** (*PyObject* *exception, const char *format, va_list vargs)

Return value: Always NULL. *Part of the Stable ABI since version 3.5.* Igual que `PyErr_Format()`, pero tomando un argumento *va_list* en lugar de un número variable de argumentos.

Nuevo en la versión 3.5.

void **PyErr_SetNone** (*PyObject* *type)

Part of the Stable ABI. Esta es una abreviatura de `PyErr_SetObject(type, Py_None)`.

int **PyErr_BadArgument** ()

Part of the Stable ABI. Esta es una abreviatura de `PyErr_SetString(PyExc_TypeError, message)`, donde *message* indica que se invocó una operación incorporada con un argumento ilegal. Es principalmente para uso interno.

PyObject ***PyErr_NoMemory** ()

Return value: Always NULL. *Part of the Stable ABI.* Esta es una abreviatura de `PyErr_SetNone(PyExc_MemoryError)`; retorna NULL para que una función de asignación de objetos pueda escribir `return PyErr_NoMemory()`; cuando se queda sin memoria.

PyObject ***PyErr_SetFromErrno** (*PyObject* *type)

Return value: Always NULL. *Part of the Stable ABI.* Esta es una función conveniente para lanzar una excepción cuando una función de biblioteca C ha retornado un error y establece la variable C `errno`. Construye un objeto tupla cuyo primer elemento es el valor entero `errno` y cuyo segundo elemento es el mensaje de error

correspondiente (obtenido de `strerror()`), y luego llama a `PyErr_SetObject(type, objeto)`. En Unix, cuando el valor `errno` es `EINTR`, que indica una llamada interrumpida del sistema, esto llama `PyErr_CheckSignals()`, y si eso establece el indicador de error, lo deja configurado a ese. La función siempre retorna `NULL`, por lo que una función envolvente alrededor de una llamada del sistema puede escribir `return PyErr_SetFromErrno(type);` cuando la llamada del sistema retorna un error.

`PyObject *PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject(PyObject *type, PyObject *filenameObject)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#). Similar a `PyErr_SetFromErrno()`, con el comportamiento adicional de que si `filenameObject` no es `NULL`, se pasa al constructor de `*type` como tercer parámetro. En el caso de la excepción `OSError`, se utiliza para definir el atributo `filename` de la instancia de excepción.

`PyObject *PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObjects(PyObject *type, PyObject *filenameObject, PyObject *filenameObject2)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Similar a `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()`, pero toma un segundo objeto de nombre de archivo, para lanzar errores cuando falla una función que toma dos nombres de archivo.

Nuevo en la versión 3.4.

`PyObject *PyErr_SetFromErrnoWithFilename(PyObject *type, const char *filename)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#). Similar a `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()`, pero el nombre del archivo se da como una cadena de caracteres de C. `filename` se decodifica a partir de la codificación de *filesystem encoding and error handler*.

`PyObject *PyErr_SetFromWindowsErr(int ierr)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. This is a convenience function to raise `WindowsError`. If called with `ierr` of 0, the error code returned by a call to `GetLastError()` is used instead. It calls the Win32 function `FormatMessage()` to retrieve the Windows description of error code given by `ierr` or `GetLastError()`, then it constructs a tuple object whose first item is the `ierr` value and whose second item is the corresponding error message (gotten from `FormatMessage()`), and then calls `PyErr_SetObject(PyExc_WindowsError, object)`. This function always returns `NULL`.

Disponibilidad: Windows.

`PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErr(PyObject *type, int ierr)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. Similar a `PyErr_SetFromWindowsErr()`, con un parámetro adicional que especifica el tipo de excepción que se lanzará.

Disponibilidad: Windows.

`PyObject *PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename(int ierr, const char *filename)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. Similar a `PyErr_SetFromWindowsErrWithFilenameObject()`, pero el nombre del archivo se da como una cadena de caracteres de C. `filename` se decodifica a partir de la codificación del sistema de archivos (`os.fsdecode()`).

Disponibilidad: Windows.

`PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject(PyObject *type, int ierr, PyObject *filename)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. Similar a `PyErr_SetFromWindowsErrWithFilenameObject()`, con un parámetro adicional que especifica el tipo de excepción que se lanzará.

Disponibilidad: Windows.

`PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects(PyObject *type, int ierr, PyObject *filename, PyObject *filename2)`

Return value: Always `NULL`. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. Similar a `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject()`, pero acepta un segundo objeto de nombre de archivo.

Disponibilidad: Windows.

Nuevo en la versión 3.4.

PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename (*PyObject* *type, int ierr, const char *filename)

Return value: Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. Similar a [PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename\(\)](#), con un parámetro adicional que especifica el tipo de excepción que se lanzará.

Disponibilidad: Windows.

PyObject *PyErr_SetImportError (*PyObject* *msg, *PyObject* *name, *PyObject* *path)

Return value: Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Esta es una función conveniente para subir ImportError. msg se establecerá como la cadena de mensaje de la excepción. name y path, que pueden ser NULL, se establecerán como atributos respectivos name y path de ImportError.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject *PyErr_SetImportErrorSubclass (*PyObject* *exception, *PyObject* *msg, *PyObject* *name, *PyObject* *path)

Return value: Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.6. Al igual que [PyErr_SetImportError\(\)](#) pero esta función permite especificar una subclase de ImportError para aumentar.

Nuevo en la versión 3.6.

void PyErr_SyntaxLocationObject (*PyObject* *filename, int lineno, int col_offset)

Establece información de archivo, línea y desplazamiento para la excepción actual. Si la excepción actual no es un SyntaxError, establece atributos adicionales, lo que hace que el sub sistema de impresión de excepciones piense que la excepción es SyntaxError.

Nuevo en la versión 3.4.

void PyErr_SyntaxLocationEx (const char *filename, int lineno, int col_offset)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Como [PyErr_SyntaxLocationObject\(\)](#), pero filename es una cadena de bytes decodificada a partir de [filesystem encoding and error handler](#).

Nuevo en la versión 3.2.

void PyErr_SyntaxLocation (const char *filename, int lineno)

Part of the [Stable ABI](#). Like [PyErr_SyntaxLocationEx\(\)](#), but the col_offset parameter is omitted.

void PyErr_BadInternalCall ()

Part of the [Stable ABI](#). Esta es una abreviatura de PyErr_SetString(PyExc_SystemError, message), donde message indica que se invocó una operación interna (por ejemplo, una función de Python/C API) con un argumento ilegal. Es principalmente para uso interno.

5.3 Emitir advertencias

Use estas funciones para emitir advertencias desde el código C. Reflejan funciones similares exportadas por el módulo Python warnings. Normalmente imprimen un mensaje de advertencia a sys.stderr; sin embargo, también es posible que el usuario haya especificado que las advertencias se conviertan en errores, y en ese caso lanzarán una excepción. También es posible que las funciones generen una excepción debido a un problema con la maquinaria de advertencia. El valor de retorno es 0 si no se lanza una excepción, o -1 si se lanza una excepción. (No es posible determinar si realmente se imprime un mensaje de advertencia, ni cuál es el motivo de la excepción; esto es intencional). Si se produce una excepción, la persona que llama debe hacer su manejo normal de excepciones (por ejemplo, referencias propiedad de [Py_DECREF\(\)](#) y retornan un valor de error).

int PyErr_WarnEx (*PyObject* *category, const char *message, *Py_ssize_t* stack_level)

Part of the [Stable ABI](#). Emite un mensaje de advertencia. El argumento category es una categoría de advertencia (ver más abajo) o NULL; el argumento message es una cadena de caracteres codificada en UTF-8. stack_level es un número positivo que proporciona una cantidad de marcos de pila; la advertencia se emitirá desde la línea

de código que se está ejecutando actualmente en ese marco de pila. Un *stack_level* de 1 es la función que llama `PyErr_WarnEx()`, 2 es la función por encima de eso, y así sucesivamente.

Las categorías de advertencia deben ser subclases de `PyExc_Warning`; `PyExc_Warning` es una subclase de `PyExc_Exception`; la categoría de advertencia predeterminada es `PyExc_RuntimeWarning`. Las categorías de advertencia estándar de Python están disponibles como variables globales cuyos nombres se enumeran en *Categorías de advertencia estándar*.

Para obtener información sobre el control de advertencia, consulte la documentación del módulo `warnings` y la opción `-W` en la documentación de la línea de comandos. No hay API de C para el control de advertencia.

int `PyErr_WarnExplicitObject` (*PyObject* *category, *PyObject* *message, *PyObject* *filename, int *lineno*, *PyObject* *module, *PyObject* *registry)

Issue a warning message with explicit control over all warning attributes. This is a straightforward wrapper around the Python function `warnings.warn_explicit()`; see there for more information. The *module* and *registry* arguments may be set to `NULL` to get the default effect described there.

Nuevo en la versión 3.4.

int `PyErr_WarnExplicit` (*PyObject* *category, **const** char *message, **const** char *filename, int *lineno*, **const** char *module, *PyObject* *registry)

Part of the Stable ABI. Similar a `PyErr_WarnExplicitObject()` excepto que *message* y *module* son cadenas codificadas UTF-8, y *filename* se decodifica de *filesystem encoding and error handler*.

int `PyErr_WarnFormat` (*PyObject* *category, *Py_ssize_t* stack_level, **const** char *format, ...)

Part of the Stable ABI. Función similar a `PyErr_WarnEx()`, pero usa `PyUnicode_FromFormat()` para formatear el mensaje de advertencia. *format* es una cadena de caracteres codificada en ASCII.

Nuevo en la versión 3.2.

int `PyErr_ResourceWarning` (*PyObject* *source, *Py_ssize_t* stack_level, **const** char *format, ...)

Part of the Stable ABI since version 3.6. Función similar a `PyErr_WarnFormat()`, pero *category* es `ResourceWarning` y pasa *source* a `warnings.WarningMessage()`.

Nuevo en la versión 3.6.

5.4 Consultando el indicador de error

PyObject ***`PyErr_Occurred`** ()

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Test whether the error indicator is set. If set, return the exception type (the first argument to the last call to one of the `PyErr_Set*` functions or to `PyErr_Restore()`). If not set, return `NULL`. You do not own a reference to the return value, so you do not need to `Py_DECREF()` it.

La persona que llama debe retener el GIL.

Nota: No compare el valor de retorno con una excepción específica; use `PyErr_ExceptionMatches()` en su lugar, como se muestra a continuación. (La comparación podría fallar fácilmente ya que la excepción puede ser una instancia en lugar de una clase, en el caso de una excepción de clase, o puede ser una subclase de la excepción esperada).

int `PyErr_ExceptionMatches` (*PyObject* *exc)

Part of the Stable ABI. Equivalente a `PyErr_GivenExceptionMatches(PyErr_Occurred(), exc)`. Esto solo debería llamarse cuando se establece una excepción; se producirá una infracción de acceso a la memoria si no se ha producido ninguna excepción.

int `PyErr_GivenExceptionMatches` (*PyObject* *given, *PyObject* *exc)

Part of the Stable ABI. Retorna verdadero si la excepción *dada* coincide con el tipo de excepción en *exc*. Si *exc* es un objeto de clase, esto también retorna verdadero cuando *dado* es una instancia de una subclase. Si *exc* es una tupla, se busca una coincidencia en todos los tipos de excepción en la tupla (y recursivamente en sub tuplas).

void **PyErr_Fetch** (*PyObject **ptype, PyObject **pvalue, PyObject **ptraceback*)

Part of the Stable ABI. Recupere el indicador de error en tres variables cuyas direcciones se pasan. Si el indicador de error no está configurado, configure las tres variables en NULL. Si está configurado, se borrará y usted tendrá una referencia a cada objeto recuperado. El objeto de valor y rastreo puede ser NULL incluso cuando el objeto de tipo no lo es.

Nota: Normalmente, esta función solo la usa el código que necesita capturar excepciones o el código que necesita guardar y restaurar el indicador de error temporalmente, por ejemplo:

```
{
    PyObject *type, *value, *traceback;
    PyErr_Fetch(&type, &value, &traceback);

    /* ... code that might produce other errors ... */

    PyErr_Restore(type, value, traceback);
}
```

void **PyErr_Restore** (*PyObject *type, PyObject *value, PyObject *traceback*)

Part of the Stable ABI. Establece el indicador de error de los tres objetos. Si el indicador de error ya está configurado, se borra primero. Si los objetos son NULL, el indicador de error se borra. No pase un tipo NULL y un valor o rastreo no NULL. El tipo de excepción debería ser una clase. No pase un tipo o valor de excepción no válido. (Violar estas reglas causará problemas sutiles más adelante). Esta llamada quita una referencia a cada objeto: debe tener una referencia a cada objeto antes de la llamada y después de la llamada ya no posee estas referencias. (Si no comprende esto, no use esta función. Se lo advertí).

Nota: Normalmente, esta función solo la usa el código que necesita guardar y restaurar el indicador de error temporalmente. Use `PyErr_Fetch()` para guardar el indicador de error actual.

void **PyErr_NormalizeException** (*PyObject **exc, PyObject **val, PyObject **tb*)

Part of the Stable ABI. Bajo ciertas circunstancias, los valores retornados por `PyErr_Fetch()` a continuación pueden ser «no normalizados», lo que significa que `*exc` es un objeto de clase pero `*val` no es una instancia de la misma clase. Esta función se puede utilizar para crear instancias de la clase en ese caso. Si los valores ya están normalizados, no pasa nada. La normalización retrasada se implementa para mejorar el rendimiento.

Nota: Esta función *no* establece implícitamente el atributo `__traceback__` en el valor de excepción. Si se desea establecer el rastreo de manera adecuada, se necesita el siguiente fragmento adicional:

```
if (tb != NULL) {
    PyException_SetTraceback(val, tb);
}
```

void **PyErr_GetExcInfo** (*PyObject **ptype, PyObject **pvalue, PyObject **ptraceback*)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Recupere la información de excepción, como se conoce de `sys.exc_info()`. Esto se refiere a una excepción que *ya fue capturada*, no a una excepción que se planteó recientemente. Retorna nuevas referencias para los tres objetos, cualquiera de los cuales puede ser NULL. No modifica el estado de información de excepción.

Nota: Esta función normalmente no es utilizada por el código que quiere manejar excepciones. En cambio, se puede usar cuando el código necesita guardar y restaurar el estado de excepción temporalmente. Use `PyErr_SetExcInfo()` para restaurar o borrar el estado de excepción.

Nuevo en la versión 3.3.

void **PyErr_SetExcInfo** (*PyObject *type, PyObject *value, PyObject *traceback*)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Establezca la información de excepción, como se conoce de `sys.exc_info()`. Esto se refiere a una excepción que *ya fue capturada*, no a una excepción que se planteó recientemente. Esta función roba las referencias de los argumentos. Para borrar el estado de excepción, pase `NULL` para los tres argumentos. Para ver las reglas generales sobre los tres argumentos, consulte `PyErr_Restore()`.

Nota: Esta función normalmente no es utilizada por el código que quiere manejar excepciones. En cambio, se puede usar cuando el código necesita guardar y restaurar el estado de excepción temporalmente. Use `PyErr_GetExcInfo()` para leer el estado de excepción.

Nuevo en la versión 3.3.

5.5 Manejo de señal

int **PyErr_CheckSignals** ()

Part of the Stable ABI. Esta función interactúa con el manejo de señales de Python.

Si la función se llama desde el hilo principal y bajo el intérprete principal de Python, verifica si se ha enviado una señal a los procesos y, de ser así, invoca el manejador de señales correspondiente. Si el módulo `signal` es compatible, esto puede invocar un manejador de señales escrito en Python.

La función intenta manejar todas las señales pendientes y luego devuelve 0. Sin embargo, si un manejador de señales de Python lanza una excepción, el indicador de error se establece y la función devuelve -1 inmediatamente (de modo que es posible que otras señales pendientes no se hayan manejado todavía: estarán en la siguiente invocación de `PyErr_CheckSignals()`).

Si la función se llama desde un hilo no principal, o bajo un intérprete de Python no principal, no hace nada y devuelve 0.

Esta función se puede llamar mediante un código C de ejecución prolongada que quiere ser interrumpible por las peticiones del usuario (como presionar Ctrl-C).

Nota: El controlador de señales de Python predeterminado para `SIGINT` lanza la excepción `KeyboardInterrupt`.

void **PyErr_SetInterrupt** ()

Part of the Stable ABI. Simula el efecto de la llegada de una señal `SIGINT`. Esto es equivalente a `PyErr_SetInterruptEx(SIGINT)`.

Nota: Esta función es segura para señales asíncronas. Se puede llamar sin el *GIL* y desde un manejador de señales de C.

int **PyErr_SetInterruptEx** (int *signum*)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Simula el efecto de la llegada de una señal. La próxima vez que sea llamado `PyErr_CheckSignals()`, se llamará al manejador de señal de Python para el número de señal dado.

Esta función puede ser llamada por código C que configura su propio manejo de señales y quiere que los manejadores de señales de Python sean invocados como se espera cuando se solicita una interrupción (por ejemplo, cuando el usuario presiona Ctrl-C para interrumpir una operación).

Si la señal dada no es manejada por Python (se configuró en `signal.SIG_DFL` o `signal.SIG_IGN`), se ignorará.

Si *signum* está fuera del rango permitido de números de señal, se devuelve -1. De lo contrario, se devuelve 0. Esta función nunca cambia el indicador de error.

Nota: Esta función es segura para señales asíncronas. Se puede llamar sin el *GIL* y desde un manejador de señales de C.

Nuevo en la versión 3.10.

int PySignal_SetWakeupFd (int *fd*)

Esta función de utilidad especifica un descriptor de archivo en el que el número de señal se escribe como un solo byte cada vez que se recibe una señal. *fd* debe ser sin bloqueo. retorna el descriptor de archivo anterior.

El valor `-1` desactiva la función; Este es el estado inicial. Esto es equivalente a `signal.set_wakeup_fd()` en Python, pero sin verificación de errores. *fd* debe ser un descriptor de archivo válido. La función solo debe llamarse desde el hilo principal.

Distinto en la versión 3.5: En Windows, la función ahora también admite controladores de socket.

5.6 Clases de Excepción

PyObject ***PyErr_NewException** (const char **name*, *PyObject* **base*, *PyObject* **dict*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Esta función de utilidad crea y retorna una nueva clase de excepción. El argumento *name* debe ser el nombre de la nueva excepción, una cadena de caracteres en C de la forma `module.classname`. Los argumentos *base* y *dict* son normalmente `NULL`. Esto crea un objeto de clase derivado de `Exception` (accesible en C como `PyExc_Exception`).

El atributo `__module__` de la nueva clase se establece en la primera parte (hasta el último punto) del argumento *name*, y el nombre de la clase se establece en la última parte (después del último punto). El argumento *base* se puede usar para especificar clases base alternativas; puede ser solo una clase o una tupla de clases. El argumento *dict* se puede usar para especificar un diccionario de variables de clase y métodos.

PyObject ***PyErr_NewExceptionWithDoc** (const char **name*, const char **doc*, *PyObject* **base*, *PyObject* **dict*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Igual que `PyErr_NewException()`, excepto que la nueva clase de excepción puede recibir fácilmente una cadena de documentación: si *doc* no es `NULL`, se utilizará como la cadena de documentación para la clase de excepción.

Nuevo en la versión 3.2.

5.7 Objetos Excepción

PyObject ***PyException_GetTraceback** (*PyObject* **ex*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el rastreo asociado con la excepción como una nueva referencia, accesible desde Python a través de `__traceback__`. Si no hay un rastreo asociado, esto retorna `NULL`.

int **PyException_SetTraceback** (*PyObject* **ex*, *PyObject* **tb*)

Part of the [Stable ABI](#). Establezca el rastreo asociado con la excepción a *tb*. Use `Py_None` para borrarlo.

PyObject ***PyException_GetContext** (*PyObject* **ex*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el contexto (otra instancia de excepción durante cuyo manejo *ex* se generó) asociado con la excepción como una nueva referencia, accesible desde Python a través de `__context__`. Si no hay un contexto asociado, esto retorna `NULL`.

void **PyException_SetContext** (*PyObject* **ex*, *PyObject* **ctx*)

Part of the [Stable ABI](#). Establece el contexto asociado con la excepción a *ctx*. Use `NULL` para borrarlo. No hay verificación de tipo para asegurarse de que *ctx* es una instancia de excepción. Esto roba una referencia a *ctx*.

PyObject ***PyException_GetCause** (*PyObject* **ex*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna la causa (ya sea una instancia de excepción,

o `None`, establecida por `raise ... from ...`) asociada con la excepción como una nueva referencia, como accesible desde Python a través de `__causa__`.

void **PyException_SetCause** (*PyObject* *ex, *PyObject* *cause)

Part of the Stable ABI. Establece la causa asociada con la excepción a *cause*. Use `NULL` para borrarlo. No hay verificación de tipo para asegurarse de que *cause* sea una instancia de excepción o `None`. Esto roba una referencia a *cause*.

`__suppress_context__` es implícitamente establecido en `True` por esta función.

5.8 Objetos Unicode de Excepción

Las siguientes funciones se utilizan para crear y modificar excepciones Unicode de C.

PyObject ***PyUnicodeDecodeError_Create** (**const** char *encoding, **const** char *object, *Py_ssize_t* length, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end, **const** char *reason)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Crea un objeto `UnicodeDecodeError` con los atributos *encoding*, *object*, *length*, *start*, *end* y *reason*. *encoding* y *reason* son cadenas codificadas UTF-8.

PyObject ***PyUnicodeEncodeError_Create** (**const** char *encoding, **const** *Py_UNICODE* *object, *Py_ssize_t* length, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end, **const** char *reason)

Return value: New reference. Crea un objeto `UnicodeEncodeError` con los atributos *encoding*, *object*, *length*, *start*, *end* y *reason*. *encoding* y *reason* son cadenas codificadas UTF-8.

Obsoleto desde la versión 3.3: 3.11

`Py_UNICODE` está obsoleto desde Python 3.3. Migre por favor a `PyObject_CallFunction(PyExc_UnicodeEncodeError, "sOnns", ...)`.

PyObject ***PyUnicodeTranslateError_Create** (**const** *Py_UNICODE* *object, *Py_ssize_t* length, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end, **const** char *reason)

Return value: New reference. Crea un objeto `UnicodeTranslateError` con los atributos *encoding*, *object*, *length*, *start*, *end* y *reason*. *encoding* y *reason* son cadenas codificadas UTF-8.

Obsoleto desde la versión 3.3: 3.11

`Py_UNICODE` está obsoleto desde Python 3.3. Migre por favor a `PyObject_CallFunction(PyExc_UnicodeTranslateError, "sOnns", ...)`.

PyObject ***PyUnicodeDecodeError_GetEncoding** (*PyObject* *exc)

PyObject ***PyUnicodeEncodeError_GetEncoding** (*PyObject* *exc)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el atributo *encoding* del objeto de excepción dado.

PyObject ***PyUnicodeDecodeError_GetObject** (*PyObject* *exc)

PyObject ***PyUnicodeEncodeError_GetObject** (*PyObject* *exc)

PyObject ***PyUnicodeTranslateError_GetObject** (*PyObject* *exc)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el atributo *object* del objeto de excepción dado.

int **PyUnicodeDecodeError_GetStart** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* *start)

int **PyUnicodeEncodeError_GetStart** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* *start)

int **PyUnicodeTranslateError_GetStart** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* *start)

Part of the Stable ABI. Obtiene el atributo *start* del objeto de excepción dado y lo coloca en *start. *start* no debe ser `NULL`. retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

int **PyUnicodeDecodeError_SetStart** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* start)

int **PyUnicodeEncodeError_SetStart** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* start)

int **PyUnicodeTranslateError_SetStart** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* start)

Part of the Stable ABI. Establece el atributo *start* del objeto de excepción dado en *start*. Retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

int **PyUnicodeDecodeError_GetEnd** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* *end)

int **PyUnicodeEncodeError_GetEnd** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* *end)

int **PyUnicodeTranslateError_GetEnd** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* *end)

Part of the Stable ABI. Obtiene el atributo *end* del objeto de excepción dado y lo coloca en *end. *end* no debe ser NULL. retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

int **PyUnicodeDecodeError_SetEnd** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* end)

int **PyUnicodeEncodeError_SetEnd** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* end)

int **PyUnicodeTranslateError_SetEnd** (*PyObject* *exc, *Py_ssize_t* end)

Part of the Stable ABI. Establece el atributo *end* del objeto de excepción dado en *end*. Retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

PyObject ***PyUnicodeDecodeError_GetReason** (*PyObject* *exc)

PyObject ***PyUnicodeEncodeError_GetReason** (*PyObject* *exc)

PyObject ***PyUnicodeTranslateError_GetReason** (*PyObject* *exc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el atributo *reason* del objeto de excepción dado.

int **PyUnicodeDecodeError_SetReason** (*PyObject* *exc, const char *reason)

int **PyUnicodeEncodeError_SetReason** (*PyObject* *exc, const char *reason)

int **PyUnicodeTranslateError_SetReason** (*PyObject* *exc, const char *reason)

Part of the Stable ABI. Establece el atributo *reason* del objeto de excepción dado en *reason*. Retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

5.9 Control de Recursión

Estas dos funciones proporcionan una forma de realizar llamadas recursivas seguras en el nivel C, tanto en el núcleo como en los módulos de extensión. Son necesarios si el código recursivo no invoca necesariamente el código Python (que rastrea su profundidad de recursión automáticamente). Tampoco son necesarios para las implementaciones de *tp_call* porque *call protocol* se encarga del manejo de la recursividad.

int **Py_EnterRecursiveCall** (const char *where)

Part of the Stable ABI since version 3.9. Marca un punto donde una llamada recursiva de nivel C está a punto de realizarse.

Si `USE_STACKCHECK` está definido, esta función verifica si la pila del SO se desbordó usando `PyOS_CheckStack()`. En este caso, establece un `MemoryError` y retorna un valor distinto de cero.

La función verifica si se alcanza el límite de recursión. Si este es el caso, se establece a `RecursionError` y se retorna un valor distinto de cero. De lo contrario, se retorna cero.

where debería ser una cadena de caracteres codificada en UTF-8 como "en la comprobación de instancia" para concatenarse con el mensaje `RecursionError` causado por el límite de profundidad de recursión.

Distinto en la versión 3.9: Esta función ahora también está disponible en la API limitada.

void **Py_LeaveRecursiveCall** (void)

Part of the Stable ABI since version 3.9. Termina una `Py_EnterRecursiveCall()`. Se debe llamar una vez por cada invocación exitosa de `Py_EnterRecursiveCall()`.

Distinto en la versión 3.9: Esta función ahora también está disponible en la API limitada.

La implementación adecuada de `tp_repr` para los tipos de contenedor requiere un manejo de recursión especial. Además de proteger la pila, `tp_repr` también necesita rastrear objetos para evitar ciclos. Las siguientes dos funciones facilitan esta funcionalidad. Efectivamente, estos son los C equivalentes a `reprlib.recursive_repr()`.

int **Py_ReprEnter** (*PyObject* *object)

Part of the Stable ABI. Llamado al comienzo de la implementación `tp_repr` para detectar ciclos.

Si el objeto ya ha sido procesado, la función retorna un entero positivo. En ese caso, la implementación `tp_repr` debería retornar un objeto de cadena que indique un ciclo. Como ejemplos, los objetos `dict` retornan `{...}` y los objetos `list` retornan `[...]`.

La función retornará un entero negativo si se alcanza el límite de recursión. En ese caso, la implementación `tp_repr` normalmente debería retornar `NULL`.

De lo contrario, la función retorna cero y la implementación `tp_repr` puede continuar normalmente.

void **Py_ReprLeave** (*PyObject *object*)

Part of the [Stable ABI](#). Termina a `Py_ReprEnter()`. Se debe llamar una vez por cada invocación de `Py_ReprEnter()` que retorna cero.

5.10 Excepciones Estándar

All standard Python exceptions are available as global variables whose names are `PyExc_` followed by the Python exception name. These have the type `PyObject*`; they are all class objects. For completeness, here are all the variables:

Nombre en C	Nombre en Python	Notas
<code>PyExc_BaseException</code>	<code>BaseException</code>	1
<code>PyExc_Exception</code>	<code>Exception</code>	1
<code>PyExc_ArithmeticError</code>	<code>ArithmeticError</code>	1
<code>PyExc_AssertionError</code>	<code>AssertionError</code>	
<code>PyExc_AttributeError</code>	<code>AttributeError</code>	
<code>PyExc_BlockingIOError</code>	<code>BlockingIOError</code>	
<code>PyExc_BrokenPipeError</code>	<code>BrokenPipeError</code>	
<code>PyExc_BufferError</code>	<code>BufferError</code>	
<code>PyExc_ChildProcessError</code>	<code>ChildProcessError</code>	
<code>PyExc_ConnectionAbortedError</code>	<code>ConnectionAbortedError</code>	
<code>PyExc_ConnectionError</code>	<code>ConnectionError</code>	
<code>PyExc_ConnectionRefusedError</code>	<code>ConnectionRefusedError</code>	
<code>PyExc_ConnectionResetError</code>	<code>ConnectionResetError</code>	
<code>PyExc_EOFError</code>	<code>EOFError</code>	
<code>PyExc_FileExistsError</code>	<code>FileExistsError</code>	
<code>PyExc_FileNotFoundError</code>	<code>FileNotFoundError</code>	
<code>PyExc_FloatingPointError</code>	<code>FloatingPointError</code>	
<code>PyExc_GeneratorExit</code>	<code>GeneratorExit</code>	
<code>PyExc_ImportError</code>	<code>ImportError</code>	
<code>PyExc_IndentationError</code>	<code>IndentationError</code>	
<code>PyExc_IndexError</code>	<code>IndexError</code>	
<code>PyExc_InterruptedError</code>	<code>InterruptedError</code>	
<code>PyExc_IsADirectoryError</code>	<code>IsADirectoryError</code>	
<code>PyExc_KeyError</code>	<code>KeyError</code>	
<code>PyExc_KeyboardInterrupt</code>	<code>KeyboardInterrupt</code>	
<code>PyExc_LookupError</code>	<code>LookupError</code>	1
<code>PyExc_MemoryError</code>	<code>MemoryError</code>	
<code>PyExc_ModuleNotFoundError</code>	<code>ModuleNotFoundError</code>	
<code>PyExc_NameError</code>	<code>NameError</code>	
<code>PyExc_NotADirectoryError</code>	<code>NotADirectoryError</code>	
<code>PyExc_NotImplementedError</code>	<code>NotImplementedError</code>	
<code>PyExc_OSError</code>	<code>OSError</code>	1
<code>PyExc_OverflowError</code>	<code>OverflowError</code>	
<code>PyExc_PermissionError</code>	<code>PermissionError</code>	
<code>PyExc_ProcessLookupError</code>	<code>ProcessLookupError</code>	

continué en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Nombre en C	Nombre en Python	Notas
PyExc_RecursionError	RecursionError	
PyExc_ReferenceError	ReferenceError	
PyExc_RuntimeError	RuntimeError	
PyExc_StopAsyncIteration	StopAsyncIteration	
PyExc_StopIteration	StopIteration	
PyExc_SyntaxError	SyntaxError	
PyExc_SystemError	SystemError	
PyExc_SystemExit	SystemExit	
PyExc_TabError	TabError	
PyExc_TimeoutError	TimeoutError	
PyExc_TypeError	TypeError	
PyExc_UnboundLocalError	UnboundLocalError	
PyExc_UnicodeDecodeError	UnicodeDecodeError	
PyExc_UnicodeEncodeError	UnicodeEncodeError	
PyExc_UnicodeError	UnicodeError	
PyExc_UnicodeTranslateError	UnicodeTranslateError	
PyExc_ValueError	ValueError	
PyExc_ZeroDivisionError	ZeroDivisionError	

Nuevo en la versión 3.3: PyExc_BlockingIOError, PyExc_BrokenPipeError, PyExc_ChildProcessError, PyExc_ConnectionError, PyExc_ConnectionAbortedError, PyExc_ConnectionRefusedError, PyExc_ConnectionResetError, PyExc_FileExistsError, PyExc_FileNotFoundError, PyExc_InterruptedError, PyExc_IsADirectoryError, PyExc_NotADirectoryError, PyExc_PermissionError, PyExc_ProcessLookupError y PyExc_TimeoutError fueron introducidos luego de [PEP 3151](#).

Nuevo en la versión 3.5: PyExc_StopAsyncIteration y PyExc_RecursionError.

Nuevo en la versión 3.6: PyExc_ModuleNotFoundError.

Estos son alias de compatibilidad para PyExc_OSError:

Nombre en C	Notas
PyExc_EnvironmentError	
PyExc_IOError	
PyExc_WindowsError	²

Distinto en la versión 3.3: Estos alias solían ser tipos de excepción separados.

Notas:

5.11 Categorías de advertencia estándar

All standard Python warning categories are available as global variables whose names are `PyExc_` followed by the Python exception name. These have the type `PyObject*`; they are all class objects. For completeness, here are all the variables:

¹ Esta es una clase base para otras excepciones estándar.

² Solo se define en Windows; proteja el código que usa esto probando que la macro del preprocesador `MS_WINDOWS` está definida.

Nombre en C	Nombre en Python	Notas
PyExc_Warning	Warning	³
PyExc_BytesWarning	BytesWarning	
PyExc_DeprecationWarning	DeprecationWarning	
PyExc_FutureWarning	FutureWarning	
PyExc_ImportWarning	ImportWarning	
PyExc_PendingDeprecationWarning	PendingDeprecationWarning	
PyExc_ResourceWarning	ResourceWarning	
PyExc_RuntimeWarning	RuntimeWarning	
PyExc_SyntaxWarning	SyntaxWarning	
PyExc_UnicodeWarning	UnicodeWarning	
PyExc_UserWarning	UserWarning	

Nuevo en la versión 3.2: PyExc_ResourceWarning.

Notas:

³ Esta es una clase base para otras categorías de advertencia estándar.

Las funciones de este capítulo realizan varias tareas de utilidad, que van desde ayudar a que el código C sea más portátil en todas las plataformas, usar módulos Python desde C y analizar argumentos de funciones y construir valores Python a partir de valores C.

6.1 Utilidades del sistema operativo

PyObject *PyOS_FSPath (*PyObject* *path)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI since version 3.6](#). Return the file system representation for *path*. If the object is a `str` or `bytes` object, then a new *strong reference* is returned. If the object implements the `os.PathLike` interface, then `__fspath__()` is returned as long as it is a `str` or `bytes` object. Otherwise `TypeError` is raised and `NULL` is returned.

Nuevo en la versión 3.6.

int Py_FdIsInteractive (FILE *fp, const char *filename)

Retorna verdadero (distinto de cero) si el archivo de E/S (I/O) estándar *fp* con nombre *filename* se considera interactivo. Este es el caso de los archivos para los que `isatty(fileno(fp))` es verdadero. Si el indicador global `Py_InteractiveFlag` es verdadero, esta función también retorna verdadero si el puntero *filename* es `NULL` o si el nombre es igual a una de las cadenas de caracteres `'<stdin>'` o `'???'`.

void PyOS_BeforeFork ()

Part of the [Stable ABI on platforms with fork\(\) since version 3.7](#). Función para preparar algún estado interno antes de una bifurcación de proceso (*process fork*). Esto debería llamarse antes de llamar a `fork()` o cualquier función similar que clone el proceso actual. Solo disponible en sistemas donde `fork()` está definido.

Advertencia: La llamada C `fork()` solo debe hacerse desde *hilo «principal»* (del intérprete *«principal»*). Lo mismo es cierto para `PyOS_BeforeFork()`.

Nuevo en la versión 3.7.

void PyOS_AfterFork_Parent ()

Part of the [Stable ABI on platforms with fork\(\) since version 3.7](#). Función para actualizar algún estado interno después de una bifurcación de proceso. Se debe invocar desde el proceso principal después de llamar a `fork()` o cualquier función similar que clone el proceso actual, independientemente de si la clonación del proceso fue exitosa. Solo disponible en sistemas donde `fork()` está definido.

Advertencia: La llamada `C fork()` solo debe hacerse desde *hilo «principal»* (del intérprete *«principal»*). Lo mismo es cierto para `PyOS_AfterFork_Parent()`.

Nuevo en la versión 3.7.

void **PyOS_AfterFork_Child()**

Part of the Stable ABI on platforms with fork() since version 3.7. Función para actualizar el estado del intérprete interno después de una bifurcación de proceso (*process fork*). Debe llamarse desde el proceso secundario después de llamar a `fork()`, o cualquier función similar que clone el proceso actual, si existe alguna posibilidad de que el proceso vuelva a llamar al intérprete de Python. Solo disponible en sistemas donde `fork()` está definido.

Advertencia: La llamada `C fork()` solo debe hacerse desde *hilo «principal»* (del intérprete *«principal»*). Lo mismo es cierto para `PyOS_AfterFork_Child()`.

Nuevo en la versión 3.7.

Ver también:

`os.register_at_fork()` permite registrar funciones personalizadas de Python a las que puede llamar `PyOS_BeforeFork()`, `PyOS_AfterFork_Parent()` y `PyOS_AfterFork_Child()`.

void **PyOS_AfterFork()**

Part of the Stable ABI on platforms with fork(). Función para actualizar algún estado interno después de una bifurcación de proceso (*process fork*); Esto debería llamarse en el nuevo proceso si el intérprete de Python continuará siendo utilizado. Si se carga un nuevo ejecutable en el nuevo proceso, no es necesario llamar a esta función.

Obsoleto desde la versión 3.7: Esta función es reemplazada por `PyOS_AfterFork_Child()`.

int **PyOS_CheckStack()**

Part of the Stable ABI on platforms with USE_STACKCHECK since version 3.7. Retorna verdadero cuando el intérprete se queda sin espacio de pila (*stack space*). Esta es una verificación confiable, pero solo está disponible cuando `USE_STACKCHECK` está definido (actualmente en Windows usando el compilador *Microsoft Visual C++*). `USE_STACKCHECK` se definirá automáticamente; nunca debe cambiar la definición en su propio código.

PyOS_sighandler_t **PyOS_getsig**(int *i*)

Part of the Stable ABI. Return the current signal handler for signal *i*. This is a thin wrapper around either `sigaction()` or `signal()`. Do not call those functions directly! `PyOS_sighandler_t` is a typedef alias for `void (*)int`.

PyOS_sighandler_t **PyOS_setsig**(int *i*, PyOS_sighandler_t *h*)

Part of the Stable ABI. Set the signal handler for signal *i* to be *h*; return the old signal handler. This is a thin wrapper around either `sigaction()` or `signal()`. Do not call those functions directly! `PyOS_sighandler_t` is a typedef alias for `void (*)int`.

wchar_t ***Py_DecodeLocale**(const char **arg*, size_t **size*)

Part of the Stable ABI since version 3.7.

Advertencia: Esta función no debe llamarse directamente: utilice la API `PyConfig` con la función `PyConfig_SetBytesString()` que asegura que *Python está preinicializado*.

Esta función no debe llamarse antes de que *Python esté preinicializado* y para que la configuración local `LC_CTYPE` esté correctamente configurada: véase la función `Py_PreInitialize()`.

Decodifica una cadena de bytes a partir del *manejador de codificación y errores del sistema de archivos*. Si el controlador de error es el controlador de error surrogateescape, los bytes no codificables se decodifican como

caracteres en el rango U+DC80..U+DCFF; y si una secuencia de bytes se puede decodificar como un carácter sustituto, escape los bytes usando el controlador de error surrogateescape en lugar de decodificarlos.

Retorna un puntero a una cadena de caracteres anchos recientemente asignada, use `PyMem_RawFree()` para liberar la memoria. Si el tamaño no es NULL, escribe el número de caracteres anchos excluyendo el carácter nulo en `*size`

Retorna NULL en caso de error de decodificación o error de asignación de memoria. Si `size` no es NULL, `*size` se establece en `(size_t) -1` en caso de error de memoria o en `(size_t) -2` en caso de error de decodificación.

El `filesystem encoding and error handler` son seleccionados por `PyConfig_Read()`: ver `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` que pertenecen a `PyConfig`.

Los errores de decodificación nunca deberían ocurrir, a menos que haya un error en la biblioteca C.

Utilice la función `Py_EncodeLocale()` para codificar la cadena de caracteres en una cadena de bytes.

Ver también:

Las funciones `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()` y `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()`.

Nuevo en la versión 3.5.

Distinto en la versión 3.7: La función ahora utiliza la codificación UTF-8 en el Modo Python UTF-8.

Distinto en la versión 3.8: La función ahora usa la codificación UTF-8 en Windows si `Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag` es cero;

char ***Py_EncodeLocale** (const wchar_t *text, size_t *error_pos)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Codifica una cadena de caracteres anchos según el término `filesystem encoding and error handler`. Si el gestor de errores es surrogateescape error handler, los caracteres sustituidos en el rango U+DC80..U+DCFF se convierten en bytes 0x80..0xFF.

Return a pointer to a newly allocated byte string, use `PyMem_Free()` to free the memory. Return NULL on encoding error or memory allocation error.

Si `error_pos` no es NULL, `*error_pos` se establece en `(size_t) -1` en caso de éxito, o se establece en el índice del carácter no válido en el error de codificación.

El `filesystem encoding and error handler` son seleccionados por `PyConfig_Read()`: ver `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` que pertenecen a `PyConfig`.

Use la función `Py_DecodeLocale()` para decodificar la cadena de bytes en una cadena de caracteres anchos.

Advertencia: Esta función no debe llamarse antes de que *Python esté preinicializado* y para que la configuración local LC_CTYPE esté correctamente configurada: véase la función `Py_PreInitialize()`.

Ver también:

Las funciones `PyUnicode_EncodeFSDefault()` y `PyUnicode_EncodeLocale()`.

Nuevo en la versión 3.5.

Distinto en la versión 3.7: La función ahora utiliza la codificación UTF-8 en el Modo Python UTF-8.

Distinto en la versión 3.8: The function now uses the UTF-8 encoding on Windows if `Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag` is zero.

6.2 Funciones del Sistema

Estas son funciones de utilidad que hacen que la funcionalidad del módulo `sys` sea accesible para el código C. Todos funcionan con el diccionario del módulo `sys` del subproceso actual del intérprete, que está contenido en la estructura interna del estado del subproceso.

PyObject **PySys_GetObject** (`const char *name`)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna el objeto `name` del módulo `sys` o `NULL` si no existe, sin establecer una excepción.

`int` **PySys_SetObject** (`const char *name`, *PyObject* *`v`)

Part of the Stable ABI. Establece `name` en el módulo `sys` en `v` a menos que `v` sea `NULL`, en cuyo caso `name` se elimina del módulo `sys`. Retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

`void` **PySys_ResetWarnOptions** ()

Part of the Stable ABI. Restablece `sys.warnoptions` a una lista vacía. Esta función puede llamarse antes de `Py_Initialize()`.

`void` **PySys_AddWarnOption** (`const wchar_t *s`)

Part of the Stable ABI. Agrega `s` a `sys.warnoptions`. Esta función debe llamarse antes de `Py_Initialize()` para afectar la lista de filtros de advertencias.

`void` **PySys_AddWarnOptionUnicode** (*PyObject* *`unicode`)

Part of the Stable ABI. Agrega `unicode` a `sys.warnoptions`.

Nota: esta función no se puede utilizar actualmente desde fuera de la implementación de CPython, ya que debe llamarse antes de la importación implícita de `warnings` en `Py_Initialize()` para que sea efectiva, pero no se puede llamar hasta que se haya inicializado suficiente tiempo de ejecución para permitir la creación de objetos Unicode.

`void` **PySys_SetPath** (`const wchar_t *path`)

Part of the Stable ABI. Establece `sys.path` en un objeto lista de rutas que se encuentra en `path`, que debería ser una lista de rutas separadas con el delimitador de ruta de búsqueda de la plataforma (`:` en Unix, `;` en Windows)

`void` **PySys_WriteStdout** (`const char *format`, ...)

Part of the Stable ABI. Escribe la cadena de caracteres de salida descrita por `format` en `sys.stdout`. No se lanzan excepciones, incluso si se produce el truncamiento (ver más abajo).

`format` debe limitar el tamaño total de la cadena de caracteres de salida formateada a 1000 bytes o menos; después de 1000 bytes, la cadena de caracteres de salida se trunca. En particular, esto significa que no deben existir formatos «%s» sin restricciones; estos deben limitarse usando «%.<N>s» donde <N> es un número decimal calculado de modo que <N> más el tamaño máximo de otro texto formateado no exceda los 1000 bytes. También tenga cuidado con «%f», que puede imprimir cientos de dígitos para números muy grandes.

Si ocurre un problema, o `sys.stdout` no está configurado, el mensaje formateado se escribe en el real (nivel C) `stdout`.

`void` **PySys_WriteStderr** (`const char *format`, ...)

Part of the Stable ABI. Como `PySys_WriteStdout()`, pero escribe a `sys.stderr` o `stderr` en su lugar.

`void` **PySys_FormatStdout** (`const char *format`, ...)

Part of the Stable ABI. Función similar a `PySys_WriteStdout()` pero formatea el mensaje usando `PyUnicode_FromFormatV()` y no trunca el mensaje a una longitud arbitraria.

Nuevo en la versión 3.2.

`void` **PySys_FormatStderr** (`const char *format`, ...)

Part of the Stable ABI. Como `PySys_FormatStdout()`, pero escribe a `sys.stderr` o `stderr` en su lugar.

Nuevo en la versión 3.2.

`void` **PySys_AddXOption** (`const wchar_t *s`)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Analiza (parse) `s` como un conjunto de opciones `-X` y los agrega a la

asignación de opciones actual tal como lo retorna `PySys_GetXOptions()`. Esta función puede llamarse antes de `Py_Initialize()`.

Nuevo en la versión 3.2.

PyObject *PySys_GetXOptions()

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Retorna el diccionario actual de opciones -X, de manera similar a `sys._xoptions`. En caso de error, se retorna NULL y se establece una excepción.

Nuevo en la versión 3.2.

int PySys_Audit (const char *event, const char *format, ...)

Lanza un evento de auditoría con cualquier gancho activo. Retorna cero para el éxito y no cero con una excepción establecida en caso de error.

Si se han agregado ganchos, *format* y otros argumentos se utilizarán para construir una tupla para pasar. Además de N, están disponibles los mismos caracteres de formato que los utilizados en `Py_BuildValue()`. Si el valor generado no es una tupla, se agregará a una tupla de un solo elemento. (La opción de formato N consume una referencia, pero dado que no hay forma de saber si se consumirán argumentos para esta función, su uso puede causar fugas de referencia).

Note that # format characters should always be treated as `Py_ssize_t`, regardless of whether `PY_SSIZE_T_CLEAN` was defined.

`sys.audit()` realiza la misma función del código Python.

Nuevo en la versión 3.8.

Distinto en la versión 3.8.2: Require `Py_ssize_t` for # format characters. Previously, an unavoidable deprecation warning was raised.

int PySys_AddAuditHook (Py_AuditHookFunction hook, void *userData)

Append the callable *hook* to the list of active auditing hooks. Return zero on success and non-zero on failure. If the runtime has been initialized, also set an error on failure. Hooks added through this API are called for all interpreters created by the runtime.

El puntero *userData* se pasa a la función gancho. Dado que las funciones de enlace pueden llamarse desde diferentes tiempos de ejecución, este puntero no debe referirse directamente al estado de Python.

Es seguro llamar a esta función antes de `Py_Initialize()`. Cuando se llama después de la inicialización del tiempo de ejecución, se notifican los enlaces de auditoría existentes y pueden anular silenciosamente la operación al generar un error subclasificado de Excepción (otros errores no se silenciarán).

The hook function is of type `int (*)const char *event, PyObject *args, void *userData`, where *args* is guaranteed to be a `PyTupleObject`. The hook function is always called with the GIL held by the Python interpreter that raised the event.

Ver [PEP 578](#) para una descripción detallada de la auditoría. Las funciones en el tiempo de ejecución y la biblioteca estándar que generan eventos se enumeran en table de eventos de auditoria. Los detalles se encuentran en la documentación de cada función.

Lanza un evento de auditoria `sys.addaudithook` sin argumentos.

Nuevo en la versión 3.8.

6.3 Control de procesos

void **Py_FatalError** (const char *message)

Part of the Stable ABI. Imprime un mensaje de error fatal y elimina el proceso. No se realiza limpieza. Esta función solo debe invocarse cuando se detecta una condición que haría peligroso continuar usando el intérprete de Python; por ejemplo, cuando la administración del objeto parece estar dañada. En Unix, se llama a la función de biblioteca C estándar `abort()` que intentará producir un archivo `core`.

La función `Py_FatalError()` se reemplaza con una macro que registra automáticamente el nombre de la función actual, a menos que se defina la macro `Py_LIMITED_API`.

Distinto en la versión 3.9: Registra el nombre de la función automáticamente.

void **Py_Exit** (int status)

Part of the Stable ABI. Sale del proceso actual. Esto llama `Py_FinalizeEx()` y luego llama a la función estándar de la biblioteca C `exit(status)`. Si `Py_FinalizeEx()` indica un error, el estado de salida se establece en 120.

Distinto en la versión 3.6: Los errores de finalización ya no se ignoran.

int **Py_AtExit** (void (*func))

Part of the Stable ABI. Registra una función de limpieza a la que llamará `Py_FinalizeEx()`. Se llamará a la función de limpieza sin argumentos y no debería retornar ningún valor. Como máximo se pueden registrar 32 funciones de limpieza. Cuando el registro es exitoso, `Py_AtExit()` retorna 0; en caso de error, retorna -1. La última función de limpieza registrada se llama primero. Cada función de limpieza se llamará como máximo una vez. Dado que la finalización interna de Python se habrá completado antes de la función de limpieza, *func* no debería llamar a las API de Python.

6.4 Importando Módulos

PyObject ***PyImport_ImportModule** (const char *name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Esta es una interfaz simplificada para `PyImport_ImportModuleEx()` a continuación, dejando los argumentos *globals* y *locals* establecidos en NULL y *level* establecidos en 0. Cuando el argumento *name* contiene un punto (cuando especifica un submódulo de un paquete), el argumento *fromlist* se establece en la lista `['*']` para que el valor de retorno sea el módulo con nombre en lugar del paquete de nivel superior que lo contiene como lo haría de lo contrario sea el caso. (Desafortunadamente, esto tiene un efecto secundario adicional cuando *name* de hecho especifica un subpaquete en lugar de un submódulo: los submódulos especificados en la variable `__all__` del paquete están cargados). Retorna una nueva referencia al módulo importado, o NULL con una excepción establecida en caso de error. Una importación fallida de un módulo no deja el módulo en `sys.modules`.

Esta función siempre usa importaciones absolutas.

PyObject ***PyImport_ImportModuleNoBlock** (const char *name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Esta función es un alias obsoleto de `PyImport_ImportModule()`.

Distinto en la versión 3.3: Esta función solía fallar inmediatamente cuando el bloqueo de importación era retenido por otro hilo. Sin embargo, en Python 3.3, el esquema de bloqueo cambió a bloqueos por módulo para la mayoría de los propósitos, por lo que el comportamiento especial de esta función ya no es necesario.

PyObject ***PyImport_ImportModuleEx** (const char *name, *PyObject* *globals, *PyObject* *locals, *PyObject* *fromlist)

Return value: New reference. Importa un módulo. Esto se describe mejor haciendo referencia a la función Python incorporada `__import__()`.

El valor de retorno es una nueva referencia al módulo importado o paquete de nivel superior, o NULL con una excepción establecida en caso de error. Al igual que para `__import__()`, el valor de retorno cuando se solicitó un submódulo de un paquete normalmente es el paquete de nivel superior, a menos que se proporcione un *fromlist* no vacío.

Las importaciones que fallan eliminan objetos de módulo incompletos, como con `PyImport_ImportModule()`.

`PyObject*PyImport_ImportModuleLevelObject` (*`PyObject*name`, `PyObject*globals`, `PyObject*locals`, `PyObject*fromlist`, `int level`*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Importa un módulo. Esto se describe mejor haciendo referencia a la función Python incorporada `__import__()`, ya que la función estándar `__import__()` llama a esta función directamente.

El valor de retorno es una nueva referencia al módulo importado o paquete de nivel superior, o `NULL` con una excepción establecida en caso de error. Al igual que para `__import__()`, el valor de retorno cuando se solicitó un submódulo de un paquete normalmente es el paquete de nivel superior, a menos que se proporcione un *fromlist* no vacío.

Nuevo en la versión 3.3.

`PyObject*PyImport_ImportModuleLevel` (*`const char*name`, `PyObject*globals`, `PyObject*locals`, `PyObject*fromlist`, `int level`*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Similar a `PyImport_ImportModuleLevelObject()`, pero el nombre es una cadena de caracteres codificada UTF-8 en lugar de un objeto Unicode.

Distinto en la versión 3.3: Los valores negativos para *level* ya no se aceptan.

`PyObject*PyImport_Import` (*`PyObject*name`*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Esta es una interfaz de nivel superior que llama a la «función de enlace de importación» actual (con un nivel explícito de 0, que significa importación absoluta). Invoca la función `__import__()` de las `__builtins__` de los globales (*globals*) actuales. Esto significa que la importación se realiza utilizando los ganchos de importación instalados en el entorno actual.

Esta función siempre usa importaciones absolutas.

`PyObject*PyImport_ReloadModule` (*`PyObject*m`*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Recarga un módulo. Retorna una nueva referencia al módulo recargado, o `NULL` con una excepción establecida en caso de error (el módulo todavía existe en este caso).

`PyObject*PyImport_AddModuleObject` (*`PyObject*name`*)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Retorna el objeto módulo correspondiente a un nombre de módulo. El argumento *name* puede tener la forma `package.module`. Primero revise el diccionario de módulos si hay uno allí, y si no, crea uno nuevo y lo agrega al diccionario de módulos. Retorna `NULL` con una excepción establecida en caso de error.

Nota: Esta función no carga ni importa el módulo; si el módulo no estaba cargado, obtendrá un objeto de módulo vacío. Utilice `PyImport_ImportModule()` o una de sus variantes para importar un módulo. Las estructuras de paquete implicadas por un nombre punteado para *name* no se crean si aún no están presentes.

Nuevo en la versión 3.3.

`PyObject*PyImport_AddModule` (*`const char*name`*)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Similar a `PyImport_AddModuleObject()`, pero el nombre es una cadena de caracteres codificada UTF-8 en lugar de un objeto Unicode.

`PyObject*PyImport_ExecCodeModule` (*`const char*name`, `PyObject*co`*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Dado un nombre de módulo (posiblemente de la forma `package.module`) y un objeto código leído desde un archivo de *bytecode* de Python u obtenido de la función incorporada `compile()`, carga el módulo. Retorna una nueva referencia al objeto módulo, o `NULL` con una excepción establecida si se produjo un error. *name* se elimina de `sys.modules` en casos de error, incluso si *name* ya estaba en `sys.modules` en la entrada a `PyImport_ExecCodeModule()`. Dejar módulos inicializados de forma incompleta en `sys.modules` es peligroso, ya que las importaciones de dichos módulos no tienen forma de saber que el objeto del módulo es un estado desconocido (y probablemente dañado con respecto a las intenciones del autor del módulo).

Los módulos `__spec__` y `__loader__` se establecerán, si no se han configurado ya, con los valores apropiados. El cargador de la especificación se establecerá en el módulo `__loader__` (si está configurado) y en una instancia de `SourceFileLoader` de lo contrario.

El atributo del módulo `__file__` se establecerá en el objeto código `co_filename`. Si corresponde, también se establecerá `__cached__`.

Esta función volverá a cargar el módulo si ya se importó. Consulte `PyImport_ReloadModule()` para conocer la forma prevista de volver a cargar un módulo.

Si `name` apunta a un nombre punteado de la forma `package.module`, cualquier estructura de paquete que no se haya creado aún no se creará.

Ver también `PyImport_ExecCodeModuleEx()` y `PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()`.

PyObject *PyImport_ExecCodeModuleEx (**const** char *name, PyObject *co, **const** char *pathname)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Como `PyImport_ExecCodeModule()`, pero el atributo `__file__` del objeto del módulo se establece en `pathname` si no es NULL.

Ver también `PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()`.

PyObject *PyImport_ExecCodeModuleObject (PyObject *name, PyObject *co, PyObject *pathname, PyObject *cpathname)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Como `PyImport_ExecCodeModuleEx()`, pero el atributo `__cached__` del objeto módulo se establece en `cpathname` si no es NULL. De las tres funciones, esta es la recomendada para usar.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject *PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames (**const** char *name, PyObject *co, **const** char *pathname, **const** char *cpathname)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Como `PyImport_ExecCodeModuleObject()`, pero `name`, `pathname` y `cpathname` son cadenas de caracteres codificadas UTF-8. También se intenta averiguar cuál debe ser el valor de `pathname` de `cpathname` si el primero se establece en NULL.

Nuevo en la versión 3.2.

Distinto en la versión 3.3: Utiliza `imp.source_from_cache()` para calcular la ruta de origen si solo se proporciona la ruta del *bytecode*.

long PyImport_GetMagicNumber()

Part of the [Stable ABI](#). Retorna el número mágico para los archivos de *bytecode* de Python (también conocido como archivos `.pyc`). El número mágico debe estar presente en los primeros cuatro bytes del archivo de código de bytes, en orden de bytes *little-endian*. Retorna `-1` en caso de error.

Distinto en la versión 3.3: Retorna un valor de `-1` en caso de error.

const char *PyImport_GetMagicTag()

Part of the [Stable ABI](#). Retorna la cadena de caracteres de etiqueta mágica para nombres de archivo de código de bytes Python en formato [PEP 3147](#). Tenga en cuenta que el valor en `sys.implementation.cache_tag` es autoritario y debe usarse en lugar de esta función.

Nuevo en la versión 3.2.

PyObject *PyImport_GetModuleDict()

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el diccionario utilizado para la administración del módulo (también conocido como `sys.modules`). Tenga en cuenta que esta es una variable por intérprete.

PyObject *PyImport_GetModule (PyObject *name)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. Retorna el módulo ya importado con el nombre dado. Si el módulo aún no se ha importado, retorna NULL pero no establece un error. Retorna NULL y establece un error si falla la búsqueda.

Nuevo en la versión 3.7.

*PyObject ****PyImport_GetImporter** (*PyObject *path*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un objeto buscador para un elemento *path* `sys.path/pkg.__path__`, posiblemente obteniéndolo del diccionario `sys.path_importer_cache`. Si aún no estaba en caché, atraviesa `sys.path_hooks` hasta que se encuentre un gancho (*hook*) que pueda manejar el elemento de ruta. Retorna `None` si ningún gancho podría; esto le dice a la persona que llama que *path based finder* no pudo encontrar un buscador para este elemento de ruta. Guarda en el resultado (caché) en `sys.path_importer_cache`. Retorna una nueva referencia al objeto del buscador.

int **PyImport_ImportFrozenModuleObject** (*PyObject *name*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Carga un módulo congelado llamado *name*. Retorna 1 para el éxito, 0 si no se encuentra el módulo y -1 con una excepción establecida si falla la inicialización. Para acceder al módulo importado con una carga exitosa, use `PyImport_ImportModule()`. (Tenga en cuenta el nombre inapropiado — esta función volvería a cargar el módulo si ya se importó).

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.4: El atributo `__file__` ya no está establecido en el módulo.

int **PyImport_ImportFrozenModule** (const char **name*)

Part of the [Stable ABI](#). Similar a `PyImport_ImportFrozenModuleObject()`, pero el nombre es una cadena de caracteres codificada UTF-8 en lugar de un objeto Unicode.

struct _frozen

Esta es la definición del tipo de estructura para los descriptores de módulos congelados, según lo generado con la herramienta **freeze** (ver `Tools/freeze` en la distribución de código fuente de Python). Su definición, que se encuentra en `Include/import.h`, es:

```
struct _frozen {
    const char *name;
    const unsigned char *code;
    int size;
};
```

const struct _frozen ***PyImport_FrozenModules**

This pointer is initialized to point to an array of `_frozen` records, terminated by one whose members are all NULL or zero. When a frozen module is imported, it is searched in this table. Third-party code could play tricks with this to provide a dynamically created collection of frozen modules.

int **PyImport_AppendInittab** (const char **name*, *PyObject *(*initfunc)*) void

Part of the [Stable ABI](#). Agrega un solo módulo a la tabla existente de módulos incorporados. Este es un contenedor conveniente `PyImport_ExtendInittab()`, que retorna -1 si la tabla no se puede extender. El nuevo módulo se puede importar con el nombre *name*, y utiliza la función *initfunc* como la función de inicialización llamada en el primer intento de importación. Esto debería llamarse antes de `Py_Initialize()`.

struct _inittab

Estructura que describe una sola entrada en la lista de módulos incorporados. Cada una de estas estructuras proporciona el nombre y la función de inicialización de un módulo incorporado en el intérprete. El nombre es una cadena de caracteres codificada ASCII. Los programas que incorporan Python pueden usar una matriz de estas estructuras junto con `PyImport_ExtendInittab()` para proporcionar módulos integrados adicionales. La estructura se define en `Include/import.h` como:

```
struct _inittab {
    const char *name;           /* ASCII encoded string */
    PyObject* (*initfunc) (void);
};
```

int **PyImport_ExtendInittab** (struct _inittab **newtab*)

Agrega una colección de módulos a la tabla de módulos integrados. El arreglo *newtab* debe terminar con una entrada centinela que contiene NULL para el campo *name*; Si no se proporciona el valor centinela, se puede producir un error de memoria. Retorna 0 en caso de éxito o -1 si se puede asignar memoria insuficiente para ampliar la tabla interna. En caso de error, no se agregan módulos a la tabla interna. Esta función debe ser llamada antes de `Py_Initialize()`.

Si Python es inicializado múltiples veces, se debe llamar `PyImport_AppendInittab()` o `PyImport_ExtendInittab()` antes de cada inicialización de Python.

6.5 Soporte de empaquetado (*marshalling*) de datos

Estas rutinas permiten que el código C funcione con objetos serializados utilizando el mismo formato de datos que el módulo `marshal`. Hay funciones para escribir datos en el formato de serialización y funciones adicionales que se pueden usar para volver a leer los datos. Los archivos utilizados para almacenar datos ordenados deben abrirse en modo binario.

Los valores numéricos se almacenan con el byte menos significativo primero.

El módulo admite dos versiones del formato de datos: la versión 0 es la versión histórica, la versión 1 comparte cadenas de caracteres internas en el archivo y al desempaquetar (*unmarshalling*). La versión 2 usa un formato binario para números de punto flotante. `Py_MARSHAL_VERSION` indica el formato de archivo actual (actualmente 2).

void **PyMarshal_WriteLongToFile** (long *value*, FILE **file*, int *version*)

Marshal a long integer, *value*, to *file*. This will only write the least-significant 32 bits of *value*; regardless of the size of the native long type. *version* indicates the file format.

This function can fail, in which case it sets the error indicator. Use `PyErr_Occurred()` to check for that.

void **PyMarshal_WriteObjectToFile** (PyObject **value*, FILE **file*, int *version*)

Empaqueta (*marshal*) un objeto Python, *value*, a un archivo *file*. *version* indica el formato del archivo.

This function can fail, in which case it sets the error indicator. Use `PyErr_Occurred()` to check for that.

PyObject ***PyMarshal_WriteObjectToString** (PyObject **value*, int *version*)

Return value: New reference. Retorna un objeto de bytes que contiene la representación empaquetada (*marshalled*) de *value*. *version* indica el formato del archivo.

Las siguientes funciones permiten volver a leer los valores empaquetados (*marshalled*).

long **PyMarshal_ReadLongFromFile** (FILE **file*)

Return a C long from the data stream in a FILE* opened for reading. Only a 32-bit value can be read in using this function, regardless of the native size of long.

En caso de error, establece la excepción apropiada (EOFError) y retorna -1.

int **PyMarshal_ReadShortFromFile** (FILE **file*)

Return a C short from the data stream in a FILE* opened for reading. Only a 16-bit value can be read in using this function, regardless of the native size of short.

En caso de error, establece la excepción apropiada (EOFError) y retorna -1.

PyObject ***PyMarshal_ReadObjectFromFile** (FILE **file*)

Return value: New reference. Return a Python object from the data stream in a FILE* opened for reading.

En caso de error, establece la excepción apropiada (EOFError, ValueError o TypeError) y retorna NULL.

PyObject ***PyMarshal_ReadLastObjectFromFile** (FILE **file*)

Return value: New reference. Return a Python object from the data stream in a FILE* opened for reading. Unlike `PyMarshal_ReadObjectFromFile()`, this function assumes that no further objects will be read from the file, allowing it to aggressively load file data into memory so that the de-serialization can operate from data in memory rather than reading a byte at a time from the file. Only use these variant if you are certain that you won't be reading anything else from the file.

En caso de error, establece la excepción apropiada (EOFError, ValueError o TypeError) y retorna NULL.

PyObject ***PyMarshal_ReadObjectFromString** (const char **data*, Py_ssize_t *len*)

Return value: New reference. Retorna un objeto Python del flujo de datos en un búfer de bytes que contiene *len* bytes a los que apunta *data*.

En caso de error, establece la excepción apropiada (`EOFError`, `ValueError` o `TypeError`) y retorna `NULL`.

6.6 Analizando argumentos y construyendo valores

Estas funciones son útiles al crear sus propias funciones y métodos de extensiones. Información y ejemplos adicionales están disponibles en `extending-index`.

Las tres primeras de estas funciones descritas, `PyArg_ParseTuple()`, `PyArg_ParseTupleAndKeywords()`, y `PyArg_Parse()`, todas usan *cadena de caracteres de formato* que se utilizan para contarle a la función sobre los argumentos esperados. Las cadenas de caracteres de formato utilizan la misma sintaxis para cada una de estas funciones.

6.6.1 Analizando argumentos

Una cadena de formato consta de cero o más «unidades de formato.» Una unidad de formato describe un objeto Python; por lo general es un solo carácter o una secuencia de unidades formato entre paréntesis. Con unas pocas excepciones, una unidad de formato que no es una secuencia entre paréntesis normalmente corresponde a un único argumento de dirección de estas funciones. En la siguiente descripción, la forma citada es la unidad de formato; la entrada en paréntesis (redondos) es el tipo de objeto Python que coincida con la unidad de formato; y la entrada entre corchetes [cuadrados] es el tipo de la variable(s) C cuya dirección debe ser pasada.

Cadena de caracteres y búferes

Estos formatos permiten acceder a un objeto como un bloque contiguo de memoria. Usted no tiene que proporcionar almacenamiento en bruto para el Unicode o área de bytes retornada.

A menos que se indique lo contrario, los búferes no son terminados en `NULL` (*NUL-terminated*).

There are three ways strings and buffers can be converted to C:

- Formats such as `y*` and `s*` fill a `Py_buffer` structure. This locks the underlying buffer so that the caller can subsequently use the buffer even inside a `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` block without the risk of mutable data being resized or destroyed. As a result, **you have to call** `PyBuffer_Release()` after you have finished processing the data (or in any early abort case).
- The `es`, `es#`, `et` and `et#` formats allocate the result buffer. **You have to call** `PyMem_Free()` after you have finished processing the data (or in any early abort case).
- Other formats take a `str` or a read-only *bytes-like object*, such as `bytes`, and provide a `const char *` pointer to its buffer. In this case the buffer is «borrowed»: it is managed by the corresponding Python object, and shares the lifetime of this object. You won't have to release any memory yourself.

To ensure that the underlying buffer may be safely borrowed, the object's `PyBufferProcs.bf_releasebuffer` field must be `NULL`. This disallows common mutable objects such as `bytearray`, but also some read-only objects such as `memoryview` of `bytes`.

Besides this `bf_releasebuffer` requirement, there is no check to verify whether the input object is immutable (e.g. whether it would honor a request for a writable buffer, or whether another thread can mutate the data).

Nota: Para todas las variantes de formatos `#` (`s#`, `y#`, etc.), la macro `PY_SSIZE_T_CLEAN` tiene que estar definida antes de incluir `Python.h`. En Python 3.9 y versiones anteriores, el tipo del argumento `length` es `Py_ssize_t` si la macro `PY_SSIZE_T_CLEAN` está definida, o `int` si no lo está.

s (str) [const char *] Convierte un objeto Unicode a un puntero C a una cadena de caracteres. Un puntero a una cadena de caracteres existente se almacena en la variable puntero del carácter cuya dirección se pasa. La cadena de caracteres en C es terminada en `NULL`. La cadena de caracteres de Python no debe contener

puntos de código incrustados nulos; si lo hace, se lanza una excepción `ValueError`. Los objetos Unicode se convierten en cadenas de caracteres de C utilizando codificación `'utf-8'`. Si esta conversión fallase lanza un `UnicodeError`.

Nota: Este formato no acepta *objetos de tipo bytes*. Si desea aceptar los caminos del sistema de archivos y convertirlos en cadenas de caracteres C, es preferible utilizar el formato `O&` con `PyUnicode_FSConverter()` como convertidor.

Distinto en la versión 3.5: Anteriormente, `TypeError` se lanzó cuando se encontraron puntos de código nulos incrustados en la cadena de caracteres de Python.

s* (**str** o *bytes-like object*) [**Py_buffer**] Este formato acepta objetos Unicode, así como objetos de tipo bytes. Llena una estructura `Py_buffer` proporcionada por la persona que llama. En este caso la cadena de caracteres de C resultante puede contener bytes NUL embebidos. Los objetos Unicode se convierten en cadenas de caracteres C utilizando codificación `'utf-8'`.

s# (**str**, *bytes-like object* de sólo lectura) [**const char ***, **Py_ssize_t**] Like `s*`, except that it provides a *borrowed buffer*. The result is stored into two C variables, the first one a pointer to a C string, the second one its length. The string may contain embedded null bytes. Unicode objects are converted to C strings using `'utf-8'` encoding.

z (**str** o **None**) [**const char ***] Como `s`, pero el objeto Python también puede ser `None`, en cuyo caso el puntero C se establece en `NULL`.

z* (**str**, *bytes-like object* o **None**) [**Py_buffer**] Como `s*`, pero el objeto Python también puede ser `None`, en cuyo caso el miembro de `buf` de la estructura `Py_buffer` se establece en `NULL`.

z# (**str**, *bytes-like object* de sólo lectura o **None**) [**const char ***, **Py_ssize_t**] Como `s#`, pero el objeto Python también puede ser `None`, en cuyo caso el puntero C se establece en `NULL`.

y (*bytes-like object* de sólo lectura) [**const char ***] This format converts a bytes-like object to a C pointer to a *borrowed* character string; it does not accept Unicode objects. The bytes buffer must not contain embedded null bytes; if it does, a `ValueError` exception is raised.

Distinto en la versión 3.5: Anteriormente, `TypeError` se lanzó cuando bytes nulos incrustados se encontraron en el buffer de bytes.

y* (*bytes-like object*) [**Py_buffer**] Esta variante de `s*` no acepta objetos Unicode, solamente los objetos de tipo bytes. **Esta es la forma recomendada para aceptar datos binarios.**

y# (*bytes-like object* de sólo lectura) [**const char ***, **Py_ssize_t**] Esta variante en `s#` no acepta objetos Unicode, solo objetos similares a bytes.

S (**bytes**) [**PyBytesObject ***] Requires that the Python object is a `bytes` object, without attempting any conversion. Raises `TypeError` if the object is not a bytes object. The C variable may also be declared as `PyObject*`.

Y (**bytearray**) [**PyByteArrayObject ***] Requires that the Python object is a `bytearray` object, without attempting any conversion. Raises `TypeError` if the object is not a `bytearray` object. The C variable may also be declared as `PyObject*`.

u (**str**) [**const Py_UNICODE ***] Convierte un objeto Unicode de Python a un puntero a un búfer C NUL terminado de caracteres Unicode. Debe pasar la dirección de una variable de puntero `Py_UNICODE`, que se llena con el puntero a un búfer Unicode existente. Tenga en cuenta que el ancho de un carácter `Py_UNICODE` depende de las opciones de compilación (que es 16 o 32 bits). La cadena de Python no debe contener puntos de código incrustados nulos; si lo hace, se lanza una excepción `ValueError`.

Distinto en la versión 3.5: Anteriormente, `TypeError` se lanzó cuando se encontraron puntos de código nulos incrustados en la cadena de caracteres de Python.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API de viejo estilo `Py_UNICODE`; favor migrar al uso de `PyUnicode_AsWideCharString()`.

u# (str) [const Py_UNICODE *, Py_ssize_t] Esta variante en `u` almacena en dos variables de C, el primero un puntero a un búfer de datos Unicode, el segundo de su longitud. Esta variante permite puntos de código nulos.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API de viejo estilo `Py_UNICODE`; favor migrar al uso de `PyUnicode_AsWideCharString()`.

z (str o None) [const Py_UNICODE *] Como `u`, pero el objeto Python también puede ser `None`, en cuyo caso el puntero `Py_UNICODE` se establece en `NULL`.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API de viejo estilo `Py_UNICODE`; favor migrar al uso de `PyUnicode_AsWideCharString()`.

z# (str o None) [const Py_UNICODE *, Py_ssize_t] Al igual que `u#`, pero el objeto Python también puede ser `None`, en cuyo caso el puntero `Py_UNICODE` se establece en `NULL`.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API de viejo estilo `Py_UNICODE`; favor migrar al uso de `PyUnicode_AsWideCharString()`.

U (str) [PyObject *] Requires that the Python object is a Unicode object, without attempting any conversion. Raises `TypeError` if the object is not a Unicode object. The C variable may also be declared as `PyObject*`.

w* (bytes-like object de lectura y escritura) [Py_buffer] Este formato acepta cualquier objeto que implemente la interfaz del búfer de lectura-escritura. Llena la estructura `Py_buffer` proporcionada por quien llama. El búfer puede contener bytes nulos incrustados. Quien llama tiene que llamar `PyBuffer_Release()` cuando termina con el búfer.

es (str) [const char *encoding, char **buffer] Esta variante en `s` se usa para codificar Unicode en un búfer de caracteres. Solo funciona para datos codificados sin bytes NUL integrados.

This format requires two arguments. The first is only used as input, and must be a `const char*` which points to the name of an encoding as a NUL-terminated string, or `NULL`, in which case `'utf-8'` encoding is used. An exception is raised if the named encoding is not known to Python. The second argument must be a `char**`; the value of the pointer it references will be set to a buffer with the contents of the argument text. The text will be encoded in the encoding specified by the first argument.

`PyArg_ParseTuple()` asignará un búfer del tamaño necesitado, copiará los datos codificados en este búfer y ajustará `*buffer` para referenciar el nuevo almacenamiento asignado. Quien llama es responsable para llamar `PyMem_Free()` para liberar el búfer asignado después de su uso.

et (str, bytes o bytearray) [const char *encoding, char **buffer] Igual que `es`, excepto que los objetos de cadena de caracteres de bytes se pasan sin recodificarlos. En cambio, la implementación supone que el objeto de cadena de caracteres de bytes utiliza la codificación que se pasa como parámetro.

es# (str) [const char *encoding, char **buffer, Py_ssize_t *buffer_length] Esta variante en `s#` se usa para codificar Unicode en un búfer de caracteres. A diferencia del formato `es`, esta variante permite datos de entrada que contienen caracteres NUL.

It requires three arguments. The first is only used as input, and must be a `const char*` which points to the name of an encoding as a NUL-terminated string, or `NULL`, in which case `'utf-8'` encoding is used. An exception is raised if the named encoding is not known to Python. The second argument must be a `char**`; the value of the pointer it references will be set to a buffer with the contents of the argument text. The text will be encoded in the encoding specified by the first argument. The third argument must be a pointer to an integer; the referenced integer will be set to the number of bytes in the output buffer.

Hay dos modos de operación:

Si `*buffer` señala un puntero `NULL`, la función asignará un búfer del tamaño necesario, copiará los datos codificados en este búfer y configurará `*buffer` para hacer referencia al almacenamiento recién asignado. Quien llama es responsable de llamar a `PyMem_Free()` para liberar el búfer asignado después del uso.

Si `*buffer` apunta a un puntero no `NULL` (un búfer ya asignado), `PyArg_ParseTuple()` usará esta ubicación como el búfer e interpretará el valor inicial de `*buffer_length` como el tamaño del búfer. Luego copiará los datos codificados en el búfer y los terminará en NUL. Si el búfer no es lo suficientemente grande, se establecerá a `ValueError`.

En ambos casos, `*buffer_length` se establece a la longitud de los datos codificados sin el byte NUL final.

et# (str, bytes o bytearray) [const char *encoding, char **buffer, *Py_ssize_t* *buffer_length]

Igual que **es#**, excepto que los objetos de cadena de caracteres de bytes se pasan sin recodificarlos. En cambio, la implementación supone que el objeto de cadena de caracteres de bytes utiliza la codificación que se pasa como parámetro.

Números

b (int) [unsigned char] Convert a nonnegative Python integer to an unsigned tiny int, stored in a C unsigned char.

B (int) [unsigned char] Convert a Python integer to a tiny int without overflow checking, stored in a C unsigned char.

h (int) [short int] Convert a Python integer to a C short int.

H (int) [unsigned short int] Convert a Python integer to a C unsigned short int, without overflow checking.

i (int) [int] Convert a Python integer to a plain C int.

I (int) [unsigned int] Convert a Python integer to a C unsigned int, without overflow checking.

l (int) [long int] Convert a Python integer to a C long int.

k (int) [unsigned long] Convert a Python integer to a C unsigned long without overflow checking.

L (int) [long long] Convert a Python integer to a C long long.

K (int) [unsigned long long] Convert a Python integer to a C unsigned long long without overflow checking.

n (int) [*Py_ssize_t*] Convierte un entero de Python a un *Py_ssize_t* de C.

c (bytes o bytearray de largo 1) [char] Convert a Python byte, represented as a bytes or bytearray object of length 1, to a C char.

Distinto en la versión 3.3: Permite objetos bytearray.

C (str de largo 1) [int] Convert a Python character, represented as a str object of length 1, to a C int.

f (float) [float] Convert a Python floating point number to a C float.

d (float) [double] Convert a Python floating point number to a C double.

D (complex) [Py_complex] Convierte un número complejo de Python en una estructura *Py_complex* de C.

Otros objetos

O (object) [PyObject *] Store a Python object (without any conversion) in a C object pointer. The C program thus receives the actual object that was passed. A new *strong reference* to the object is not created (i.e. its reference count is not increased). The pointer stored is not NULL.

O! (object) [typeobject, PyObject *] Store a Python object in a C object pointer. This is similar to O, but takes two C arguments: the first is the address of a Python type object, the second is the address of the C variable (of type *PyObject**) into which the object pointer is stored. If the Python object does not have the required type, *TypeError* is raised.

O& (object) [converter, anything] Convert a Python object to a C variable through a *converter* function. This takes two arguments: the first is a function, the second is the address of a C variable (of arbitrary type), converted to *void**. The *converter* function in turn is called as follows:

```
status = converter(object, address);
```

where *object* is the Python object to be converted and *address* is the `void*` argument that was passed to the `PyArg_Parse*` function. The returned *status* should be 1 for a successful conversion and 0 if the conversion has failed. When the conversion fails, the *converter* function should raise an exception and leave the content of *address* unmodified.

Si el *converter* retorna `Py_CLEANUP_SUPPORTED`, se puede llamar por segunda vez si el análisis del argumento finalmente falla, dando al convertidor la oportunidad de liberar cualquier memoria que ya haya asignado. En esta segunda llamada, el parámetro *object* será `NULL`; *address* tendrá el mismo valor que en la llamada original.

Distinto en la versión 3.1: `Py_CLEANUP_SUPPORTED` fue agregada.

p (bool) [int] Prueba el valor pasado por verdad (un booleano predicado **p**) y convierte el resultado a su valor entero C verdadero/falso entero equivalente. Establece `int` en 1 si la expresión era verdadera y 0 si era falsa. Esto acepta cualquier valor válido de Python. Consulte `truth` para obtener más información sobre cómo Python prueba los valores por verdad.

Nuevo en la versión 3.3.

(items) (tuple) [matching-items] El objeto debe ser una secuencia de Python cuya longitud es el número de unidades de formato en *items*. Los argumentos C deben corresponder a las unidades de formato individuales en *items*. Las unidades de formato para secuencias pueden estar anidadas.

Es posible pasar enteros «largos» (enteros cuyo valor excede el de la plataforma `LONG_MAX`), sin embargo, no se realiza una verificación de rango adecuada — los bits más significativos se truncan silenciosamente cuando el campo receptor es demasiado pequeño para recibir el valor (en realidad, la semántica se hereda de las descargas en C — su kilometraje puede variar).

Algunos otros caracteres tienen un significado en una cadena de formato. Esto puede no ocurrir dentro de paréntesis anidados. Son:

- | Indica que los argumentos restantes en la lista de argumentos de Python son opcionales. Las variables C correspondientes a argumentos opcionales deben inicializarse a su valor predeterminado — cuando no se especifica un argumento opcional, `PyArg_ParseTuple()` no toca el contenido de las variables C correspondientes.
- \$ `PyArg_ParseTupleAndKeywords()` solamente: indica que los argumentos restantes en la lista de argumentos de Python son solo palabras clave. Actualmente, todos los argumentos de solo palabras clave también deben ser argumentos opcionales, por lo que | siempre debe especificarse antes de \$ en la cadena de formato.

Nuevo en la versión 3.3.

- : La lista de unidades de formato termina aquí; la cadena después de los dos puntos se usa como el nombre de la función en los mensajes de error (el «valor asociado» de la excepción que `PyArg_ParseTuple()` lanza).
- ; La lista de unidades de formato termina aquí; la cadena después del punto y coma se usa como mensaje de error *en lugar de* del mensaje de error predeterminado. : y ; se excluyen mutuamente.

Note that any Python object references which are provided to the caller are *borrowed* references; do not release them (i.e. do not decrement their reference count)!

Los argumentos adicionales pasados a estas funciones deben ser direcciones de variables cuyo tipo está determinado por la cadena de formato; Estos se utilizan para almacenar valores de la tupla de entrada. Hay algunos casos, como se describe en la lista de unidades de formato anterior, donde estos parámetros se utilizan como valores de entrada; deben coincidir con lo especificado para la unidad de formato correspondiente en ese caso.

For the conversion to succeed, the *arg* object must match the format and the format must be exhausted. On success, the `PyArg_Parse*` functions return true, otherwise they return false and raise an appropriate exception. When the `PyArg_Parse*` functions fail due to conversion failure in one of the format units, the variables at the addresses corresponding to that and the following format units are left untouched.

Funciones API

int **PyArg_ParseTuple** (*PyObject* *args, const char *format, ...)

Part of the Stable ABI. Analiza los parámetros de una función que solo toma parámetros posicionales en variables locales. Retorna verdadero en el éxito; en caso de fallo, retorna falso y lanza la excepción apropiada.

int **PyArg_VaParse** (*PyObject* *args, const char *format, va_list vars)

Part of the Stable ABI. Idéntico a *PyArg_ParseTuple()*, excepto que acepta una *va_list* en lugar de un número variable de argumentos.

int **PyArg_ParseTupleAndKeywords** (*PyObject* *args, *PyObject* *kw, const char *format, char *keywords[], ...)

Part of the Stable ABI. Analiza los parámetros de una función que toma parámetros posicionales y de palabras clave en variables locales. El argumento *keywords* es un arreglo terminado en NULL de nombres de parámetros de palabras clave. Los nombres vacíos denotan *parámetros solo posicionales*. Retorna verdadero cuando hay éxito; en caso de fallo, retorna falso y lanza la excepción apropiada.

Distinto en la versión 3.6: Soporte agregado para *sólo parámetros posicionales*.

int **PyArg_VaParseTupleAndKeywords** (*PyObject* *args, *PyObject* *kw, const char *format, char *keywords[], va_list vars)

Part of the Stable ABI. Idéntico a *PyArg_ParseTupleAndKeywords()*, excepto que acepta una *va_list* en lugar de un número variable de argumentos.

int **PyArg_ValidateKeywordArguments** (*PyObject**)

Part of the Stable ABI. Asegúrese de que las claves en el diccionario de argumentos de palabras clave son cadenas. Esto solo es necesario si *PyArg_ParseTupleAndKeywords()* no se utiliza, ya que este último ya hace esta comprobación.

Nuevo en la versión 3.2.

int **PyArg_Parse** (*PyObject* *args, const char *format, ...)

Part of the Stable ABI. Función utilizada para deconstruir las listas de argumentos de las funciones de «estilo antiguo» — estas son funciones que usan el método de análisis de parámetros METH_OLDARGS, que se ha eliminado en Python 3. No se recomienda su uso en el análisis de parámetros en código nuevo, y la mayoría del código en el intérprete estándar se ha modificado para que ya no se use para ese propósito. Sin embargo, sigue siendo una forma conveniente de descomponer otras tuplas, y puede continuar usándose para ese propósito.

int **PyArg_UnpackTuple** (*PyObject* *args, const char *name, Py_ssize_t min, Py_ssize_t max, ...)

Part of the Stable ABI. A simpler form of parameter retrieval which does not use a format string to specify the types of the arguments. Functions which use this method to retrieve their parameters should be declared as METH_VARARGS in function or method tables. The tuple containing the actual parameters should be passed as args; it must actually be a tuple. The length of the tuple must be at least min and no more than max; min and max may be equal. Additional arguments must be passed to the function, each of which should be a pointer to a PyObject* variable; these will be filled in with the values from args; they will contain *borrowed references*. The variables which correspond to optional parameters not given by args will not be filled in; these should be initialized by the caller. This function returns true on success and false if args is not a tuple or contains the wrong number of elements; an exception will be set if there was a failure.

Este es un ejemplo del uso de esta función, tomado de las fuentes del módulo auxiliar _weakref para referencias débiles:

```
static PyObject *
weakref_ref(PyObject *self, PyObject *args)
{
    PyObject *object;
    PyObject *callback = NULL;
    PyObject *result = NULL;

    if (PyArg_UnpackTuple(args, "ref", 1, 2, &object, &callback)) {
        result = PyWeakref_NewRef(object, callback);
    }
    return result;
}
```


La llamada a `PyArg_UnpackTuple()` en este ejemplo es completamente equivalente a esta llamada a `PyArg_ParseTuple()`:

```
PyArg_ParseTuple(args, "O|O:ref", &object, &callback)
```

6.6.2 Construyendo valores

PyObject ***Py_BuildValue**(const char *format, ...)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Create a new value based on a format string similar to those accepted by the `PyArg_Parse*` family of functions and a sequence of values. Returns the value or NULL in the case of an error; an exception will be raised if NULL is returned.

`Py_BuildValue()` no siempre genera una tupla. Construye una tupla solo si su cadena de formato contiene dos o más unidades de formato. Si la cadena de formato está vacía, retorna None; si contiene exactamente una unidad de formato, retorna el objeto que describa esa unidad de formato. Para forzarlo a retornar una tupla de tamaño 0 o uno, paréntesis la cadena de formato.

Cuando los búfer de memoria se pasan como parámetros para suministrar datos para construir objetos, como para los formatos `s` y `s#`, los datos requeridos se copian. Las memorias intermedias proporcionadas por quien llama nunca son referenciadas por los objetos creados por `Py_BuildValue()`. En otras palabras, si su código invoca `malloc()` y pasa la memoria asignada a `Py_BuildValue()`, su código es responsable de llamar a `free()` para esa memoria una vez retorna `Py_BuildValue()`.

En la siguiente descripción, la cadena de caracteres entre comillas, *así*, es la unidad de formato; la entrada entre paréntesis (redondos) es el tipo de objeto Python que retornará la unidad de formato; y la entrada entre corchetes [cuadrados] es el tipo de los valores C que se pasarán.

Los caracteres espacio, tabulación, dos puntos y coma se ignoran en las cadenas de formato (pero no dentro de las unidades de formato como `s#`). Esto se puede usar para hacer que las cadenas de formato largo sean un poco más legibles.

s (str o None) [const char *] Convierte una cadena de caracteres C terminada en nulo en un objeto Python `str` usando la codificación 'utf-8'. Si el puntero de la cadena de caracteres C es NULL, se usa None.

s# (str o None) [const char *, Py_ssize_t] Convierte una cadena de caracteres de C y su longitud en un objeto Python `str` utilizando la codificación 'utf-8'. Si el puntero de la cadena de caracteres de C es NULL, la longitud se ignora y se retorna None.

y (bytes) [const char *] Esto convierte una cadena de caracteres de C en un objeto Python `bytes`. Si el puntero de la cadena de caracteres de C es NULL, se retorna None.

y# (bytes) [const char *, Py_ssize_t] Esto convierte una cadena de caracteres de C y sus longitudes en un objeto Python. Si el puntero de la cadena de caracteres de C es NULL, se retorna None.

z (str o None) [const char *] Igual que `s`.

z# (str o None) [const char *, Py_ssize_t] Igual que `s#`.

u (str) [const wchar_t *] Convert a null-terminated `wchar_t` buffer of Unicode (UTF-16 or UCS-4) data to a Python Unicode object. If the Unicode buffer pointer is NULL, None is returned.

u# (str) [const wchar_t *, Py_ssize_t] Convierte un búfer de datos Unicode (UTF-16 o UCS-4) y su longitud en un objeto Python Unicode. Si el puntero del búfer Unicode es NULL, la longitud se ignora y se retorna None.

U (str o None) [const char *] Igual que `s`.

z# (str o None) [const char *, Py_ssize_t] Igual que `s#`.

i (int) [int] Convert a plain C `int` to a Python integer object.

b (int) [char] Convert a plain C `char` to a Python integer object.

h (int) [short int] Convert a plain C `short int` to a Python integer object.

l (int) [long int] Convert a C `long int` to a Python integer object.

- B (int) [unsigned char]** Convert a C `unsigned char` to a Python integer object.
- H (int) [unsigned short int]** Convert a C `unsigned short int` to a Python integer object.
- I (int) [unsigned int]** Convert a C `unsigned int` to a Python integer object.
- k (int) [unsigned long]** Convert a C `unsigned long` to a Python integer object.
- L (int) [long long]** Convert a C `long long` to a Python integer object.
- K (int) [unsigned long long]** Convert a C `unsigned long long` to a Python integer object.
- n (int) [Py_ssize_t]** Convierte un `Py_ssize_t` de C a un entero de Python.
- c (bytes de largo 1) [char]** Convert a C `int` representing a byte to a Python `bytes` object of length 1.
- C (str de largo 1) [int]** Convert a C `int` representing a character to Python `str` object of length 1.
- d (float) [double]** Convert a C `double` to a Python floating point number.
- f (float) [float]** Convert a C `float` to a Python floating point number.
- D (complex) [Py_complex *]** Convierte una estructura `Py_complex` de C en un número complejo de Python.
- O (object) [PyObject *]** Pass a Python object untouched but create a new *strong reference* to it (i.e. its reference count is incremented by one). If the object passed in is a `NULL` pointer, it is assumed that this was caused because the call producing the argument found an error and set an exception. Therefore, `Py_BuildValue()` will return `NULL` but won't raise an exception. If no exception has been raised yet, `SystemError` is set.
- S (object) [PyObject *]** Igual que `O`.
- N (object) [PyObject *]** Same as `O`, except it doesn't create a new *strong reference*. Useful when the object is created by a call to an object constructor in the argument list.
- O& (object) [converter, anything]** Convert *anything* to a Python object through a *converter* function. The function is called with *anything* (which should be compatible with `void*`) as its argument and should return a «new» Python object, or `NULL` if an error occurred.
- (items) (tuple) [matching-items]** Convierta una secuencia de valores C en una tupla de Python con el mismo número de elementos.
- [items] (list) [matching-items]** Convierte una secuencia de valores C en una lista de Python con el mismo número de elementos.
- {items} (dict) [matching-items]** Convierte una secuencia de valores C en un diccionario Python. Cada par de valores C consecutivos agrega un elemento al diccionario, que sirve como clave y valor, respectivamente.

Si hay un error en la cadena de formato, se establece la excepción `SystemError` y se retorna `NULL`.

*PyObject *Py_VaBuildValue (const char *format, va_list vars)*

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Idéntico a `Py_BuildValue()`, excepto que acepta una `va_list` en lugar de un número variable de argumentos.

6.7 Conversión y formato de cadenas de caracteres

Funciones para conversión de números y salida de cadena de caracteres formateadas.

`int PyOS_snprintf (char *str, size_t size, const char *format, ...)`

Part of the Stable ABI. Salida de no más de `size` bytes a `str` según la cadena de caracteres de formato `format` y los argumentos adicionales. Consulte la página de manual de Unix `snprintf(3)`.

`int PyOS_vsnprintf (char *str, size_t size, const char *format, va_list va)`

Part of the Stable ABI. Salida de no más de `size` bytes a `str` según la cadena de caracteres de formato `format` y la lista de argumentos variables `va`. Página de manual de Unix `vsnprintf(3)`.

`PyOS_snprintf()` y `PyOS_vsnprintf()` envuelven las funciones estándar de la biblioteca C `snprintf()` y `vsnprintf()`. Su propósito es garantizar un comportamiento consistente en casos de esquina (*corner cases*), que las funciones del Estándar C no hacen.

The wrappers ensure that `str[size-1]` is always `'\0'` upon return. They never write more than *size* bytes (including the trailing `'\0'`) into `str`. Both functions require that `str != NULL`, `size > 0`, `format != NULL` and `size < INT_MAX`. Note that this means there is no equivalent to the C99 `n = snprintf(NULL, 0, ...)` which would determine the necessary buffer size.

El valor de retorno (*rv*) para estas funciones debe interpretarse de la siguiente manera:

- Cuando `0 <= rv < size`, la conversión de salida fue exitosa y los caracteres *rv* se escribieron en *str* (excluyendo el byte `'\0'` final en `str[rv]`).
- Cuando `rv >= size`, la conversión de salida se truncó y se habría necesitado un búfer con `rv + 1` bytes para tener éxito. `str[size-1]` es `'\0'` en este caso.
- Cuando `rv < 0`, «sucedió algo malo». `str[size-1]` es `'\0'` en este caso también, pero el resto de *str* no está definido. La causa exacta del error depende de la plataforma subyacente.

Las siguientes funciones proporcionan cadenas de caracteres independientes de la configuración regional para numerar las conversiones.

`double PyOS_string_to_double(const char *s, char **endptr, PyObject *overflow_exception)`

Part of the Stable ABI. Convert a string *s* to a double, raising a Python exception on failure. The set of accepted strings corresponds to the set of strings accepted by Python's `float()` constructor, except that *s* must not have leading or trailing whitespace. The conversion is independent of the current locale.

Si *endptr* es `NULL`, convierte toda la cadena de caracteres. Lanza `ValueError` y retorna `-1.0` si la cadena de caracteres no es una representación válida de un número de punto flotante.

Si *endptr* no es `NULL`, convierte la mayor cantidad posible de la cadena de caracteres y configura **endptr* para que apunte al primer carácter no convertido. Si ningún segmento inicial de la cadena de caracteres es la representación válida de un número de punto flotante, configura **endptr* para que apunte al comienzo de la cadena de caracteres, lanza `ValueError` y retorna `-1.0`.

Si *s* representa un valor que es demasiado grande para almacenar en un flotante (por ejemplo, `"1e500"` es una cadena de caracteres de este tipo en muchas plataformas), entonces si *overflow_exception* es `NULL` retorna `Py_HUGE_VAL` (con un signo apropiado) y no establece ninguna excepción. De lo contrario, *overflow_exception* debe apuntar a un objeto excepción de Python; lanza esa excepción y retorna `-1.0`. En ambos casos, configura **endptr* para que apunte al primer carácter después del valor convertido.

Si se produce algún otro error durante la conversión (por ejemplo, un error de falta de memoria), establece la excepción Python adecuada y retorna `-1.0`.

Nuevo en la versión 3.1.

`char *PyOS_double_to_string(double val, char format_code, int precision, int flags, int *ptype)`

Part of the Stable ABI. Convert a double *val* to a string using supplied *format_code*, *precision*, and *flags*.

format_code debe ser uno de `'e'`, `'E'`, `'f'`, `'F'`, `'g'`, `'G'` or `'r'`. Para `'r'`, la *precision* suministrada debe ser 0 y se ignora. El código de formato `'r'` especifica el formato estándar `repr()`.

flags puede ser cero o más de los valores `Py_DTST_SIGN`, `Py_DTST_ADD_DOT_0`, o `Py_DTST_ALT`, unidos por *or* (*or-ed*) juntos:

- `Py_DTST_SIGN` significa preceder siempre a la cadena de caracteres retornada con un carácter de signo, incluso si *val* no es negativo.
- `Py_DTST_ADD_DOT_0` significa asegurarse de que la cadena de caracteres retornada no se verá como un número entero.
- `Py_DTST_ALT` significa aplicar reglas de formato «alternativas». Consulte la documentación del especificador `PyOS_snprintf()` `'#'` para obtener más detalles.

Si *ptype* no es `NULL`, el valor al que apunta se establecerá en uno de `Py_DTST_FINITE`, `Py_DTST_INFINITE` o `Py_DTST_NAN`, lo que significa que *val* es un número finito, un número infinito o no es un número, respectivamente.

El valor de retorno es un puntero a *buffer* con la cadena de caracteres convertida o NULL si la conversión falla. La persona que llama es responsable de liberar la cadena de caracteres retornada llamando a `PyMem_Free()`.

Nuevo en la versión 3.1.

`int PyOS_stricmp (const char *s1, const char *s2)`

Comparación no sensible a mayúsculas y minúsculas en cadenas de caracteres. La función se comporta casi de manera idéntica a `strcmp()`, excepto que ignora el caso.

`int PyOS_strnicmp (const char *s1, const char *s2, Py_ssize_t size)`

Comparación no sensible a mayúsculas y minúsculas en cadenas de caracteres. La función se comporta casi de manera idéntica a `strncmp()`, excepto que ignora el caso.

6.8 Reflexión

PyObject ***PyEval_GetBuiltins** (void)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna un diccionario de las construcciones en el marco de ejecución actual, o el intérprete del estado del hilo si no se está ejecutando ningún marco actualmente.

PyObject ***PyEval_GetLocals** (void)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna un diccionario de las variables locales en el marco de ejecución actual, o NULL si actualmente no se está ejecutando ningún marco.

PyObject ***PyEval_GetGlobals** (void)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna un diccionario de las variables globales en el marco de ejecución actual, o NULL si actualmente no se está ejecutando ningún marco.

PyFrameObject ***PyEval_GetFrame** (void)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna el marco del estado del hilo actual, que es NULL si actualmente no se está ejecutando ningún marco.

Vea también `PyThreadState_GetFrame()`.

PyFrameObject ***PyFrame_GetBack** (*PyFrameObject* *frame)

Obtiene el *frame* siguiente marco (*frame*) exterior.

Devuelve una *referencia fuerte* o NULL si *frame* no tiene un marco exterior.

frame no debe ser NULL.

Nuevo en la versión 3.9.

PyCodeObject ***PyFrame_GetCode** (*PyFrameObject* *frame)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Obtiene el código *frame*.

Retorna una *referencia fuerte*.

frame no debe ser NULL. El resultado (código del marco) no puede ser NULL.

Nuevo en la versión 3.9.

`int PyFrame_GetLineNumber` (*PyFrameObject* *frame)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Retorna el número de línea que *frame* está ejecutando actualmente.

frame no debe ser NULL.

`const char` ***PyEval_GetFuncName** (*PyObject* *func)

Part of the Stable ABI. Retorna el nombre de *func* si es una función, clase u objeto de instancia; de lo contrario, el nombre del tipo *funcs*.

`const char` ***PyEval_GetFuncDesc** (*PyObject* *func)

Part of the Stable ABI. Retorna una cadena de caracteres de descripción, según el tipo de *func*. Los valores de retorno incluyen «()» para funciones y métodos, «constructor», «instancia» y «objeto». Concatenado con el resultado de `PyEval_GetFuncName()`, el resultado será una descripción de *func*.

6.9 Registro de códec y funciones de soporte

int **PyCodec_Register** (*PyObject* *search_function)

Part of the Stable ABI. Registra una nueva función de búsqueda de códec.

Como efecto secundario, intenta cargar el paquete `encodings`, si aún no lo ha hecho, para asegurarse de que siempre esté primero en la lista de funciones de búsqueda.

int **PyCodec_Unregister** (*PyObject* *search_function)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Anula el registro de una función de búsqueda de códec y borra el caché del registro. Si la función de búsqueda no está registrada, no hace nada. Retorna 0 en caso de éxito. Lanza una excepción y devuelve -1 en caso de error.

Nuevo en la versión 3.10.

int **PyCodec_KnownEncoding** (const char *encoding)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 o 0 dependiendo de si hay un códec registrado para el *encoding* dado. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyCodec_Encode** (*PyObject* *object, const char *encoding, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. API de codificación genérica basada en códec.

object se pasa a través de la función de codificador encontrada por el *encoding* dado usando el método de manejo de errores definido por *errors*. *errors* pueden ser NULL para usar el método predeterminado definido para el códec. Lanza un `LookupError` si no se puede encontrar el codificador.

PyObject ***PyCodec_Decode** (*PyObject* *object, const char *encoding, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. API de decodificación basada en códec genérico.

object se pasa a través de la función de decodificador encontrada por el *encoding* dado usando el método de manejo de errores definido por *errors*. *errors* puede ser NULL para usar el método predeterminado definido para el códec. Lanza un `LookupError` si no se puede encontrar el codificador.

6.9.1 API de búsqueda de códec

En las siguientes funciones, la cadena de caracteres *encoding* se busca convertida a todos los caracteres en minúscula, lo que hace que las codificaciones se busquen a través de este mecanismo sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Si no se encuentra ningún códec, se establece un `KeyError` y se retorna NULL.

PyObject ***PyCodec_Encoder** (const char *encoding)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Obtiene una función de codificador para el *encoding* dado.

PyObject ***PyCodec_Decoder** (const char *encoding)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Obtiene una función de decodificador para el *encoding* dado.

PyObject ***PyCodec_IncrementalEncoder** (const char *encoding, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Obtiene un objeto `IncrementalEncoder` para el *encoding* dado.

PyObject ***PyCodec_IncrementalDecoder** (const char *encoding, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Obtiene un objeto `IncrementalDecoder` para el *encoding* dado.

PyObject ***PyCodec_StreamReader** (const char *encoding, *PyObject* *stream, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Obtiene una función de fábrica `StreamReader` para el *encoding* dado.

PyObject ***PyCodec_StreamWriter** (const char *encoding, *PyObject* *stream, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Obtiene una función de fábrica `StreamWriter` por el *encoding* dado.

6.9.2 API de registro para controladores de errores de codificación Unicode

int PyCodec_RegisterError (const char *name, PyObject *error)

Part of the Stable ABI. Registra la función de devolución de llamada de manejo de errores *error* bajo el nombre *name* dado. Esta función de devolución de llamada será llamada por un códec cuando encuentre caracteres no codificables / bytes no codificables y *name* se especifica como parámetro de error en la llamada a la función de codificación / decodificación.

La devolución de llamada obtiene un único argumento, una instancia de `UnicodeEncodeError`, `UnicodeDecodeError` o `UnicodeTranslateError` que contiene información sobre la secuencia problemática de caracteres o bytes y su desplazamiento en la cadena original (consulte *Objetos Unicode de Excepción* para funciones para extraer esta información). La devolución de llamada debe lanzar la excepción dada o retornar una tupla de dos elementos que contiene el reemplazo de la secuencia problemática, y un número entero que proporciona el desplazamiento en la cadena original en la que se debe reanudar la codificación / decodificación.

Retorna 0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

PyObject *PyCodec_LookupError (const char *name)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Busca la función de devolución de llamada de manejo de errores registrada con *name*. Como caso especial se puede pasar NULL, en cuyo caso se retornará la devolución de llamada de manejo de errores para «estricto».

PyObject *PyCodec_StrictErrors (PyObject *exc)

Return value: Always NULL. Part of the Stable ABI. Lanza *exc* como una excepción.

PyObject *PyCodec_IgnoreErrors (PyObject *exc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Ignora el error Unicode, omitiendo la entrada defectuosa.

PyObject *PyCodec_ReplaceErrors (PyObject *exc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Reemplaza el error de codificación Unicode con ? o U+FFFD.

PyObject *PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors (PyObject *exc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Reemplaza el error de codificación Unicode con referencias de caracteres XML.

PyObject *PyCodec_BackslashReplaceErrors (PyObject *exc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Reemplaza el error de codificación Unicode con escapes de barra invertida (`\x`, `\u` y `\U`).

PyObject *PyCodec_NameReplaceErrors (PyObject *exc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.7. Reemplaza el error de codificación Unicode con escapes `\N{...}`.

Nuevo en la versión 3.5.

Capa de objetos abstractos

Las funciones de este capítulo interactúan con los objetos de Python independientemente de su tipo, o con amplias clases de tipos de objetos (por ejemplo, todos los tipos numéricos o todos los tipos de secuencia). Cuando se usan en tipos de objetos para los que no se aplican, lanzarán una excepción de Python.

No es posible utilizar estas funciones en objetos que no se inicializan correctamente, como un objeto de lista que ha sido creado por `PyList_New()`, pero cuyos elementos no se han establecido en algunos valores no-“NULL” aún.

7.1 Protocolo de objeto

PyObject *Py_NotImplemented

El singleton `NotImplemented`, se usa para indicar que una operación no está implementada para la combinación de tipos dada.

Py_RETURN_NOTIMPLEMENTED

Properly handle returning *Py_NotImplemented* from within a C function (that is, create a new *strong reference* to `NotImplemented` and return it).

int PyObject_Print (PyObject *o, FILE *fp, int flags)

Imprime un objeto *o*, en el archivo *fp*. Retorna -1 en caso de error. El argumento de las banderas se usa para habilitar ciertas opciones de impresión. La única opción actualmente admitida es `Py_PRINT_RAW`; si se proporciona, se escribe `str()` del objeto en lugar de `repr()`.

int PyObject_HasAttr (PyObject *o, PyObject *attr_name)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si *o* tiene el atributo *attr_name*, y 0 en caso contrario. Esto es equivalente a la expresión de Python `hasattr(o, attr_name)`. Esta función siempre finaliza exitosamente.

Tenga en cuenta que las excepciones que se producen al llamar a los métodos a `__getattr__()` y `__getattribute__()` se suprimirán. Para obtener informe de errores, utilice *PyObject_GetAttr()* alternativamente.

int PyObject_HasAttrString (PyObject *o, const char *attr_name)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si *o* tiene el atributo *attr_name*, y 0 en caso contrario. Esto es equivalente a la expresión de Python `hasattr(o, attr_name)`. Esta función siempre finaliza exitosamente.

Tenga en cuenta que las excepciones que se producen al llamar a `__getattr__()` y `__getattribute__()` y al crear un objeto de cadena temporal se suprimirán. Para obtener informes de errores, utilice *PyObject_GetAttrString()* en su lugar.

PyObject *PyObject_GetAttr (*PyObject* *o, *PyObject* *attr_name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Recupera un atributo llamado *attr_name* del objeto *o*. Retorna el valor del atributo en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o.attr_name`.

PyObject *PyObject_GetAttrString (*PyObject* *o, const char *attr_name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Recupera un atributo llamado *attr_name* del objeto *o*. Retorna el valor del atributo en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o.attr_name`.

PyObject *PyObject_GenericGetAttr (*PyObject* *o, *PyObject* *name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Función *getter* de atributo genérico que debe colocarse en la ranura `tp_getattro` de un objeto tipo. Busca un descriptor en el diccionario de clases en el MRO del objeto, así como un atributo en el objeto `__dict__` (si está presente). Como se describe en *descriptors*, los descriptors de datos tienen preferencia sobre los atributos de instancia, mientras que los descriptors que no son de datos no lo hacen. De lo contrario, se lanza un `AttributeError`.

int PyObject_SetAttr (*PyObject* *o, *PyObject* *attr_name, *PyObject* *v)

Part of the Stable ABI. Establece el valor del atributo llamado *attr_name*, para el objeto *o*, en el valor *v*. Lanza una excepción y retorna -1 en caso de falla; retorna 0 en caso de éxito. Este es el equivalente de la declaración de Python `o.attr_name = v`.

If *v* is NULL, the attribute is deleted. This behaviour is deprecated in favour of using `PyObject_DelAttr()`, but there are currently no plans to remove it.

int PyObject_SetAttrString (*PyObject* *o, const char *attr_name, *PyObject* *v)

Part of the Stable ABI. Establece el valor del atributo llamado *attr_name*, para el objeto *o*, en el valor *v*. Lanza una excepción y retorna -1 en caso de falla; retorna 0 en caso de éxito. Este es el equivalente de la declaración de Python `o.attr_name = v`.

If *v* is NULL, the attribute is deleted, but this feature is deprecated in favour of using `PyObject_DelAttrString()`.

int PyObject_GenericSetAttr (*PyObject* *o, *PyObject* *name, *PyObject* *value)

Part of the Stable ABI. Establecimiento de atributo genérico y función de eliminación que está destinada a colocarse en la ranura de un objeto tipo `tp_setattro`. Busca un descriptor de datos en el diccionario de clases en el MRO del objeto y, si se encuentra, tiene preferencia sobre la configuración o eliminación del atributo en el diccionario de instancias. De lo contrario, el atributo se establece o elimina en el objeto `__dict__` (si está presente). En caso de éxito, se retorna 0; de lo contrario, se lanza un `AttributeError` y se retorna -1.

int PyObject_DelAttr (*PyObject* *o, *PyObject* *attr_name)

Elimina el atributo llamado *attr_name*, para el objeto *o*. Retorna -1 en caso de falla. Este es el equivalente de la declaración de Python `del o.attr_name`.

int PyObject_DelAttrString (*PyObject* *o, const char *attr_name)

Elimina el atributo llamado *attr_name*, para el objeto *o*. Retorna -1 en caso de falla. Este es el equivalente de la declaración de Python `del o.attr_name`.

PyObject *PyObject_GenericGetDict (*PyObject* *o, void *context)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI since version 3.10.* Una implementación genérica para obtener un descriptor `__dict__`. Crea el diccionario si es necesario.

Nuevo en la versión 3.3.

int PyObject_GenericSetDict (*PyObject* *o, *PyObject* *value, void *context)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Una implementación genérica para el creador de un descriptor `__dict__`. Esta implementación no permite que se elimine el diccionario.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject *PyObject_RichCompare (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2, int opid)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Compara los valores de *o1* y *o2* utilizando la operación especificada por *opid*, que debe ser uno de los siguientes `Py_LT`, `Py_LE`, `Py_EQ`, `Py_NE`, `Py_GT`, o `Py_GE`, correspondiente a `<`, `<=`, `==`, `!=`, `>` o `>=` respectivamente. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1`

`op o2`, donde `op` es el operador correspondiente a *opid*. Retorna el valor de la comparación en caso de éxito o `NULL` en caso de error.

int **PyObject_RichCompareBool** (PyObject *o1, PyObject *o2, int opid)

Part of the Stable ABI. Compara los valores de *o1* y *o2* utilizando la operación especificada por *opid*, que debe ser uno de los siguientes `Py_LT`, `Py_LE`, `Py_EQ`, `Py_NE`, `Py_GT`, o `Py_GE`, correspondiente a `<`, `<=`, `==`, `!=`, `>` o `>=` respectivamente. Retorna `-1` en caso de error, `0` si el resultado es falso, `1` en caso contrario. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 op o2`, donde `op` es el operador correspondiente a *opid*.

Nota: Si *o1* y *o2* son el mismo objeto, `PyObject_RichCompareBool()` siempre retornará `1` para `Py_EQ` y `0` para `Py_NE`.

PyObject *PyObject_Format (PyObject *obj, PyObject *format_spec)

Part of the Stable ABI. Format *obj* using *format_spec*. This is equivalent to the Python expression `format(obj, format_spec)`.

format_spec may be `NULL`. In this case the call is equivalent to `format(obj)`. Returns the formatted string on success, `NULL` on failure.

PyObject *PyObject_Repr (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Calcula una representación de cadena de caracteres del objeto *o*. Retorna la representación de cadena de caracteres en caso de éxito, `NULL` en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `repr(o)`. Llamado por la función incorporada `repr()`.

Distinto en la versión 3.4: Esta función ahora incluye una afirmación de depuración para ayudar a garantizar que no descarte silenciosamente una excepción activa.

PyObject *PyObject_ASCII (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Como `PyObject_Repr()`, calcula una representación de cadena de caracteres del objeto *o*, pero escapa los caracteres no ASCII en la cadena de caracteres retornada por `PyObject_Repr()` con `\x`, `\u` o `\U` escapa. Esto genera una cadena de caracteres similar a la que retorna `PyObject_Repr()` en Python 2. Llamado por la función incorporada `ascii()`.

PyObject *PyObject_Str (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Calcula una representación de cadena de caracteres del objeto *o*. Retorna la representación de cadena de caracteres en caso de éxito, `NULL` en caso de error. Llamado por la función incorporada `str()` y, por lo tanto, por la función `print()`.

Distinto en la versión 3.4: Esta función ahora incluye una afirmación de depuración para ayudar a garantizar que no descarte silenciosamente una excepción activa.

PyObject *PyObject_Bytes (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Calcula una representación de bytes del objeto *o*. `NULL` se retorna en caso de error y un objeto de bytes en caso de éxito. Esto es equivalente a la expresión de Python `bytes(o)`, cuando *o* no es un número entero. A diferencia de `bytes(o)`, se lanza un `TypeError` cuando *o* es un entero en lugar de un objeto de bytes con inicialización cero.

int PyObject_IsSubclass (PyObject *derived, PyObject *cls)

Part of the Stable ABI. Retorna `1` si la clase *derived* es idéntica o derivada de la clase *cls*; de lo contrario, retorna `0`. En caso de error, retorna `-1`.

Si *cls* es una tupla, la verificación se realizará con cada entrada en *cls*. El resultado será `1` cuando al menos una de las verificaciones retorne `1`, de lo contrario será `0`.

Si *cls* tiene un método `__subclasscheck__()`, se llamará para determinar el estado de la subclase como se describe en **PEP 3119**. De lo contrario, *derived* es una subclase de *cls* si es una subclase directa o indirecta, es decir, contenida en `cls.__mro__`.

Normalmente, solo los objetos clase, es decir, las instancias de `type` o una clase derivada, se consideran clases. Sin embargo, los objetos pueden anular esto al tener un atributo `__bases__` (que debe ser una tupla de clases base).

int PyObject_IsInstance (*PyObject* *inst, *PyObject* *cls)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si *inst* es una instancia de la clase *cls* o una subclase de *cls*, o 0 si no. En caso de error, retorna -1 y establece una excepción.

Si *cls* es una tupla, la verificación se realizará con cada entrada en *cls*. El resultado será 1 cuando al menos una de las verificaciones retorne 1, de lo contrario será 0.

Si *cls* tiene un método `__instancecheck__()`, se llamará para determinar el estado de la subclase como se describe en [PEP 3119](#). De lo contrario, *inst* es una instancia de *cls* si su clase es una subclase de *cls*.

Una instancia *inst* puede anular lo que se considera su clase al tener un atributo `__class__`.

Un objeto *cls* puede anular si se considera una clase y cuáles son sus clases base, al tener un atributo `__bases__` (que debe ser una tupla de clases base).

Py_hash_t PyObject_Hash (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Calcula y retorna el valor hash de un objeto *o*. En caso de fallo, retorna -1. Este es el equivalente de la expresión de Python `hash(o)`.

Distinto en la versión 3.2: The return type is now `Py_hash_t`. This is a signed integer the same size as `Py_ssize_t`.

Py_hash_t PyObject_HashNotImplemented (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Set a `TypeError` indicating that `type(o)` is not *hashable* and return -1. This function receives special treatment when stored in a `tp_hash` slot, allowing a type to explicitly indicate to the interpreter that it is not hashable.

int PyObject_IsTrue (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si el objeto *o* se considera verdadero y 0 en caso contrario. Esto es equivalente a la expresión de Python `not not o`. En caso de error, retorna -1.

int PyObject_Not (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Retorna 0 si el objeto *o* se considera verdadero, y 1 de lo contrario. Esto es equivalente a la expresión de Python `not o`. En caso de error, retorna -1.

PyObject* PyObject_Type (*PyObject* *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. When *o* is non-NULL, returns a type object corresponding to the object type of object *o*. On failure, raises `SystemError` and returns NULL. This is equivalent to the Python expression `type(o)`. This function creates a new *strong reference* to the return value. There's really no reason to use this function instead of the `Py_TYPE()` function, which returns a pointer of type `PyTypeObject*`, except when a new *strong reference* is needed.

int PyObject_TypeCheck (*PyObject* *o, *PyTypeObject* *type)

Retorna un valor no-nulo si el objeto *o* es de tipo *type* o un subtipo de *type*, y 0 en cualquier otro caso. Ninguno de los dos parámetros debe ser NULL.

Py_ssize_t PyObject_Size (*PyObject* *o)

Py_ssize_t PyObject_Length (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Retorna la longitud del objeto *o*. Si el objeto *o* proporciona los protocolos de secuencia y mapeo, se retorna la longitud de la secuencia. En caso de error, se retorna -1. Este es el equivalente a la expresión de Python `len(o)`.

Py_ssize_t PyObject_LengthHint (*PyObject* *o, *Py_ssize_t* defaultvalue)

Retorna una longitud estimada para el objeto *o*. Primero intenta retornar su longitud real, luego una estimación usando `__length_hint__()`, y finalmente retorna el valor predeterminado. En caso de error, retorna -1. Este es el equivalente a la expresión de Python `operator.length_hint(o, defaultvalue)`.

Nuevo en la versión 3.4.

PyObject* PyObject_GetItem (*PyObject* *o, *PyObject* *key)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el elemento de *o* correspondiente a la clave *key* del objeto o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o[key]`.

int PyObject_SetItem (*PyObject* *o, *PyObject* *key, *PyObject* *v)

Part of the Stable ABI. Asigna el objeto *key* al valor *v*. Lanza una excepción y retorna -1 en caso de error;

retorna 0 en caso de éxito. Este es el equivalente de la declaración de Python `o[key] = v`. Esta función *no* roba una referencia a `v`.

int **PyObject_DelItem** (PyObject *o, PyObject *key)

Part of the Stable ABI. Elimina la asignación para el objeto `key` del objeto `o`. Retorna -1 en caso de falla. Esto es equivalente a la declaración de Python `del o[key]`.

PyObject *PyObject_Dir (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Esto es equivalente a la expresión de Python `dir(o)`, que retorna una lista (posiblemente vacía) de cadenas de caracteres apropiadas para el argumento del objeto, o NULL si hubo un error. Si el argumento es NULL, es como el Python `dir()`, que retorna los nombres de los locales actuales; en este caso, si no hay un marco de ejecución activo, se retorna NULL pero `PyErr_Occurred()` retornará falso.

PyObject *PyObject_GetIter (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Esto es equivalente a la expresión de Python `iter(o)`. Retorna un nuevo iterador para el argumento del objeto, o el propio objeto si el objeto ya es un iterador. Lanza `TypeError` y retorna NULL si el objeto no puede iterarse.

PyObject *PyObject_GetAIter (PyObject *o)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.10. Esto es equivalente a la expresión de Python `aiter(o)`. Toma un objeto `AsyncIterable` y retorna `AsyncIterator`. Este es típicamente un nuevo iterador, pero si el argumento es `AsyncIterator`, se retornará a sí mismo. Lanza `TypeError` y retorna NULL si el objeto no puede ser iterado.

Nuevo en la versión 3.10.

7.2 Protocolo de llamada

CPython admite dos protocolos de llamada diferentes: `tp_call` y `vectorcall`.

7.2.1 El protocolo `tp_call`

Las instancias de clases que establecen `tp_call` son invocables. La firma del slot es:

```
PyObject *tp_call(PyObject *callable, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

Se realiza una llamada usando una tupla para los argumentos posicionales y un dict para los argumentos de palabras clave, de manera similar a `callable(*args, **kwargs)` en el código Python. `args` debe ser no NULL (use una tupla vacía si no hay argumentos) pero `kwargs` puede ser NULL si no hay argumentos de palabra clave.

Esta convención no solo es utilizada por `tp_call`: `tp_new` y `tp_init` también pasan argumentos de esta manera.

To call an object, use `PyObject_Call()` or another *call API*.

7.2.2 El protocolo `vectorcall`

Nuevo en la versión 3.9.

El protocolo `vectorcall` se introdujo en **PEP 590** como un protocolo adicional para hacer que las llamadas sean más eficientes.

Como regla general, CPython preferirá el `vectorcall` para llamadas internas si el invocable lo admite. Sin embargo, esta no es una regla estricta. Además, algunas extensiones de terceros usan `tp_call` directamente (en lugar de usar `PyObject_Call()`). Por lo tanto, una clase que admita `vectorcall` también debe implementar `tp_call`. Además, el invocable debe comportarse de la misma manera independientemente del protocolo que se utilice. La forma recomendada de lograr esto es configurando `tp_call` en `PyVectorcall_Call()`. Vale la pena repetirlo:

Advertencia: Una clase que admita `vectorcall` **debe** también implementar `tp_call` con la misma semántica.

Una clase no debería implementar `vectorcall` si eso fuera más lento que `tp_call`. Por ejemplo, si el destinatario de la llamada necesita convertir los argumentos a una tupla `args` y un dict `kwargs` de todos modos, entonces no tiene sentido implementar `vectorcall`.

Las clases pueden implementar el protocolo `vectorcall` habilitando el indicador `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` y la configuración `tp_vectorcall_offset` al desplazamiento dentro de la estructura del objeto donde aparece un `vectorcallfunc`. Este es un puntero a una función con la siguiente firma:

```
typedef PyObject *(*vectorcallfunc)(PyObject *callable, PyObject *const *args, size_t nargsf,
                                   PyObject *kwnames)
```

- *callable* es el objeto siendo invocado.
- *args* es un arreglo en C que consta de los argumentos posicionales seguidos por el valores de los argumentos de la palabra clave. Puede ser `NULL` si no hay argumentos.
- *nargsf* es el número de argumentos posicionales más posiblemente el flag `PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET`. Para obtener el número real de argumentos posicionales de *nargsf*, use `PyVectorcall_NARGS()`.
- *kwnames* es una tupla que contiene los nombres de los argumentos de la palabra clave; en otras palabras, las claves del diccionario `kwargs`. Estos nombres deben ser cadenas (instancias de `str` o una sub-clase) y deben ser únicos. Si no hay argumentos de palabras clave, entonces *kwnames* puede ser `NULL`.

PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET

Si este flag se establece en un argumento `vectorcall` *nargsf*, el destinatario de la llamada puede cambiar temporalmente `args[-1]`. En otras palabras, *args* apunta al argumento 1 (no 0) en el vector asignado. El destinatario de la llamada debe restaurar el valor de `args[-1]` antes de regresar.

Para `PyObject_VectorcallMethod()`, este flag significa en cambio que `args[0]` puede cambiarse.

Siempre que puedan hacerlo de forma económica (sin asignación adicional), se anima a las personas que llaman a utilizar `PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET`. Si lo hace, permitirá que las personas que llaman, como los métodos enlazados, realicen sus llamadas posteriores (que incluyen un argumento *self* antepuesto) de manera muy eficiente.

Para llamar a un objeto que implementa `vectorcall`, use una función *call API* como con cualquier otro invocable. `PyObject_Vectorcall()` normalmente será más eficiente.

Nota: En CPython 3.8, la API de `vectorcall` y las funciones relacionadas estaban disponibles provisionalmente bajo nombres con un guión bajo inicial: `_PyObject_Vectorcall`, `_Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`, `_PyObject_VectorcallMethod`, `_PyVectorcall_Function`, `_PyObject_CallMethodNoArgs`, `_PyObject_CallMethodOneArg`. Además, `PyObject_VectorcallDict` estaba disponible como `_PyObject_FastCallDict`. Los nombres antiguos todavía se definen como alias de los nuevos nombres no subrayados.

Control de recursión

Cuando se usa `tp_call`, los destinatarios no necesitan preocuparse por *recursividad*: CPython usa `Py_EnterRecursiveCall()` y `Py_LeaveRecursiveCall()` para llamadas realizadas usando `tp_call`.

Por eficiencia, este no es el caso de las llamadas realizadas mediante `vectorcall`: el destinatario de la llamada debe utilizar `Py_EnterRecursiveCall` y `Py_LeaveRecursiveCall` si es necesario.

API de soporte para vectorcall

Py_ssize_t **PyVectorcall_NARGS** (*size_t nargsf*)

Dado un argumento vectorcall *nargsf*, retorna el número real de argumentos. Actualmente equivalente a:

```
(Py_ssize_t) (nargsf & ~PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET)
```

Sin embargo, la función `PyVectorcall_NARGS` debe usarse para permitir futuras extensiones.

Nuevo en la versión 3.8.

vectorcallfunc **PyVectorcall_Function** (*PyObject *op*)

Si *op* no admite el protocolo vectorcall (ya sea porque el tipo no lo hace o porque la instancia específica no lo hace), retorna `NULL`. De lo contrario, retorna el puntero de la función vectorcall almacenado en *op*. Esta función nunca lanza una excepción.

Esto es principalmente útil para verificar si *op* admite vectorcall, lo cual se puede hacer marcando `PyVectorcall_Function(op) != NULL`.

Nuevo en la versión 3.8.

*PyObject ****PyVectorcall_Call** (*PyObject *callable*, *PyObject *tuple*, *PyObject *dict*)

Llama a la *vectorcallfunc* de *callable* con argumentos posicionales y de palabras clave dados en una tupla y dict, respectivamente.

Esta es una función especializada, destinada a colocarse en el slot *tp_call* o usarse en una implementación de *tp_call*. No comprueba el flag `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` y no vuelve a *tp_call*.

Nuevo en la versión 3.8.

7.2.3 API para invocar objetos

Hay varias funciones disponibles para llamar a un objeto Python. Cada una convierte sus argumentos a una convención respaldada por el objeto llamado, ya sea *tp_call* o vectorcall. Para realizar la menor conversión posible, elija la que mejor se adapte al formato de datos que tiene disponible.

La siguiente tabla resume las funciones disponibles; consulte la documentación individual para obtener más detalles.

Función	invocable	args	kwargs
<i>PyObject_Call()</i>	<i>PyObject *</i>	tupla	dict/NULL
<i>PyObject_CallNoArgs()</i>	<i>PyObject *</i>	—	—
<i>PyObject_CallOneArg()</i>	<i>PyObject *</i>	1 objeto	—
<i>PyObject_CallObject()</i>	<i>PyObject *</i>	tuple/NULL	—
<i>PyObject_CallFunction()</i>	<i>PyObject *</i>	formato	—
<i>PyObject_CallMethod()</i>	<i>obj + char*</i>	formato	—
<i>PyObject_CallFunctionObjArgs()</i>	<i>PyObject *</i>	variadica	—
<i>PyObject_CallMethodObjArgs()</i>	<i>obj + nombre</i>	variadica	—
<i>PyObject_CallMethodNoArgs()</i>	<i>obj + nombre</i>	—	—
<i>PyObject_CallMethodOneArg()</i>	<i>obj + nombre</i>	1 objeto	—
<i>PyObject_Vectorcall()</i>	<i>PyObject *</i>	vectorcall	vectorcall
<i>PyObject_VectorcallDict()</i>	<i>PyObject *</i>	vectorcall	dict/NULL
<i>PyObject_VectorcallMethod()</i>	<i>arg + nombre</i>	vectorcall	vectorcall

*PyObject ****PyObject_Call** (*PyObject *callable*, *PyObject *args*, *PyObject *kwargs*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Llama a un objeto de Python invocable *callable*, con argumentos dados por la tupla *args*, y argumentos con nombre dados por el diccionario *kwargs*.

args no debe ser `NULL`; use una tupla vacía si no se necesitan argumentos. Si no se necesitan argumentos con nombre, *kwargs* puede ser `NULL`.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna `NULL` en caso de error.

Este es el equivalente de la expresión de Python: `callable(*args, **kwargs)`.

PyObject ***PyObject_CallNoArgs** (*PyObject* *callable)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Llama a un objeto de Python invocable *callable* sin ningún argumento. Es la forma más eficiente de llamar a un objeto Python invocable sin ningún argumento.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyObject_CallOneArg** (*PyObject* *callable, *PyObject* *arg)

Llama a un objeto de Python invocable *callable* con exactamente 1 argumento posicional *arg* y sin argumentos de palabra clave.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyObject_CallObject** (*PyObject* *callable, *PyObject* *args)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Llama a un objeto de Python invocable *callable*, con argumentos dados por la tupla *args*. Si no se necesitan argumentos, entonces *args* puede ser *NULL*.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Este es el equivalente de la expresión de Python: `callable(*args)`.

PyObject ***PyObject_CallFunction** (*PyObject* *callable, **const** char *format, ...)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Llama a un objeto de Python invocable *callable*, con un número variable de argumentos C. Los argumentos de C se describen usando una cadena de caracteres de formato de estilo *Py_BuildValue()*. El formato puede ser *NULL*, lo que indica que no se proporcionan argumentos.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Este es el equivalente de la expresión de Python: `callable(*args)`.

Note that if you only pass *PyObject** args, *PyObject_CallFunctionObjArgs()* is a faster alternative.

Distinto en la versión 3.4: El tipo de *format* se cambió desde `char *`.

PyObject ***PyObject_CallMethod** (*PyObject* *obj, **const** char *name, **const** char *format, ...)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Llama al método llamado *name* del objeto *obj* con un número variable de argumentos en C. Los argumentos de C se describen mediante una cadena de formato *Py_BuildValue()* que debería producir una tupla.

El formato puede ser *NULL*, lo que indica que no se proporcionan argumentos.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Este es el equivalente de la expresión de Python: `obj.name(arg1, arg2, ...)`.

Note that if you only pass *PyObject** args, *PyObject_CallMethodObjArgs()* is a faster alternative.

Distinto en la versión 3.4: Los tipos de *name* y *format* se cambiaron desde `char *`.

PyObject ***PyObject_CallFunctionObjArgs** (*PyObject* *callable, ...)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Call a callable Python object *callable*, with a variable number of *PyObject** arguments. The arguments are provided as a variable number of parameters followed by *NULL*.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Este es el equivalente de la expresión de Python: `callable(arg1, arg2, ...)`.

PyObject ***PyObject_CallMethodObjArgs** (*PyObject* *obj, *PyObject* *name, ...)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Call a method of the Python object *obj*, where the name of the method is given as a Python string object in *name*. It is called with a variable number of *PyObject** arguments. The arguments are provided as a variable number of parameters followed by *NULL*.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

PyObject ***PyObject_CallMethodNoArgs** (*PyObject* *obj, *PyObject* *name)

Llama a un método del objeto de Python *obj* sin argumentos, donde el nombre del método se da como un objeto de cadena de caracteres de Python en *name*.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyObject_CallMethodOneArg** (*PyObject* *obj, *PyObject* *name, *PyObject* *arg)

Llama a un método del objeto de Python *obj* con un único argumento posicional *arg*, donde el nombre del método se proporciona como un objeto de cadena de caracteres de Python en *name*.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyObject_Vectorcall** (*PyObject* *callable, *PyObject* *const *args, size_t nargsf, *PyObject* *kwnames)

Llama a un objeto de Python invocable *callable*. Los argumentos son los mismos que para *vectorcallfunc*. Si *callable* admite *vectorcall*, esto llama directamente a la función *vectorcall* almacenada en *callable*.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyObject_VectorcallDict** (*PyObject* *callable, *PyObject* *const *args, size_t nargsf, *PyObject* *kwdict)

Llamada *invocable* con argumentos posicionales pasados exactamente como en el protocolo *vectorcall*, pero con argumentos de palabras clave pasados como un diccionario *kwdict*. El arreglo *args* contiene solo los argumentos posicionales.

Independientemente del protocolo que se utilice internamente, es necesario realizar una conversión de argumentos. Por lo tanto, esta función solo debe usarse si la persona que llama ya tiene un diccionario listo para usar para los argumentos de palabras clave, pero no una tupla para los argumentos posicionales.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyObject_VectorcallMethod** (*PyObject* *name, *PyObject* *const *args, size_t nargsf, *PyObject* *kwnames)

Llama a un método usando la convención de llamada *vectorcall*. El nombre del método se proporciona como una cadena de Python *name*. El objeto cuyo método se llama es *args[0]*, y el arreglo *args* que comienza en *args[1]* representa los argumentos de la llamada. Debe haber al menos un argumento posicional. *nargsf* es el número de argumentos posicionales que incluyen *args[0]*, más *PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET* si el valor de *args[0]* puede cambiarse temporalmente. Los argumentos de palabras clave se pueden pasar como en *PyObject_Vectorcall()*.

Si el objeto tiene la característica *Py_TPFLAGS_METHOD_DESCRIPTOR*, esto llamará al objeto de método independiente con el vector *args* completo como argumentos.

Retorna el resultado de la llamada en caso de éxito o lanza una excepción y retorna *NULL* en caso de error.

Nuevo en la versión 3.9.

7.2.4 API de soporte de llamadas

int **PyCallable_Check** (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Determina si el objeto *o* es invocable. Retorna 1 si el objeto es invocable y 0 en caso contrario. Esta función siempre finaliza con éxito.

7.3 Protocolo de números

int PyNumber_Check (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si el objeto *o* proporciona protocolos numéricos, y falso en caso contrario. Esta función siempre finaliza con éxito.

Distinto en la versión 3.8: Retorna 1 si *o* es un índice entero.

PyObject *PyNumber_Add (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el resultado de agregar *o1* y *o2*, o NULL en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 + o2`.

PyObject *PyNumber_Subtract (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el resultado de restar *o2* de *o1*, o NULL en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 - o2`.

PyObject *PyNumber_Multiply (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el resultado de multiplicar *o1* y *o2*, o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 * o2`.

PyObject *PyNumber_MatrixMultiply (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.7. Retorna el resultado de la multiplicación de matrices en *o1* y *o2*, o NULL en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 @ o2`.

Nuevo en la versión 3.5.

PyObject *PyNumber_FloorDivide (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Return the floor of *o1* divided by *o2*, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression `o1 // o2`.

PyObject *PyNumber_TrueDivide (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Return a reasonable approximation for the mathematical value of *o1* divided by *o2*, or NULL on failure. The return value is «approximate» because binary floating point numbers are approximate; it is not possible to represent all real numbers in base two. This function can return a floating point value when passed two integers. This is the equivalent of the Python expression `o1 / o2`.

PyObject *PyNumber_Remainder (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el resto de dividir *o1* entre *o2* o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 % o2`.

PyObject *PyNumber_Divmod (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Vea la función incorporada `divmod()`. Retorna NULL en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python `divmod(o1, o2)`.

PyObject *PyNumber_Power (*PyObject *o1, PyObject *o2, PyObject *o3*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Consulte la función incorporada `pow()`. Retorna NULL en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python `pow(o1, o2, o3)`, donde *o3* es opcional. Si se ignora *o3*, pase `Py_None` en su lugar (pasar NULL por *o3* provocaría un acceso ilegal a la memoria).

PyObject *PyNumber_Negative (*PyObject *o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna la negación de *o* en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `-o`.

PyObject *PyNumber_Positive (*PyObject *o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna *o* en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `+o`.

PyObject *PyNumber_Absolute (*PyObject *o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el valor absoluto de *o* o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `abs(o)`.

PyObject *PyNumber_Invert (*PyObject *o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna la negación bit a bit de *o* en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `~o`.

PyObject *PyNumber_Lshift (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado del desplazamiento a la izquierda *o1* por *o2* en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 << o2`.

PyObject *PyNumber_Rshift (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado del desplazamiento a la derecha *o1* por *o2* en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 >> o2`.

PyObject *PyNumber_And (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el «bit a bit y» (*bitwise and*) de *o1* y *o2* en caso de éxito y NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 & o2`.

PyObject *PyNumber_Xor (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el «bit a bit o exclusivo» (*bitwise exclusive or*) de *o1* por *o2* en caso de éxito, o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 ^ o2`.

PyObject *PyNumber_Or (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el «bit a bit o» (*bitwise or*) de *o1* y *o2* en caso de éxito, o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1 | o2`.

PyObject *PyNumber_InPlaceAdd (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado de agregar *o1* y *o2*, o NULL en caso de falla. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 += o2`.

PyObject *PyNumber_InPlaceSubtract (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado de restar *o2* de *o1*, o NULL en caso de falla. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 -= o2`.

PyObject *PyNumber_InPlaceMultiply (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado de multiplicar *o1* y *o2*, o NULL en caso de error. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 *= o2`.

PyObject *PyNumber_InPlaceMatrixMultiply (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Retorna el resultado de la multiplicación de matrices en *o1* y *o2*, o NULL en caso de falla. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 @= o2`.

Nuevo en la versión 3.5.

PyObject *PyNumber_InPlaceFloorDivide (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el piso matemático de dividir *o1* por *o2*, o NULL en caso de falla. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 //= o2`.

PyObject *PyNumber_InPlaceTrueDivide (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Return a reasonable approximation for the mathematical value of *o1* divided by *o2*, or NULL on failure. The return value is «approximate» because binary floating point numbers are approximate; it is not possible to represent all real numbers in base two. This function can return a floating point value when passed two integers. The operation is done *in-place* when *o1* supports it. This is the equivalent of the Python statement `o1 /= o2`.

PyObject *PyNumber_InPlaceRemainder (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resto de dividir *o1* entre *o2* o NULL en caso de error. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 %= o2`.

PyObject *PyNumber_InPlacePower (*PyObject* *o1, *PyObject* *o2, *PyObject* *o3)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Consulte la función incorporada `pow()`. Retorna NULL en caso de falla. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 **= o2` cuando *o3* es `Py_None`, o una variante en su lugar (*in-place*) de `pow`

(*o1*, *o2*, *o3*) de lo contrario. Si se ignora *o3*, pase *Py_None* en su lugar (pasar NULL para *o3* provocaría un acceso ilegal a la memoria).

PyObject ***PyNumber_InPlaceLshift** (*PyObject* **o1*, *PyObject* **o2*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado del desplazamiento a la izquierda *o1* por *o2* en caso de éxito o NULL en caso de error. La operación se realiza en su sitio (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 <= o2`.

PyObject ***PyNumber_InPlaceRshift** (*PyObject* **o1*, *PyObject* **o2*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el resultado del desplazamiento a la derecha *o1* por *o2* en caso de éxito o NULL en caso de error. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 >= o2`.

PyObject ***PyNumber_InPlaceAnd** (*PyObject* **o1*, *PyObject* **o2*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el «bit a bit y» (*bitwise and*) de *o1* y *o2* en caso de éxito y NULL en caso de error. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 &= o2`.

PyObject ***PyNumber_InPlaceXor** (*PyObject* **o1*, *PyObject* **o2*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el «bit a bit o exclusivo» (*bitwise exclusive or*) de *o1* por *o2* en caso de éxito, o NULL en caso de error. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 ^= o2`.

PyObject ***PyNumber_InPlaceOr** (*PyObject* **o1*, *PyObject* **o2*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el «bit a bit o» (*bitwise or*) de *o1* y *o2* en caso de éxito, o NULL en caso de error. La operación se realiza en su lugar *in-place* cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la declaración de Python `o1 |= o2`.

PyObject ***PyNumber_Long** (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el *o* convertido a un objeto entero en caso de éxito, o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `int(o)`.

PyObject ***PyNumber_Float** (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el *o* convertido a un objeto flotante en caso de éxito o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `float(o)`.

PyObject ***PyNumber_Index** (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el *o* convertido aun entero de Python (*int*) en caso de éxito o NULL con una excepción `TypeError` lanzada en caso de error.

Distinto en la versión 3.10: El resultado siempre tiene el tipo exacto `int`. Anteriormente, el resultado podía ser una instancia de una subclase de `int`.

PyObject ***PyNumber_ToBase** (*PyObject* **n*, int *base*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el entero *n* convertido a base *base* como una cadena de caracteres. El argumento *base* debe ser uno de 2, 8, 10 o 16. Para la base 2, 8 o 16, la cadena retornada está prefijada con un marcador base de `'0b'`, `'0o'` o `'0x'`, respectivamente. Si *n* no es un entero (*int*) Python, primero se convierte con `PyNumber_Index()`.

Py_ssize_t **PyNumber_AsSsize_t** (*PyObject* **o*, *PyObject* **exc*)

Part of the [Stable ABI](#). Returns *o* converted to a *Py_ssize_t* value if *o* can be interpreted as an integer. If the call fails, an exception is raised and `-1` is returned.

If *o* can be converted to a Python `int` but the attempt to convert to a *Py_ssize_t* value would raise an `OverflowError`, then the *exc* argument is the type of exception that will be raised (usually `IndexError` or `OverflowError`). If *exc* is NULL, then the exception is cleared and the value is clipped to `PY_SSIZE_T_MIN` for a negative integer or `PY_SSIZE_T_MAX` for a positive integer.

int **PyIndex_Check** (*PyObject* **o*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. Returns 1 if *o* is an index integer (has the `nb_index` slot of the `tp_as_number` structure filled in), and 0 otherwise. This function always succeeds.

7.4 Protocolo de secuencia

int **PySequence_Check** (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI. Return 1 if the object provides the sequence protocol, and 0 otherwise. Note that it returns 1 for Python classes with a `__getitem__()` method, unless they are `dict` subclasses, since in general it is impossible to determine what type of keys the class supports. This function always succeeds.

Py_ssize_t **PySequence_Size** (*PyObject *o*)

Py_ssize_t **PySequence_Length** (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI. Retorna el número de objetos en secuencia *o* en caso de éxito y `-1` en caso de error. Esto es equivalente a la expresión de Python `len(o)`.

*PyObject ****PySequence_Concat** (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna la concatenación de *o1* y *o2* en caso de éxito, y `NULL` en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1+o2`.

*PyObject ****PySequence_Repeat** (*PyObject *o, Py_ssize_t count*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el resultado de repetir el objeto de secuencia *o* *count* veces, o `NULL` en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python `o*count`.

*PyObject ****PySequence_InPlaceConcat** (*PyObject *o1, PyObject *o2*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna la concatenación de *o1* y *o2* en caso de éxito, y `NULL` en caso de error. La operación se realiza en su lugar *in-place* cuando *o1* lo admite. Este es el equivalente de la expresión de Python `o1+=o2`.

*PyObject ****PySequence_InPlaceRepeat** (*PyObject *o, Py_ssize_t count*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el resultado de repetir el objeto de secuencia *o* *count* veces, o `NULL` en caso de falla. La operación se realiza en su lugar (*in-place*) cuando *o* lo admite. Este es el equivalente de la expresión de Python `o*=count`.

*PyObject ****PySequence_GetItem** (*PyObject *o, Py_ssize_t i*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el elemento *i*-ésimo de *o* o `NULL` en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o[i]`.

*PyObject ****PySequence_GetSlice** (*PyObject *o, Py_ssize_t i1, Py_ssize_t i2*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna la rebanada del objeto secuencia *o* entre *i1* y *i2*, o `NULL` en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o[i1:i2]`.

int **PySequence_SetItem** (*PyObject *o, Py_ssize_t i, PyObject *v*)

Part of the Stable ABI. Asigna el objeto *v* al elemento *i*-ésimo de *o*. Lanza una excepción y retorna `-1` en caso de falla; retorna `0` en caso de éxito. Este es el equivalente de la declaración de Python `o[i]=v`. Esta función no roba una referencia a *v*.

If *v* is `NULL`, the element is deleted, but this feature is deprecated in favour of using `PySequence_DelItem()`.

int **PySequence_DelItem** (*PyObject *o, Py_ssize_t i*)

Part of the Stable ABI. Elimina el elemento *i*-ésimo del objeto *o*. Retorna `-1` en caso de falla. Este es el equivalente de la declaración de Python `del o[i]`.

int **PySequence_SetSlice** (*PyObject *o, Py_ssize_t i1, Py_ssize_t i2, PyObject *v*)

Part of the Stable ABI. Asigna el objeto secuencia *v* al segmento en el objeto secuencia *o* de *i1* a *i2*. Este es el equivalente de la declaración de Python `o[i1:i2]=v`.

int **PySequence_DelSlice** (*PyObject *o, Py_ssize_t i1, Py_ssize_t i2*)

Part of the Stable ABI. Elimina el segmento en el objeto secuencia *o* de *i1* a *i2*. Retorna `-1` en caso de falla. Este es el equivalente de la declaración de Python `del o[i1:i2]`.

Py_ssize_t **PySequence_Count** (*PyObject *o, PyObject *value*)

Part of the Stable ABI. Retorna el número de apariciones de *value* en *o*, es decir, retorna el número de claves para las que `o[clave]==value`. En caso de fallo, retorna `-1`. Esto es equivalente a la expresión de Python `o.count(value)`.

int PySequence_Contains (*PyObject* **o*, *PyObject* **value*)

Part of the Stable ABI. Determine si *o* contiene *valor*. Si un elemento en *o* es igual a *value*, retorna 1; de lo contrario, retorna 0. En caso de error, retorna -1. Esto es equivalente a la expresión de Python `value in o`.

Py_ssize_t PySequence_Index (*PyObject* **o*, *PyObject* **value*)

Part of the Stable ABI. Retorna el primer índice *i* para el que `o[i] == value`. En caso de error, retorna -1. Esto es equivalente a la expresión de Python `o.index(value)`.

PyObject *PySequence_List (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un objeto lista con el mismo contenido que la secuencia o iterable *o*, o NULL en caso de error. La lista retornada está garantizada como nueva. Esto es equivalente a la expresión de Python `list(o)`.

PyObject *PySequence_Tuple (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un objeto tupla con el mismo contenido que la secuencia o iterable *o*, o NULL en caso de error. Si *o* es una tupla, se retornará una nueva referencia; de lo contrario, se construirá una tupla con el contenido apropiado. Esto es equivalente a la expresión de Python `tupla(o)`.

PyObject *PySequence_Fast (*PyObject* **o*, **const** char **m*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna la secuencia o iterable *o* como un objeto utilizable por la otra familia de funciones `PySequence_Fast*`. Si el objeto no es una secuencia o no es iterable, lanza `TypeError` con *m* como texto del mensaje. Retorna NULL en caso de falla.

Las funciones `PySequence_Fast*` se denominan así porque suponen que *o* es un `PyTupleObject` o un `PyListObject` y acceden a los campos de datos de *o* directamente.

Como detalle de implementación de CPython, si *o* ya es una secuencia o lista, se retornará.

Py_ssize_t PySequence_Fast_GET_SIZE (*PyObject* **o*)

Returns the length of *o*, assuming that *o* was returned by `PySequence_Fast()` and that *o* is not NULL. The size can also be retrieved by calling `PySequence_Size()` on *o*, but `PySequence_Fast_GET_SIZE()` is faster because it can assume *o* is a list or tuple.

PyObject *PySequence_Fast_GET_ITEM (*PyObject* **o*, *Py_ssize_t* *i*)

Return value: Borrowed reference. Retorna el elemento *i*-ésimo de *o*, suponiendo que *o* haya sido retornado por `PySequence_Fast()`, *o* no es NULL y que *i* está dentro de los límites.

PyObject **PySequence_Fast_ITEMS (*PyObject* **o*)

Retorna el arreglo subyacente de punteros `PyObject`. Asume que *o* fue retornado por `PySequence_Fast()` y *o* no es NULL.

Tenga en cuenta que si una lista cambia de tamaño, la reasignación puede reubicar el arreglo de elementos. Por lo tanto, solo use el puntero de arreglo subyacente en contextos donde la secuencia no puede cambiar.

PyObject *PySequence_ITEM (*PyObject* **o*, *Py_ssize_t* *i*)

Return value: New reference. Retorna el elemento *i*-ésimo de *o* o NULL en caso de error. Es la forma más rápida de `PySequence_GetItem()` pero sin verificar que `PySequence_Check()` en *o* es verdadero y sin ajuste para índices negativos.

7.5 Protocolo de mapeo

Consulte también `PyObject_GetItem()`, `PyObject_SetItem()` y `PyObject_DelItem()`.

int PyMapping_Check (*PyObject* **o*)

Part of the Stable ABI. Return 1 if the object provides the mapping protocol or supports slicing, and 0 otherwise. Note that it returns 1 for Python classes with a `__getitem__()` method, since in general it is impossible to determine what type of keys the class supports. This function always succeeds.

Py_ssize_t PyMapping_Size (*PyObject* **o*)

Py_ssize_t **PyMapping_Length** (*PyObject* **o*)

Part of the Stable ABI. Retorna el número de claves en el objeto *o* en caso de éxito, y -1 en caso de error. Esto es equivalente a la expresión de Python `len(o)`.

PyObject ***PyMapping_GetItemString** (*PyObject* **o*, **const** char **key*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna el elemento de *o* correspondiente a la cadena de caracteres *key* o NULL en caso de error. Este es el equivalente de la expresión de Python `o[key]`. Ver también `PyObject_GetItem()`.

int **PyMapping_SetItemString** (*PyObject* **o*, **const** char **key*, *PyObject* **v*)

Part of the Stable ABI. Asigna la cadena de caracteres *key* al valor *v* en el objeto *o*. Retorna -1 en caso de falla. Este es el equivalente de la declaración de Python `o[key] = v`. Ver también `PyObject_SetItem()`. Esta función *no* roba una referencia a *v*.

int **PyMapping_DelItem** (*PyObject* **o*, *PyObject* **key*)

Elimina la asignación para el objeto *key* del objeto *o*. Retorna -1 en caso de falla. Esto es equivalente a la declaración de Python `del o[key]`. Este es un alias de `PyObject_DelItem()`.

int **PyMapping_DelItemString** (*PyObject* **o*, **const** char **key*)

Elimina la asignación de la cadena de caracteres *key* del objeto *o*. Retorna -1 en caso de falla. Esto es equivalente a la declaración de Python `del o[key]`.

int **PyMapping_HasKey** (*PyObject* **o*, *PyObject* **key*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si el objeto de mapeo tiene la clave *key* y 0 de lo contrario. Esto es equivalente a la expresión de Python `key in o`. Esta función siempre finaliza con éxito.

Tenga en cuenta que las excepciones que se producen al llamar al método `__getitem__()` se suprimirán. Para obtener informes de errores, utilice `PyObject_GetItem()` en su lugar.

int **PyMapping_HasKeyString** (*PyObject* **o*, **const** char **key*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si el objeto de mapeo tiene la clave *key* y 0 de lo contrario. Esto es equivalente a la expresión de Python `key in o`. Esta función siempre finaliza con éxito.

Tenga en cuenta que las excepciones que se producen al llamar al método `__getitem__()` y al crear un objeto de cadena de caracteres temporal se suprimirán. Para obtener informes de errores, utilice `PyMapping_GetItemString()` en su lugar.

PyObject ***PyMapping_Keys** (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. En caso de éxito, retorna una lista de las claves en el objeto *o*. En caso de fallo, retorna NULL.

Distinto en la versión 3.7: Anteriormente, la función retornaba una lista o una tupla.

PyObject ***PyMapping_Values** (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. En caso de éxito, retorna una lista de los valores en el objeto *o*. En caso de fallo, retorna NULL.

Distinto en la versión 3.7: Anteriormente, la función retornaba una lista o una tupla.

PyObject ***PyMapping_Items** (*PyObject* **o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. En caso de éxito, retorna una lista de los elementos en el objeto *o*, donde cada elemento es una tupla que contiene un par clave-valor (*key-value*). En caso de fallo, retorna NULL.

Distinto en la versión 3.7: Anteriormente, la función retornaba una lista o una tupla.

7.6 Protocolo iterador

Hay dos funciones específicas para trabajar con iteradores.

int **PyIter_Check** (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI since version 3.8. Return non-zero if the object *o* can be safely passed to *PyIter_Next()*, and 0 otherwise. This function always succeeds.

int **PyAlter_Check** (*PyObject *o*)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Return non-zero if the object *o* provides the AsyncIterator protocol, and 0 otherwise. This function always succeeds.

Nuevo en la versión 3.10.

*PyObject ****PyIter_Next** (*PyObject *o*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Return the next value from the iterator *o*. The object must be an iterator according to *PyIter_Check()* (it is up to the caller to check this). If there are no remaining values, returns NULL with no exception set. If an error occurs while retrieving the item, returns NULL and passes along the exception.

Para escribir un bucle que itera sobre un iterador, el código en C debería verse así:

```
PyObject *iterator = PyObject_GetIter(obj);
PyObject *item;

if (iterator == NULL) {
    /* propagate error */
}

while ((item = PyIter_Next(iterator))) {
    /* do something with item */
    ...
    /* release reference when done */
    Py_DECREF(item);
}

Py_DECREF(iterator);

if (PyErr_Occurred()) {
    /* propagate error */
}
else {
    /* continue doing useful work */
}
```

type PySendResult

El valor de enumeración utilizado para representar diferentes resultados de *PyIter_Send()*.

Nuevo en la versión 3.10.

PySendResult **PyIter_Send** (*PyObject *iter*, *PyObject *arg*, *PyObject **presult*)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Envía el valor *arg* al iterador *iter*. Retorna:

- PYGEN_RETURN si el iterador regresa. El valor de retorno se retorna a través de *presult*.
- PYGEN_NEXT si el iterador cede. El valor cedido se retorna a través de *presult*.
- PYGEN_ERROR si el iterador ha lanzado una excepción. *presult* se establece en NULL.

Nuevo en la versión 3.10.

7.7 Protocolo Búfer

Ciertos objetos disponibles en Python ajustan el acceso a un arreglo de memoria subyacente o *buffer*. Dichos objetos incluyen el incorporado `bytes` y `bytearray`, y algunos tipos de extensión como `array.array`. Las bibliotecas de terceros pueden definir sus propios tipos para fines especiales, como el procesamiento de imágenes o el análisis numérico.

Si bien cada uno de estos tipos tiene su propia semántica, comparten la característica común de estar respaldados por un búfer de memoria posiblemente grande. Es deseable, en algunas situaciones, acceder a ese búfer directamente y sin copia intermedia.

Python proporciona una instalación de este tipo en el nivel C en la forma de *protocolo búfer*. Este protocolo tiene dos lados:

- en el lado del productor, un tipo puede exportar una «interfaz de búfer» que permite a los objetos de ese tipo exponer información sobre su búfer subyacente. Esta interfaz se describe en la sección *Estructuras de Objetos Búfer*;
- en el lado del consumidor, hay varios medios disponibles para obtener un puntero a los datos subyacentes sin procesar de un objeto (por ejemplo, un parámetro de método).

Los objetos simples como `bytes` y `bytearray` exponen su búfer subyacente en forma orientada a bytes. Otras formas son posibles; por ejemplo, los elementos expuestos por un `array.array` pueden ser valores de varios bytes.

Un consumidor de ejemplo de la interfaz del búfer es el método `write()` de objetos de archivo: cualquier objeto que pueda exportar una serie de bytes a través de la interfaz del búfer puede escribirse en un archivo. Mientras que `write()` solo necesita acceso de solo lectura a los contenidos internos del objeto que se le pasa, otros métodos como `readinto()` necesitan acceso de escritura a los contenidos de su argumento. La interfaz del búfer permite que los objetos permitan o rechacen selectivamente la exportación de búferes de lectura-escritura y solo lectura.

Hay dos formas para que un consumidor de la interfaz del búfer adquiera un búfer sobre un objeto de destino:

- llamar `PyObject_GetBuffer()` con los parámetros correctos;
- llamar `PyArg_ParseTuple()` (o uno de sus hermanos) con uno de los `y*`, `w*` o `s*` *códigos de formato*.

En ambos casos, se debe llamar a `PyBuffer_Release()` cuando ya no se necesita el búfer. De lo contrario, podrían surgir varios problemas, como pérdidas de recursos.

7.7.1 Estructura de búfer

Las estructuras de búfer (o simplemente «búferes») son útiles como una forma de exponer los datos binarios de otro objeto al programador de Python. También se pueden usar como un mecanismo de corte de copia cero. Usando su capacidad para hacer referencia a un bloque de memoria, es posible exponer cualquier información al programador Python con bastante facilidad. La memoria podría ser una matriz grande y constante en una extensión C, podría ser un bloque de memoria sin procesar para su manipulación antes de pasar a una biblioteca del sistema operativo, o podría usarse para pasar datos estructurados en su formato nativo en memoria.

Contrariamente a la mayoría de los tipos de datos expuestos por el intérprete de Python, los búferes no son punteros `PyObject` sino estructuras C simples. Esto les permite ser creados y copiados de manera muy simple. Cuando se necesita un contenedor genérico alrededor de un búfer, un objeto *memoryview* puede ser creado.

Para obtener instrucciones breves sobre cómo escribir un objeto de exportación, consulte *Estructuras de objetos búfer*. Para obtener un búfer, consulte `PyObject_GetBuffer()`.

type `Py_buffer`

void ***buf**

Un puntero al inicio de la estructura lógica descrita por los campos del búfer. Puede ser cualquier ubicación dentro del bloque de memoria física subyacente del exportador. Por ejemplo, con negativo *strides* el valor puede apuntar al final del bloque de memoria.

Para arreglos *contiguous*, el valor apunta al comienzo del bloque de memoria.

PyObject *obj

A new reference to the exporting object. The reference is owned by the consumer and automatically released (i.e. reference count decremented) and set to NULL by *PyBuffer_Release()*. The field is the equivalent of the return value of any standard C-API function.

Como un caso especial, para los búferes *temporary* que están envueltos por *PyMemoryView_FromBuffer()* o *PyBuffer_FillInfo()* este campo es NULL. En general, los objetos de exportación NO DEBEN usar este esquema.

Py_ssize_t len

*product(shape) * itemize*. Para arreglos contiguos, esta es la longitud del bloque de memoria subyacente. Para arreglos no contiguos, es la longitud que tendría la estructura lógica si se copiara en una representación contigua.

Accede a `((char *)buf)[0]` hasta `((char *)buf)[len-1]` solo es válido si el búfer se ha obtenido mediante una solicitud que garantiza la contigüidad. En la mayoría de los casos, dicha solicitud será *PyBUF_SIMPLE* o *PyBUF_WRITABLE*.

int readonly

Un indicador de si el búfer es de solo lectura. Este campo está controlado por el indicador *PyBUF_WRITABLE*.

Py_ssize_t itemsize

Tamaño del elemento en bytes de un solo elemento. Igual que el valor de `struct.calcsize()` invocado en valores no NULL *format*.

Excepción importante: si un consumidor solicita un búfer sin el indicador *PyBUF_FORMAT*, *format* se establecerá en NULL, pero *itemsize* todavía tiene el valor para el formato original.

Si *shape* está presente, la igualdad `product(shape) * itemsize == len` aún se mantiene y el consumidor puede usar *itemsize* para navegar el búfer.

Si *shape* es NULL como resultado de un *PyBUF_SIMPLE* o un *PyBUF_WRITABLE*, el consumidor debe ignorar *itemsize* y asumir `itemsize == 1`.

const char *format

Una cadena de caracteres terminada en NUL en sintaxis de estilo del modulo `struct` que describe el contenido de un solo elemento. Si esto es NULL, se supone "B" (bytes sin signo).

Este campo está controlado por el indicador *PyBUF_FORMAT*.

int ndim

El número de dimensiones que representa la memoria como un arreglo n-dimensional. Si es "0", *buf* apunta a un solo elemento que representa un escalar. En este caso, *shape*, *strides* y *suboffsets* DEBE ser NULL.

La macro `PyBUF_MAX_NDIM` limita el número máximo de dimensiones a 64. Los exportadores DEBEN respetar este límite, los consumidores de búfer multidimensionales DEBEN poder manejar hasta dimensiones `PyBUF_MAX_NDIM`.

Py_ssize_t *shape

Un arreglo de *Py_ssize_t* de longitud *ndim* que indica la forma de la memoria como un arreglo n-dimensional. Tenga en cuenta que `shape[0] * ... * shape[ndim-1] * itemsize` DEBE ser igual a *len*.

Los valores de forma están restringidos a `shape[n] >= 0`. El caso `shape[n] == 0` requiere atención especial. Vea arreglos complejos (*complex arrays*) para más información.

El arreglo de formas es de sólo lectura para el consumidor.

Py_ssize_t *strides

Un arreglo de *Py_ssize_t* de longitud *ndim* que proporciona el número de bytes que se omiten para llegar a un nuevo elemento en cada dimensión.

Los valores de *stride* pueden ser cualquier número entero. Para los arreglos regulares, los pasos son generalmente positivos, pero un consumidor DEBE ser capaz de manejar el caso `strides[n] <= 0`. Ver *complex arrays* para más información.

El arreglo *strides* es de sólo lectura para el consumidor.

`Py_ssize_t *suboffsets`

Un arreglo de `Py_ssize_t` de longitud *ndim*. Si `suboffsets[n] >= 0`, los valores almacenados a lo largo de la *n*-ésima dimensión son punteros y el valor del *suboffsets* dicta cuántos bytes agregar a cada puntero después de desreferenciarlos. Un valor de *suboffsets* negativo indica que no debe producirse una desreferenciación (*striding* en un bloque de memoria contiguo).

Si todos los *suboffsets* son negativos (es decir, no se necesita desreferenciar), entonces este campo debe ser `NULL` (el valor predeterminado).

Python Imaging Library (PIL) utiliza este tipo de representación de arreglos. Consulte [complex arrays](#) para obtener más información sobre cómo acceder a los elementos de dicho arreglo.

El arreglo de *suboffsets* es de sólo lectura para el consumidor.

`void *internal`

Esto es para uso interno del objeto exportador. Por ejemplo, el exportador podría volver a emitirlo como un número entero y utilizarlo para almacenar indicadores sobre si las matrices de forma, *strides* y *suboffsets* deben liberarse cuando se libera el búfer. El consumidor NO DEBE alterar este valor.

7.7.2 Tipos de solicitud búfer

Los búferes obtienen generalmente enviando una solicitud de búfer a un objeto de exportación a través de `PyObject_GetBuffer()`. Dado que la complejidad de la estructura lógica de la memoria puede variar drásticamente, el consumidor usa el argumento *flags* para especificar el tipo de búfer exacto que puede manejar.

Todos los campos *Py_buffer* están definidos inequívocamente por el tipo de solicitud.

campos independientes de solicitud

Los siguientes campos no están influenciados por *flags* y siempre deben completarse con los valores correctos: *obj*, *buf*, *len*, *itemsize*, *ndim*.

formato de sólo lectura

`PyBUF_WRITABLE`

Controla el campo *readonly*. Si se establece, el exportador DEBE proporcionar un búfer de escritura o, de lo contrario, informar de un error. De lo contrario, el exportador PUEDE proporcionar un búfer de solo lectura o de escritura, pero la elección DEBE ser coherente para todos los consumidores.

`PyBUF_FORMAT`

Controla el campo *format*. Si se establece, este campo DEBE completarse correctamente. De lo contrario, este campo DEBE ser `NULL`.

`PyBUF_WRITABLE` puede ser l'd a cualquiera de las banderas en la siguiente sección. Dado que `PyBUF_SIMPLE` se define como 0, `PyBUF_WRITABLE` puede usarse como un indicador independiente para solicitar un búfer de escritura simple.

`PyBUF_FORMAT` puede ser l'd para cualquiera de las banderas excepto `PyBUF_SIMPLE`. Este último ya implica el formato B (bytes sin signo).

formas, *strides*, *suboffsets*

Las banderas que controlan la estructura lógica de la memoria se enumeran en orden decreciente de complejidad. Tenga en cuenta que cada bandera contiene todos los bits de las banderas debajo de ella.

Solicitud	forma	<i>strides</i>	<i>suboffsets</i>
PyBUF_INDIRECT	sí	sí	si es necesario
PyBUF_STRIDES	sí	sí	NULL
PyBUF_ND	sí	NULL	NULL
PyBUF_SIMPLE	NULL	NULL	NULL

solicitudes de contigüidad

La *contigüidad* C o Fortran se puede solicitar explícitamente, con y sin información de paso. Sin información de paso, el búfer debe ser C-contiguo.

Solicitud	forma	<i>strides</i>	<i>suboffsets</i>	contig
PyBUF_C_CONTIGUOUS	sí	sí	NULL	C
PyBUF_F_CONTIGUOUS	sí	sí	NULL	F
PyBUF_ANY_CONTIGUOUS	sí	sí	NULL	C o F
<i>PyBUF_ND</i>	sí	NULL	NULL	C

solicitudes compuestas

Todas las solicitudes posibles están completamente definidas por alguna combinación de las banderas en la sección anterior. Por conveniencia, el protocolo de memoria intermedia proporciona combinaciones de uso frecuente como indicadores únicos.

En la siguiente tabla *U* significa contigüidad indefinida. El consumidor tendría que llamar a *PyBuffer_IsContiguous()* para determinar la contigüidad.

Solicitud	forma	<i>strides</i>	<i>suboffsets</i>	contig	sólo lectura	formato
<code>PyBUF_FULL</code>	sí	sí	si es necesario	U	0	sí
<code>PyBUF_FULL_RO</code>	sí	sí	si es necesario	U	1 o 0	sí
<code>PyBUF_RECORDS</code>	sí	sí	NULL	U	0	sí
<code>PyBUF_RECORDS_RO</code>	sí	sí	NULL	U	1 o 0	sí
<code>PyBUF_STRIDED</code>	sí	sí	NULL	U	0	NULL
<code>PyBUF_STRIDED_RO</code>	sí	sí	NULL	U	1 o 0	NULL
<code>PyBUF_CONTIG</code>	sí	NULL	NULL	C	0	NULL
<code>PyBUF_CONTIG_RO</code>	sí	NULL	NULL	C	1 o 0	NULL

7.7.3 Arreglos complejos

Estilo NumPy: forma y *strides*

La estructura lógica de las matrices de estilo NumPy está definida por *itemsizes*, *ndim*, *shape* y *strides*.

Si *ndim* == 0, la ubicación de memoria señalada por *buf* se interpreta como un escalar de tamaño *itemsizes*. En ese caso, tanto *shape* como *strides* son NULL.

Si *strides* es NULL, el arreglo se interpreta como un arreglo C n-dimensional estándar. De lo contrario, el consumidor debe acceder a un arreglo n-dimensional de la siguiente manera:

```
ptr = (char *)buf + indices[0] * strides[0] + ... + indices[n-1] * strides[n-1];
item = *((typeof(item) *)ptr);
```

Como se señaló anteriormente, *buf* puede apuntar a cualquier ubicación dentro del bloque de memoria real. Un exportador puede verificar la validez de un búfer con esta función:

```
def verify_structure(memlen, itemsizes, ndim, shape, strides, offset):
    """Verify that the parameters represent a valid array within
    the bounds of the allocated memory:
        char *mem: start of the physical memory block
        memlen: length of the physical memory block
        offset: (char *)buf - mem
    """
    if offset % itemsizes:
        return False
    if offset < 0 or offset+itemsizes > memlen:
        return False
    if any(v % itemsizes for v in strides):
        return False

    if ndim <= 0:
        return ndim == 0 and not shape and not strides
    if 0 in shape:
        return True
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

imin = sum(strides[j]*(shape[j]-1) for j in range(ndim)
        if strides[j] <= 0)
imax = sum(strides[j]*(shape[j]-1) for j in range(ndim)
        if strides[j] > 0)

return 0 <= offset+imin and offset+imax+itemsiz <= memlen

```

Estilo PIL: forma, *strides* y *suboffsets*

Además de los elementos normales, los arreglos de estilo PIL pueden contener punteros que deben seguirse para llegar al siguiente elemento en una dimensión. Por ejemplo, el arreglo C tridimensional regular `char v[2][2][3]` también se puede ver como un arreglo de 2 punteros a 2 arreglos bidimensionales: `char (*v[2])[2][3]`. En la representación de *suboffsets*, esos dos punteros pueden incrustarse al comienzo de *buf*, apuntando a dos matrices `char x[2][3]` que pueden ubicarse en cualquier lugar de la memoria.

Aquí hay una función que retorna un puntero al elemento en un arreglo N-D a la que apunta un índice N-dimensional cuando hay *strides* y *suboffsets* no NULL:

```

void *get_item_pointer(int ndim, void *buf, Py_ssize_t *strides,
                      Py_ssize_t *suboffsets, Py_ssize_t *indices) {
    char *pointer = (char*)buf;
    int i;
    for (i = 0; i < ndim; i++) {
        pointer += strides[i] * indices[i];
        if (suboffsets[i] >= 0) {
            pointer = *((char**)pointer) + suboffsets[i];
        }
    }
    return (void*)pointer;
}

```

7.7.4 Funciones relacionadas a búfer

int **PyObject_CheckBuffer** (*PyObject* *obj)

Retorna 1 si *obj* admite la interfaz de búfer; de lo contrario, 0 cuando se retorna 1, no garantiza que *PyObject_GetBuffer()* tenga éxito. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyObject_GetBuffer** (*PyObject* *exporter, *Py_buffer* *view, int flags)

Envía una solicitud al *exporter* para completar la *view* según lo especificado por *flags*. Si el exportador no puede proporcionar un búfer del tipo exacto, DEBE lanzar `PyExc_BufferError`, establecer *view->obj* en NULL y retornar -1.

Si tiene éxito, completa *view*, establece *view->obj* en una nueva referencia a *exporter* y retorna 0. En el caso de proveedores de búfer encadenados que redirigen las solicitudes a un solo objeto, *view->obj* PUEDE referirse a este objeto en lugar de *exporter* (Ver *Estructuras de objetos de búfer*).

Las llamadas exitosas a *PyObject_GetBuffer()* deben combinarse con las llamadas a *PyBuffer_Release()*, similar a `malloc()` y `free()`. Por lo tanto, después de que el consumidor haya terminado con el búfer, *PyBuffer_Release()* debe llamarse exactamente una vez.

void **PyBuffer_Release** (*Py_buffer* *view)

Release the buffer *view* and release the *strong reference* (i.e. decrement the reference count) to the view's supporting object, *view->obj*. This function MUST be called when the buffer is no longer being used, otherwise reference leaks may occur.

Es un error llamar a esta función en un búfer que no se obtuvo a través de *PyObject_GetBuffer()*.

Py_ssize_t **PyBuffer_SizeFromFormat** (*const char *format*)

Retorna el *itemsz* implícito de *format*. En caso de error, lanza una excepción y retorna -1.

Nuevo en la versión 3.9.

int **PyBuffer_IsContiguous** (*Py_buffer *view*, char *order*)

Retorna 1 si la memoria definida por *view* es de estilo C (*order* es 'C') o de estilo Fortran (*order* es 'F') *contiguous* o uno cualquiera (*order* es 'A'). Retorna 0 de lo contrario. Esta función siempre finaliza con éxito.

void **PyBuffer_GetPointer** (*Py_buffer *view*, *Py_ssize_t *indices*)

Obtiene el área de memoria señalada por los *indices* dentro del *view* dado. *indices* deben apuntar a un arreglo de índices *view->ndim*.

int **PyBuffer_FromContiguous** (*Py_buffer *view*, void **buf*, *Py_ssize_t len*, char *fort*)

Copia *len* bytes contiguos de *buf* a *view*. *fort* puede ser 'C' o 'F' (para pedidos al estilo C o al estilo Fortran). 0 se retorna en caso de éxito, -1 en caso de error.

int **PyBuffer_ToContiguous** (void **buf*, *Py_buffer *src*, *Py_ssize_t len*, char *order*)

Copia *len* bytes de *src* a su representación contigua en *buf*. *order* puede ser 'C' o 'F' o 'A' (para pedidos al estilo C o al estilo Fortran o cualquiera) 0 se retorna en caso de éxito, -1 en caso de error.

Esta función falla si *len* != *src->len*.

void **PyBuffer_FillContiguousStrides** (int *ndims*, *Py_ssize_t *shape*, *Py_ssize_t *strides*, int *item-size*, char *order*)

Rellena el arreglo *strides* con bytes de paso de un *contiguous* (estilo C si *order* es 'C' o estilo Fortran si *order* es 'F') arreglo de la forma dada con el número dado de bytes por elemento.

int **PyBuffer_FillInfo** (*Py_buffer *view*, *PyObject *exporter*, void **buf*, *Py_ssize_t len*, int *readonly*, int *flags*)

Maneje las solicitudes de búfer para un exportador que quiera exponer *buf* de tamaño *len* con capacidad de escritura establecida de acuerdo con *readonly*. *buf* se interpreta como una secuencia de bytes sin signo.

El argumento *flags* indica el tipo de solicitud. Esta función siempre llena *view* según lo especificado por *flags*, a menos que *buf* haya sido designado como solo lectura y *PyBUF_WRITABLE* esté configurado en *flags*.

Si tiene éxito, establece *view->obj* en una nueva referencia a *exporter* y retorna 0. De lo contrario, aumenta *PyExc_BufferError*, establece *view->obj* en NULL y retorna -1;

Si esta función se usa como parte de a *getbufferproc*, *exporter* DEBE establecerse en el objeto exportador y *flags* deben pasarse sin modificaciones. De lo contrario, *exporter* DEBE ser NULL.

7.8 Protocolo de búfer antiguo

Obsoleto desde la versión 3.0.

Estas funciones formaban parte de la API del «antiguo protocolo de búfer» en Python 2. En Python 3, este protocolo ya no existe, pero las funciones aún están expuestas para facilitar la transferencia del código 2.x. Actúan como una envoltura de compatibilidad alrededor del *nuevo protocolo de búfer*, pero no le dan control sobre la vida útil de los recursos adquiridos cuando se exporta un búfer.

Por lo tanto, se recomienda que llame *PyObject_GetBuffer()* (o *y* ``o ``w* format codes* con la familia de funciones *PyArg_ParseTuple()*) para obtener una vista de búfer sobre un objeto, y *PyBuffer_Release()* cuando se puede liberar la vista de búfer.

int **PyObject_AsCharBuffer** (*PyObject *obj*, *const char **buffer*, *Py_ssize_t *buffer_len*)

Part of the Stable ABI. Retorna un puntero a una ubicación de memoria de solo lectura que se puede usar como entrada basada en caracteres. El argumento *obj* debe admitir la interfaz de búfer de caracteres de segmento único. En caso de éxito, retorna 0, establece *buffer* en la ubicación de memoria y *buffer_len* en la longitud del búfer. Retorna -1 y lanza *TypeError* en caso de error.

int **PyObject_AsReadBuffer** (*PyObject *obj*, *const void **buffer*, *Py_ssize_t *buffer_len*)

Part of the Stable ABI. Retorna un puntero a una ubicación de memoria de solo lectura que contiene datos arbitrarios. El argumento *obj* debe admitir la interfaz de búfer legible de segmento único. En caso de éxito,

retorna 0, establece *buffer* en la ubicación de memoria y *buffer_len* en la longitud del búfer. Retorna -1 y lanza un `TypeError` en caso de error.

int **PyObject_CheckReadBuffer** (*PyObject* **o*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si *o* admite la interfaz de búfer legible de segmento único. De lo contrario, retorna 0. Esta función siempre finaliza con éxito.

Tenga en cuenta que esta función intenta obtener y liberar un búfer, y las excepciones que se producen al llamar a las funciones correspondientes se suprimirán. Para obtener informes de errores, utilice `PyObject_GetBuffer()` en su lugar.

int **PyObject_AsWriteBuffer** (*PyObject* **obj*, void ***buffer*, *Py_ssize_t* **buffer_len*)

Part of the Stable ABI. Retorna un puntero a una ubicación de memoria de escritura. El argumento *obj* debe admitir la interfaz de búfer de caracteres de segmento único. En caso de éxito, retorna 0, establece *buffer* en la ubicación de memoria y *buffer_len* en la longitud del búfer. Retorna -1 y lanza un `TypeError` en caso de error.

Capa de objetos concretos

Las funciones de este capítulo son específicas de ciertos tipos de objetos de Python. Pasarles un objeto del tipo incorrecto no es una buena idea; si recibe un objeto de un programa Python y no está seguro de que tenga el tipo correcto, primero debe realizar una verificación de tipo; por ejemplo, para verificar que un objeto es un diccionario, utilice `PyDict_Check()`. El capítulo está estructurado como el «árbol genealógico» de los tipos de objetos Python.

Advertencia: Si bien las funciones descritas en este capítulo verifican cuidadosamente el tipo de objetos que se pasan, muchos de ellos no verifican si se pasa `NULL` en lugar de un objeto válido. Permitir que se pase `NULL` puede causar violaciones de acceso a la memoria y la terminación inmediata del intérprete.

8.1 Objetos fundamentales

Esta sección describe los objetos de tipo Python y el objeto singleton `None`.

8.1.1 Objetos Tipos

type `PyTypeObject`

Part of the Limited API (as an opaque struct). La estructura C de los objetos utilizados para describir los tipos incorporados.

PyObject **PyType_Type**

Part of the Stable ABI. Este es el objeto tipo para objetos tipo; es el mismo objeto que `type` en la capa Python.

int `PyType_Check (PyObject *o)`

Retorna un valor distinto de cero si el objeto `o` es un objeto tipo, incluidas las instancias de tipos derivados del objeto de tipo estándar. Retorna 0 en todos los demás casos. Esta función siempre finaliza con éxito.

int `PyType_CheckExact (PyObject *o)`

Retorna un valor distinto de cero si el objeto `o` es un objeto tipo, pero no un subtipo del objeto tipo estándar. Retorna 0 en todos los demás casos. Esta función siempre finaliza con éxito.

unsigned int `PyType_ClearCache ()`

Part of the Stable ABI. Borra la caché de búsqueda interna. Retorna la etiqueta (*tag*) de la versión actual.

unsigned long **PyType_GetFlags** (*PyTypeObject* *type)

Part of the Stable ABI. Return the `tp_flags` member of *type*. This function is primarily meant for use with `Py_LIMITED_API`; the individual flag bits are guaranteed to be stable across Python releases, but access to `tp_flags` itself is not part of the limited API.

Nuevo en la versión 3.2.

Distinto en la versión 3.4: El tipo de retorno es ahora `unsigned long` en vez de `long`.

void **PyType_Modified** (*PyTypeObject* *type)

Part of the Stable ABI. Invalida la memoria caché de búsqueda interna para el tipo y todos sus subtipos. Esta función debe llamarse después de cualquier modificación manual de los atributos o clases base del tipo.

int **PyType_HasFeature** (*PyTypeObject* *o, int feature)

Retorna un valor distinto de cero si el tipo objeto *o* establece la característica *feature*. Las características de tipo se indican mediante flags de un solo bit.

int **PyType_IS_GC** (*PyTypeObject* *o)

Retorna verdadero si el objeto tipo incluye soporte para el detector de ciclo; Esto prueba el indicador de tipo `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`.

int **PyType_IsSubtype** (*PyTypeObject* *a, *PyTypeObject* *b)

Part of the Stable ABI. Retorna verdadero si *a* es un subtipo de *b*.

Esta función solo busca subtipos reales, lo que significa que `__subclasscheck__()` no se llama en *b*. Llama `PyObject_IsSubclass()` para hacer el mismo chequeo que `issubclass()` haría.

PyObject ***PyType_GenericAlloc** (*PyTypeObject* *type, *Py_ssize_t* nitems)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Controlador genérico para la ranura `tp_alloc` de un objeto tipo. Usa el mecanismo de asignación de memoria predeterminado de Python para asignar una nueva instancia e inicializar todo su contenido a NULL.

PyObject ***PyType_GenericNew** (*PyTypeObject* *type, *PyObject* *args, *PyObject* *kwargs)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Controlador genérico para la ranura `tp_new` de un objeto tipo. Crea una nueva instancia utilizando la ranura del tipo `tp_alloc`.

int **PyType_Ready** (*PyTypeObject* *type)

Part of the Stable ABI. Finalizar un objeto tipo. Se debe llamar a todos los objetos tipo para finalizar su inicialización. Esta función es responsable de agregar ranuras heredadas de la clase base de un tipo. Retorna 0 en caso de éxito o retorna -1 y establece una excepción en caso de error.

Nota: Si algunas de las clases base implementan el protocolo GC y el tipo proporcionado no incluye el `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` en sus banderas, entonces el protocolo GC se implementará automáticamente desde sus padres. Por el contrario, si el tipo que se está creando incluye `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` en sus banderas, entonces **debe** implementar el protocolo GC por sí mismo al implementar al menos el identificador `tp_traverse`.

void ***PyType_GetSlot** (*PyTypeObject* *type, int slot)

Part of the Stable ABI since version 3.4. Retorna el puntero de función almacenado en la ranura dada. Si el resultado es NULL, esto indica que la ranura es NULL o que la función se llamó con parámetros no válidos. Las personas que llaman suelen convertir el puntero de resultado en el tipo de función apropiado.

Consulte `PyType_Slot.slot` para conocer los posibles valores del argumento *slot*.

Nuevo en la versión 3.4.

Distinto en la versión 3.10: `PyType_GetSlot()` ahora puede aceptar todos los tipos. Anteriormente, estaba limitado a *heap types*.

PyObject ***PyType_GetModule** (*PyTypeObject* *type)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Retorna el objeto módulo asociado con el tipo dado cuando se creó el tipo usando `PyType_FromModuleAndSpec()`.

Si no hay ningún módulo asociado con el tipo dado, establece `TypeError` y retorna NULL.

Esta función se suele utilizar para obtener el módulo en el que se define un método. Tenga en cuenta que en un método de este tipo, es posible que `PyType_GetModule(Py_TYPE(self))` no retorne el resultado deseado. `Py_TYPE(self)` puede ser una *subclass* de la clase deseada, y las subclasses no están necesariamente definidas en el mismo módulo que su superclase. Consulte [PyCMethod](#) para obtener la clase que define el método.

Nuevo en la versión 3.9.

void ***PyType_GetModuleState** (*PyTypeObject* *type)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Retorna el estado del objeto de módulo asociado con el tipo dado. Este es un atajo para llamar `PyModule_GetState()` en el resultado de `PyType_GetModule()`.

Si no hay ningún módulo asociado con el tipo dado, establece `TypeError` y retorna `NULL`.

Si el tipo *type* tiene un módulo asociado pero su estado es `NULL`, retorna `NULL` sin establecer una excepción.

Nuevo en la versión 3.9.

Crear tipos asignados en montículo (heap)

Las siguientes funciones y estructuras se utilizan para crear *heap types*.

PyObject ***PyType_FromModuleAndSpec** (*PyObject* *module, *PyType_Spec* *spec, *PyObject* *bases)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.10. Crea y retorna un *tipo heap* a partir del *spec* (`Py_TPFLAGS_HEAPTYPE`).

El argumento *bases* se puede utilizar para especificar clases base; puede ser solo una clase o una tupla de clases. Si *bases* es `NULL`, en su lugar se utiliza la ranura `Py_tp_bases`. Si esa también es `NULL`, se usa la ranura `Py_tp_base` en su lugar. Si también es `NULL`, el nuevo tipo se deriva de `object`.

El argumento *module* se puede utilizar para registrar el módulo en el que se define la nueva clase. Debe ser un objeto de módulo o `NULL`. Si no es `NULL`, el módulo se asocia con el nuevo tipo y luego se puede recuperar con `PyType_GetModule()`. El módulo asociado no es heredado por subclasses; debe especificarse para cada clase individualmente.

Esta función llama `PyType_Ready()` en el tipo nuevo.

Nuevo en la versión 3.9.

Distinto en la versión 3.10: La función ahora acepta una sola clase como argumento *bases* y `NULL` como ranura `tp_doc`.

PyObject ***PyType_FromSpecWithBases** (*PyType_Spec* *spec, *PyObject* *bases)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.3. Equivalente a `PyType_FromModuleAndSpec(NULL, spec, bases)`.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyType_FromSpec** (*PyType_Spec* *spec)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Equivalente a `PyType_FromSpecWithBases(spec, NULL)`.

type PyType_Spec

Part of the Stable ABI (including all members). Estructura que define el comportamiento de un tipo.

const char *PyType_Spec.name

Nombre del tipo, utilizado para establecer `PyTypeObject.tp_name`.

int PyType_Spec.basicsize

int PyType_Spec.itemsize

Tamaño de la instancia en bytes, utilizado para establecer `PyTypeObject.tp_basicsize` y `PyTypeObject.tp_itemsize`.

int PyType_Spec.flags

Banderas (*flags*) del tipo, que se usan para establecer `PyTypeObject.tp_flags`.

Si el indicador `Py_TPFLAGS_HEAPTYPE` no está establecido, `PyType_FromSpecWithBases()` lo establece automáticamente.

`PyType_Slot` *`PyType_Spec.slots`

Arreglo de estructuras `PyType_Slot`. Terminado por el valor de ranura especial {0, NULL}.

type `PyType_Slot`

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). Estructura que define la funcionalidad opcional de un tipo, que contiene una ranura ID y un puntero de valor.

int `PyType_Slot.slot`

Una ranura ID.

Las ranuras IDs se nombran como los nombres de campo de las estructuras `PyTypeObject`, `PyNumberMethods`, `PySequenceMethods`, `PyMappingMethods` y `PyAsyncMethods` con un prefijo `Py_` agregado. Por ejemplo, use:

- `Py_tp_dealloc` para establecer `PyTypeObject.tp_dealloc`
- `Py_nb_add` para establecer `PyNumberMethods.nb_add`
- `Py_sq_length` para establecer `PySequenceMethods.sq_length`

Los siguientes campos no se pueden configurar en absoluto usando `PyType_Spec` y `PyType_Slot`:

- `tp_dict`
- `tp_mro`
- `tp_cache`
- `tp_subclasses`
- `tp_weaklist`
- `tp_vectorcall`
- `tp_weaklistoffset` (vea `PyMemberDef`)
- `tp_dictoffset` (vea `PyMemberDef`)
- `tp_vectorcall_offset` (vea `PyMemberDef`)

Los siguientes campos no se pueden establecer usando `PyType_Spec` y `PyType_Slot` cuando se utiliza la API limitada:

- `bf_getbuffer`
- `bf_releasebuffer`

Estableciendo `Py_tp_bases` o `Py_tp_base` puede ser problemático en algunas plataformas. Para evitar problemas, use el argumento `bases` de `PyType_FromSpecWithBases()` en su lugar.

Distinto en la versión 3.9: Slots in `PyBufferProcs` may be set in the unlimited API.

void *`PyType_Slot.pfunc`

El valor deseado de la ranura. En la mayoría de los casos, este es un puntero a una función.

Las ranuras que no sean `Py_tp_doc` pueden no ser NULL.

8.1.2 El objeto None

Tenga en cuenta que *PyObject* para *None* no está expuesto directamente en la API de Python/C. Como *None* es un singleton, es suficiente probar la identidad del objeto (usando `==` en C). No existe la función `PyNone_Check()` por la misma razón.

PyObject *Py_None

El objeto *None* de Python, denota falta de valor. Este objeto no tiene métodos. Debe tratarse como cualquier otro objeto con respecto a los recuentos de referencia.

Py_RETURN_NONE

Maneje adecuadamente el retorno *Py_None* desde una función en C (es decir, incremente el recuento de referencia de *None* y devuélvalo).

8.2 Objetos numéricos

8.2.1 Objetos Enteros

Todos los enteros se implementan como objetos enteros «largos» (*long*) de tamaño arbitrario.

En caso de error, la mayoría de las API `PyLong_As*` retornan (tipo de retorno) `-1` que no se puede distinguir de un número. Use `PyErr_Occurred()` para desambiguar.

type PyLongObject

Part of the *Limited API* (as an opaque struct). Este subtipo de *PyObject* representa un objeto entero de Python.

PyObject PyLong_Type

Part of the *Stable ABI*. Esta instancia de *PyObject* representa el tipo entero de Python. Este es el mismo objeto que `int` en la capa de Python.

int PyLong_Check (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si su argumento es un *PyLongObject* o un subtipo de *PyLongObject*. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyLong_CheckExact (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si su argumento es un *PyLongObject*, pero no un subtipo de *PyLongObject*. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PyLong_FromLong (long v)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Retorna un objeto *PyLongObject* nuevo desde *v*, o `NULL` en caso de error.

The current implementation keeps an array of integer objects for all integers between `-5` and `256`. When you create an `int` in that range you actually just get back a reference to the existing object.

PyObject *PyLong_FromUnsignedLong (unsigned long v)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Return a new *PyLongObject* object from a C unsigned long, or `NULL` on failure.

PyObject *PyLong_FromSsize_t (Py_ssize_t v)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Retorna un objeto *PyLongObject* nuevo desde un C `Py_ssize_t`, o `NULL` en caso de error.

PyObject *PyLong_FromSize_t (size_t v)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Retorna un objeto *PyLongObject* nuevo desde un C `size_t`, o `NULL` en caso de error.

PyObject *PyLong_FromLongLong (long long v)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Return a new *PyLongObject* object from a C long long, or `NULL` on failure.

PyObject ***PyLong_FromUnsignedLongLong** (unsigned long long *v*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Return a new *PyLongObject* object from a C unsigned long long, or NULL on failure.

PyObject ***PyLong_FromDouble** (double *v*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo objeto *PyLongObject* de la parte entera de *v*, o NULL en caso de error.

PyObject ***PyLong_FromString** (const char **str*, char ***pend*, int *base*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo *PyLongObject* basado en el valor de cadena de caracteres en *str*, que se interpreta de acuerdo con la raíz en *base*. Si *pend* no es NULL, **pend* apuntará al primer carácter en *str* que sigue a la representación del número. Si *base* es 0, *str* se interpreta utilizando la definición integers; en este caso, los ceros a la izquierda en un número decimal distinto de cero lanzan un *ValueError*. Si *base* no es 0, debe estar entre 2 y 36, inclusive. Se ignoran los espacios iniciales y los guiones bajos individuales después de un especificador base y entre dígitos. Si no hay dígitos, se lanzará *ValueError*.

Ver también:

Python methods `int.to_bytes()` and `int.from_bytes()` to convert a *PyLongObject* to/from an array of bytes in base 256. You can call those from C using *PyObject_CallMethod()*.

PyObject ***PyLong_FromUnicodeObject** (*PyObject* **u*, int *base*)

Return value: New reference. Convierte una secuencia de dígitos Unicode en la cadena de caracteres *u* en un valor entero de Python.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyLong_FromVoidPtr** (void **p*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un entero de Python desde el puntero *p*. El valor del puntero se puede recuperar del valor resultante usando *PyLong_AsVoidPtr()*.

long **PyLong_AsLong** (*PyObject* **obj*)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

Raise *OverflowError* if the value of *obj* is out of range for a long.

Retorna -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

Distinto en la versión 3.10: Esta función no usará más `__int__()`.

long **PyLong_AsLongAndOverflow** (*PyObject* **obj*, int **overflow*)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

Si el valor de *obj* es mayor que `LONG_MAX` o menor que `LONG_MIN`, establece **overflow* * en "1" o "-1", respectivamente, y retorna "-1"; de lo contrario, establece **overflow* en 0. Si se produce alguna otra excepción, configura **overflow* en 0 y retorna -1 como de costumbre.

Retorna -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

Distinto en la versión 3.10: Esta función no usará más `__int__()`.

long long **PyLong_AsLongLong** (*PyObject* **obj*)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C long long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

Raise *OverflowError* if the value of *obj* is out of range for a long long.

Retorna -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

Distinto en la versión 3.10: Esta función no usará más `__int__()`.

`long long PyLong_AsLongLongAndOverflow (PyObject *obj, int *overflow)`

Part of the Stable ABI. Return a C long long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

Si el valor de *obj* es mayor que `LLONG_MAX` o menor que `LLONG_MIN`, establece **overflow* en 1 o -1, respectivamente, y retorna -1; de lo contrario, establece **overflow* en 0. Si se produce alguna otra excepción, configura **overflow* en 0 y retorna -1 como de costumbre.

Retorna -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Nuevo en la versión 3.2.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

Distinto en la versión 3.10: Esta función no usará más `__int__()`.

`Py_ssize_t PyLong_AsSsize_t (PyObject *pylong)`

Part of the Stable ABI. Retorna una representación de C *Py_ssize_t* de *pylong*. *pylong* debe ser una instancia de *PyLongObject*.

Lanza *OverflowError* si el valor de *pylong* está fuera de rango para un *Py_ssize_t*.

Retorna -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

`unsigned long PyLong_AsUnsignedLong (PyObject *pylong)`

Part of the Stable ABI. Return a C unsigned long representation of *pylong*. *pylong* must be an instance of *PyLongObject*.

Raise *OverflowError* if the value of *pylong* is out of range for a unsigned long.

Retorna (unsigned long) -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

`size_t PyLong_AsSize_t (PyObject *pylong)`

Part of the Stable ABI. Retorna una representación de C *size_t* de *pylong*. *pylong* debe ser una instancia de *PyLongObject*.

Lanza *OverflowError* si el valor de *pylong* está fuera de rango para un *size_t*.

Retorna (size_t) -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

`unsigned long long PyLong_AsUnsignedLongLong (PyObject *pylong)`

Part of the Stable ABI. Return a C unsigned long long representation of *pylong*. *pylong* must be an instance of *PyLongObject*.

Raise *OverflowError* if the value of *pylong* is out of range for an unsigned long long.

Retorna (unsigned long long) -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Distinto en la versión 3.1: Ahora un *pylong* negativo lanza un *OverflowError*, no *TypeError*.

`unsigned long PyLong_AsUnsignedLongMask (PyObject *obj)`

Part of the Stable ABI. Return a C unsigned long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

If the value of *obj* is out of range for an unsigned long, return the reduction of that value modulo `ULONG_MAX + 1`.

Retorna (unsigned long) -1 en caso de error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

Distinto en la versión 3.10: Esta función no usará más `__int__()`.

`unsigned long long PyLong_AsUnsignedLongLongMask (PyObject *obj)`

Part of the Stable ABI. Return a C unsigned long long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

If the value of *obj* is out of range for an unsigned long long, return the reduction of that value modulo `ULLONG_MAX + 1`.

Retorna (unsigned long long) -1 por error. Use *PyErr_Occurred()* para desambiguar.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

Distinto en la versión 3.10: Esta función no usará más `__int__()`.

`double PyLong_AsDouble (PyObject *pylong)`

Part of the Stable ABI. Return a C double representation of *pylong*. *pylong* must be an instance of *PyLongObject*.

Raise `OverflowError` if the value of *pylong* is out of range for a double.

Retorna `-1.0` en caso de error. Use `PyErr_Occurred()` para desambiguar.

`void *PyLong_AsVoidPtr (PyObject *pylong)`

Part of the Stable ABI. Convert a Python integer *pylong* to a C void pointer. If *pylong* cannot be converted, an `OverflowError` will be raised. This is only assured to produce a usable void pointer for values created with `PyLong_FromVoidPtr()`.

Retorna `NULL` en caso de error. Use `PyErr_Occurred()` para desambiguar.

8.2.2 Objetos Booleanos

Los booleanos en Python se implementan como una subclase de enteros. Solo hay dos booleanos `Py_False` y `Py_True`. Como tal, las funciones normales de creación y eliminación no se aplican a los booleanos. Sin embargo, los siguientes macros están disponibles.

`int PyBool_Check (PyObject *o)`

Retorna verdadero si *o* es de tipo `PyBool_Type`. Esta función siempre finaliza con éxito.

`PyObject *Py_False`

El objeto `False` de Python. Este objeto no tiene métodos. Debe tratarse como cualquier otro objeto con respecto a los recuentos de referencia.

`PyObject *Py_True`

El objeto `True` de Python. Este objeto no tiene métodos. Debe tratarse como cualquier otro objeto con respecto a los recuentos de referencia.

`Py_RETURN_FALSE`

Retorna `Py_False` de una función, incrementando adecuadamente su recuento de referencia.

`Py_RETURN_TRUE`

Retorna `Py_True` desde una función, incrementando adecuadamente su recuento de referencia.

`PyObject *PyBool_FromLong (long v)`

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna una nueva referencia a `Py_True` o `Py_False` dependiendo del valor de verdad de *v*.

8.2.3 Objetos de punto flotante

`type PyFloatObject`

Este subtipo de *PyObject* representa un objeto de punto flotante de Python.

`PyTypeObject PyFloat_Type`

Part of the Stable ABI. Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo de punto flotante de Python. Este es el mismo objeto que `float` en la capa de Python.

`int PyFloat_Check (PyObject *p)`

Retorna verdadero si su argumento es un *PyFloatObject* o un subtipo de *PyFloatObject*. Esta función siempre finaliza con éxito.

`int PyFloat_CheckExact (PyObject *p)`

Retorna verdadero si su argumento es un *PyFloatObject*, pero no un subtipo de *PyFloatObject*. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PyFloat_FromString (*PyObject* *str)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto *PyFloatObject* en función del valor de cadena de caracteres en *str* o NULL en caso de error.

PyObject *PyFloat_FromDouble (double v)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto *PyFloatObject* a partir de *v*, o NULL en caso de error.

double PyFloat_AsDouble (*PyObject* *pyfloat)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C double representation of the contents of *pyfloat*. If *pyfloat* is not a Python floating point object but has a `__float__()` method, this method will first be called to convert *pyfloat* into a float. If `__float__()` is not defined then it falls back to `__index__()`. This method returns `-1.0` upon failure, so one should call *PyErr_Occurred()* to check for errors.

Distinto en la versión 3.8: Utilice `__index__()` si está disponible.

double PyFloat_AS_DOUBLE (*PyObject* *pyfloat)

Return a C double representation of the contents of *pyfloat*, but without error checking.

PyObject *PyFloat_GetInfo (void)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna una instancia de *structseq* que contiene información sobre la precisión, los valores mínimos y máximos de un flotante. Es una envoltura delgada alrededor del archivo de encabezado `float.h`.

double PyFloat_GetMax ()

Part of the [Stable ABI](#). Return the maximum representable finite float *DBL_MAX* as C double.

double PyFloat_GetMin ()

Part of the [Stable ABI](#). Return the minimum normalized positive float *DBL_MIN* as C double.

8.2.4 Objetos de números complejos

Los objetos de números complejos de Python se implementan como dos tipos distintos cuando se ven desde la API de C: uno es el objeto de Python expuesto a los programas de Python, y el otro es una estructura en C que representa el valor de número complejo real. La API proporciona funciones para trabajar con ambos.

Números complejos como estructuras C

Tenga en cuenta que las funciones que aceptan estas estructuras como parámetros y las retornan como resultados lo hacen *por valor* en lugar de desreferenciarlas a través de punteros. Esto es consistente en toda la API.

type Py_complex

La estructura C que corresponde a la porción de valor de un objeto de número complejo de Python. La mayoría de las funciones para tratar con objetos de números complejos utilizan estructuras de este tipo como valores de entrada o salida, según corresponda. Se define como:

```
typedef struct {
    double real;
    double imag;
} Py_complex;
```

Py_complex _Py_c_sum (*Py_complex* left, *Py_complex* right)

Retorna la suma de dos números complejos, utilizando la representación C *Py_complex*.

Py_complex _Py_c_diff (*Py_complex* left, *Py_complex* right)

Retorna la diferencia entre dos números complejos, usando la representación C *Py_complex*.

Py_complex _Py_c_neg (*Py_complex* num)

Retorna la negación del número complejo *num*, utilizando la representación C *Py_complex*.

Py_complex _Py_c_prod (*Py_complex* left, *Py_complex* right)

Retorna el producto de dos números complejos, usando la representación C *Py_complex*.

Py_complex **_Py_c_quot** (*Py_complex* dividend, *Py_complex* divisor)

Retorna el cociente de dos números complejos, utilizando la representación C *Py_complex*.

Si *divisor* es nulo, este método retorna cero y establece *errno* en EDOM.

Py_complex **_Py_c_pow** (*Py_complex* num, *Py_complex* exp)

Retorna la exponenciación de *num* por *exp*, utilizando la representación C *Py_complex*.

Si *num* es nulo y *exp* no es un número real positivo, este método retorna cero y establece *errno* a EDOM.

Números complejos como objetos de Python

type **PyComplexObject**

Este subtipo de *PyObject* representa un objeto de número complejo de Python.

PyTypeObject **PyComplex_Type**

Part of the Stable ABI. Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo de número complejo de Python.

Es el mismo objeto que *complex* en la capa de Python.

int **PyComplex_Check** (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si su argumento es un *PyComplexObject* o un subtipo de *PyComplexObject*. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyComplex_CheckExact** (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si su argumento es un *PyComplexObject*, pero no un subtipo de *PyComplexObject*. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyComplex_FromCComplex** (*Py_complex* v)

Return value: New reference. Crea un nuevo objeto de número complejo de Python a partir de un valor C *Py_complex*.

PyObject ***PyComplex_FromDoubles** (double real, double imag)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un nuevo objeto *PyComplexObject* de *real* e *imag*.

double **PyComplex_RealAsDouble** (*PyObject* *op)

Part of the Stable ABI. Return the real part of *op* as a C double.

double **PyComplex_ImagAsDouble** (*PyObject* *op)

Part of the Stable ABI. Return the imaginary part of *op* as a C double.

Py_complex **PyComplex_AsCComplex** (*PyObject* *op)

Retorna el valor *Py_complex* del número complejo *op*.

Si *op* no es un objeto de número complejo de Python pero tiene un método `__complex__()`, primero se llamará a este método para convertir *op* en un objeto de número complejo de Python. Si `__complex__()` no está definido, vuelve a `__float__()`. Si `__float__()` no está definido, entonces recurre a `__index__()`. En caso de falla, este método retorna `-1.0` como un valor real.

Distinto en la versión 3.8: Use `__index__()` si está disponible.

8.3 Objetos de secuencia

Las operaciones genéricas en los objetos de secuencia se discutieron en el capítulo anterior; Esta sección trata sobre los tipos específicos de objetos de secuencia que son intrínsecos al lenguaje Python.

8.3.1 Objetos Bytes

These functions raise `TypeError` when expecting a bytes parameter and called with a non-bytes parameter.

type `PyBytesObject`

Este subtipo de `PyObject` representa un objeto bytes de Python.

PyObject `PyBytes_Type`

Part of the Stable ABI. Esta instancia de `PyTypeObject` representa el tipo bytes de Python; es el mismo objeto que `bytes` en la capa de Python.

int `PyBytes_Check` (*PyObject* *o)

Retorna verdadero si el objeto *o* es un objeto bytes o una instancia de un subtipo del tipo bytes. Esta función siempre finaliza con éxito.

int `PyBytes_CheckExact` (*PyObject* *o)

Retorna verdadero si el objeto *o* es un objeto bytes, pero no una instancia de un subtipo del tipo bytes. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *`PyBytes_FromString` (const char *v)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un nuevo objeto bytes con una copia de la cadena de caracteres *v* como valor en caso de éxito y `NULL` en caso de error. El parámetro *v* no debe ser `NULL`; no se comprobará.

PyObject *`PyBytes_FromStringAndSize` (const char *v, *Py_ssize_t* len)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un nuevo objeto bytes con una copia de la cadena de caracteres *v* como valor y longitud *len* en caso de éxito y `NULL` en caso de error. Si *v* es `NULL`, el contenido del objeto bytes no se inicializa.

PyObject *`PyBytes_FromFormat` (const char *format, ...)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Toma una cadena de caracteres *format* del estilo `C printf()` y un número variable de argumentos, calcula el tamaño del objeto bytes Python resultante y retorna un objeto bytes con los valores formateados. Los argumentos variables deben ser tipos C y deben corresponder exactamente a los caracteres de formato en la cadena de caracteres *format*. Se permiten los siguientes caracteres de formato:

Caracteres de formato	Tipo	Comentario
<code>%%</code>	<i>n/a</i>	El carácter literal <code>%</code> .
<code>%c</code>	<code>int</code>	Un solo byte, representado como un C <code>int</code> .
<code>%d</code>	<code>int</code>	Equivalente a <code>printf("%d").</code> ¹
<code>%u</code>	<code>unsigned int</code>	Equivalente a <code>printf("%u").</code> ¹
<code>%ld</code>	<code>long</code>	Equivalente a <code>printf("%ld").</code> ¹
<code>%lu</code>	<code>unsigned long</code>	Equivalente a <code>printf("%lu").</code> ¹
<code>%zd</code>	<code>Py_ssize_t</code>	Equivalente a <code>printf("%zd").</code> ¹
<code>%zu</code>	<code>size_t</code>	Equivalente a <code>printf("%zu").</code> ¹
<code>%i</code>	<code>int</code>	Equivalente a <code>printf("%i").</code> ¹
<code>%x</code>	<code>int</code>	Equivalente a <code>printf("%x").</code> ¹
<code>%s</code>	<code>const char*</code>	Un arreglo de caracteres C terminados en nulo.
<code>%p</code>	<code>const void*</code>	La representación hexadecimal de un puntero en C. Principalmente equivalente a <code>printf("%p")</code> excepto que se garantiza que comience con el literal <code>0x</code> , independientemente de lo que produzca el <code>printf</code> de la plataforma.

Un carácter de formato no reconocido hace que todo el resto de la cadena de caracteres de formato se copie como está en el objeto de resultado y se descartan los argumentos adicionales.

PyObject *`PyBytes_FromFormatV` (const char *format, va_list vargs)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Idéntica a `PyBytes_FromFormat()` excepto que toma exactamente dos argumentos.

¹ Para especificadores de enteros (*d*, *u*, *ld*, *lu*, *zd*, *zu*, *i*, *x*): el indicador de conversión `0` tiene efecto incluso cuando se proporciona una precisión.

PyObject *PyBytes_FromObject (*PyObject* *o)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna la representación en bytes del objeto *o* que implementa el protocolo de búfer.

Py_ssize_t PyBytes_Size (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Retorna la longitud de los bytes en el objeto bytes *o*.

Py_ssize_t PyBytes_GET_SIZE (*PyObject* *o)

Forma macro de *PyBytes_Size()* pero sin verificación de errores.

char *PyBytes_AsString (*PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Retorna un puntero al contenido de *o*. El puntero se refiere al búfer interno de *o*, que consiste en bytes `len(o) + 1`. El último byte en el búfer siempre es nulo, independientemente de si hay otros bytes nulos. Los datos no deben modificarse de ninguna manera, a menos que el objeto se haya creado usando `PyBytes_FromStringAndSize(NULL, size)`. No debe ser desasignado. Si *o* no es un objeto de bytes en absoluto, *PyBytes_AsString()* retorna NULL y lanza un `TypeError`.

char *PyBytes_AS_STRING (*PyObject* *string)

Forma macro de *PyBytes_AsString()* pero sin verificación de errores.

int PyBytes_AsStringAndSize (*PyObject* *obj, char **buffer, *Py_ssize_t* *length)

Part of the Stable ABI. Retorna los contenidos terminados en nulo del objeto *obj* a través de las variables de salida *buffer* y *length*.

Si *length* es NULL, el objeto bytes no puede contener bytes nulos incrustados; si lo hace, la función retorna `-1` y se lanza un `ValueError`.

El búfer se refiere a un búfer interno de *obj*, que incluye un byte nulo adicional al final (sin contar en *length*). Los datos no deben modificarse de ninguna manera, a menos que el objeto se haya creado usando `PyBytes_FromStringAndSize(NULL, size)`. No debe ser desasignado. Si *obj* no es un objeto bytes en absoluto, *PyBytes_AsStringAndSize()* retorna `-1` y lanza `TypeError`.

Distinto en la versión 3.5: Anteriormente, `TypeError` se lanzaba cuando se encontraban bytes nulos incrustados en el objeto bytes.

void PyBytes_Concat (*PyObject* **bytes, *PyObject* *newpart)

Part of the Stable ABI. Crea un nuevo objeto de bytes en **bytes* que contiene el contenido de *newpart* agregado a *bytes*; la persona que llama poseerá la nueva referencia. La referencia al valor anterior de *bytes* será robada. Si no se puede crear el nuevo objeto, la referencia anterior a *bytes* se seguirá descartando y el valor de **bytes* se establecerá en NULL; Se establecerá la excepción apropiada.

void PyBytes_ConcatAndDel (*PyObject* **bytes, *PyObject* *newpart)

Part of the Stable ABI. Create a new bytes object in **bytes* containing the contents of *newpart* appended to *bytes*. This version releases the *strong reference* to *newpart* (i.e. decrements its reference count).

int _PyBytes_Resize (*PyObject* **bytes, *Py_ssize_t* newsize)

Una forma de cambiar el tamaño de un objeto bytes aunque sea «inmutable». Solo use esto para construir un nuevo objeto bytes; no use esto si los bytes ya pueden ser conocidos en otras partes del código. Es un error llamar a esta función si el recuento en el objeto bytes de entrada no es uno. Pasa la dirección de un objeto de bytes existente como un *lvalue* (puede escribirse en él) y el nuevo tamaño deseado. En caso de éxito, **bytes* retiene el objeto de bytes redimensionados y se retorna `0`; la dirección en **bytes* puede diferir de su valor de entrada. Si la reasignación falla, el objeto de bytes original en **bytes* se desasigna, **bytes* se establece en NULL, `MemoryError` se establece y se retorna `-1`.

8.3.2 Objetos de arreglos de bytes (*bytearrays*)

type PyByteArrayObject

Este subtipo de *PyObject* representa un objeto arreglo de bytes de Python.

PyObject **PyByteArray_Type**

Part of the Stable ABI. Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo arreglo de bytes de Python; es el mismo objeto que *bytearray* en la capa de Python.

Macros de verificación de tipos

int PyByteArray_Check (*PyObject* *o)

Retorna verdadero si el objeto *o* es un objeto de arreglo de bytes o una instancia de un subtipo del tipo arreglo de bytes. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyByteArray_CheckExact (*PyObject* *o)

Retorna verdadero si el objeto *o* es un objeto de arreglo de bytes, pero no una instancia de un subtipo del tipo arreglo de bytes. Esta función siempre finaliza con éxito.

Funciones API directas

PyObject ***PyByteArray_FromObject** (*PyObject* *o)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna un nuevo objeto de arreglo de bytes de cualquier objeto, *o*, que implementa el *buffer protocol*.

PyObject ***PyByteArray_FromStringAndSize** (const char *string, *Py_ssize_t* len)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Crea un nuevo objeto de arreglo de bytes a partir de *string* y su longitud, *len*. En caso de fallo, se retorna NULL.

PyObject ***PyByteArray_Concat** (*PyObject* *a, *PyObject* *b)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Une los arreglos de bytes (*bytearrays*) *a* y *b* y retorna un nuevo arreglo de bytes (*bytearray*) con el resultado.

Py_ssize_t **PyByteArray_Size** (*PyObject* *bytearray)

Part of the Stable ABI. Retorna el tamaño de *bytearray* después de buscar un puntero NULL.

char ***PyByteArray_AsString** (*PyObject* *bytearray)

Part of the Stable ABI. Retorna el contenido de *bytearray* como un arreglo de caracteres después de verificar un puntero NULL. La arreglo retornado siempre tiene un byte nulo adicional agregado.

int PyByteArray_Resize (*PyObject* *bytearray, *Py_ssize_t* len)

Part of the Stable ABI. Cambia el tamaño del búfer interno de *bytearray* a *len*.

Macros

Estos macros intercambian seguridad por velocidad y no comprueban punteros.

char ***PyByteArray_AS_STRING** (*PyObject* *bytearray)

Versión macro de *PyByteArray_AsString()*.

Py_ssize_t **PyByteArray_GET_SIZE** (*PyObject* *bytearray)

Versión macro de *PyByteArray_Size()*.

8.3.3 Objetos y códecs Unicode

Objetos Unicode

Desde la implementación del [PEP 393](#) en Python 3.3, los objetos Unicode utilizan internamente una variedad de representaciones, para permitir el manejo del rango completo de caracteres Unicode mientras se mantiene la eficiencia de memoria. Hay casos especiales para cadenas de caracteres donde todos los puntos de código están por debajo de 128, 256 o 65536; de lo contrario, los puntos de código deben estar por debajo de 1114112 (que es el rango completo de Unicode).

*Py_UNICODE** and UTF-8 representations are created on demand and cached in the Unicode object. The *Py_UNICODE** representation is deprecated and inefficient.

Debido a la transición entre las API antiguas y las API nuevas, los objetos Unicode pueden estar internamente en dos estados dependiendo de cómo se crearon:

- Los objetos Unicode «canónicos» son todos los objetos creados por una API Unicode no obsoleta. Utilizan la representación más eficiente permitida por la implementación.
- «legacy» Unicode objects have been created through one of the deprecated APIs (typically *PyUnicode_FromUnicode()*) and only bear the *Py_UNICODE** representation; you will have to call *PyUnicode_READY()* on them before calling any other API.

Nota: El objeto Unicode «heredado» se eliminará en Python 3.12 con APIs obsoletas. Todos los objetos Unicode serán «canónicos» desde entonces. Consulte [PEP 623](#) para obtener más información.

Tipo Unicode

Estos son los tipos básicos de objetos Unicode utilizados para la implementación de Unicode en Python:

type Py_UCS4

type Py_UCS2

type Py_UCS1

Part of the [Stable ABI](#). Estos tipos son definiciones de tipo (*typedefs*) para los tipos “enteros sin signo” (*unsigned int*) lo suficientemente anchos como para contener caracteres de 32 bits, 16 bits y 8 bits, respectivamente. Cuando se trate con caracteres Unicode individuales, use *Py_UCS4*.

Nuevo en la versión 3.3.

type Py_UNICODE

This is a typedef of *wchar_t*, which is a 16-bit type or 32-bit type depending on the platform.

Distinto en la versión 3.3: En versiones anteriores, este era un tipo de 16 bits o de 32 bits, dependiendo de si seleccionó una versión Unicode «estrecha» o «amplia» de Python en el momento de la compilación.

type PyASCIIObject

type PyCompactUnicodeObject

type PyUnicodeObject

Estos subtipos de *PyObject* representan un objeto Python Unicode. En casi todos los casos, no deben usarse directamente, ya que todas las funciones API que se ocupan de objetos Unicode toman y retornan punteros *PyObject*.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject **PyUnicode_Type**

Part of the [Stable ABI](#). Esta instancia de *PyObject* representa el tipo Python Unicode. Está expuesto al código de Python como *str*.

Las siguientes API son realmente macros de C y se pueden utilizar para realizar comprobaciones rápidas y acceder a datos internos de solo lectura de objetos Unicode:

`int PyUnicode_Check (PyObject *o)`

Retorna verdadero si el objeto *o* es un objeto Unicode o una instancia de un subtipo Unicode.

`int PyUnicode_CheckExact (PyObject *o)`

Retorna verdadero (*True*) si el objeto *o* es un objeto Unicode, pero no una instancia de un subtipo.

`int PyUnicode_READY (PyObject *o)`

Asegura que el objeto de cadena de caracteres *o* esté en la representación «canónica». Esto es necesario antes de usar cualquiera de las macros de acceso que se describen a continuación.

Retorna 0 en caso de éxito y -1 con una excepción establecida en caso de error, que ocurre en particular si falla la asignación de memoria.

Nuevo en la versión 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.10, se eliminará en la versión 3.12: Esta API será removida con `PyUnicode_FromUnicode()`.

`Py_ssize_t PyUnicode_GET_LENGTH (PyObject *o)`

Retorna la longitud de la cadena de caracteres Unicode, en puntos de código. *o* tiene que ser un objeto Unicode en la representación «canónica» (no marcada).

Nuevo en la versión 3.3.

`Py_UCS1 *PyUnicode_1BYTE_DATA (PyObject *o)`

`Py_UCS2 *PyUnicode_2BYTE_DATA (PyObject *o)`

`Py_UCS4 *PyUnicode_4BYTE_DATA (PyObject *o)`

Retorna un puntero a la representación canónica emitida a los tipos enteros UCS1, UCS2 o UCS4 para el acceso directo a los caracteres. No se realizan verificaciones si la representación canónica tiene el tamaño de carácter correcto; use `PyUnicode_KIND()` para seleccionar el macro correcto. Asegúrese de que se haya llamado a `PyUnicode_READY()` antes de acceder a esto.

Nuevo en la versión 3.3.

`PyUnicode_WCHAR_KIND`

`PyUnicode_1BYTE_KIND`

`PyUnicode_2BYTE_KIND`

`PyUnicode_4BYTE_KIND`

Retorna los valores de la macro `PyUnicode_KIND()`.

Nuevo en la versión 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.10, se eliminará en la versión 3.12: `PyUnicode_WCHAR_KIND` está deprecada.

`unsigned int PyUnicode_KIND (PyObject *o)`

Retorna una de las constantes de tipo `PyUnicode` (ver arriba) que indican cuántos bytes por carácter utiliza este objeto Unicode para almacenar sus datos. *o* tiene que ser un objeto Unicode en la representación «canónica» (no marcada).

Nuevo en la versión 3.3.

`void *PyUnicode_DATA (PyObject *o)`

Retorna un puntero vacío al búfer Unicode sin formato. *o* tiene que ser un objeto Unicode en la representación «canónica» (no marcada).

Nuevo en la versión 3.3.

`void PyUnicode_WRITE (int kind, void *data, Py_ssize_t index, Py_UCS4 value)`

Escribe en una representación canónica *data* (como se obtiene con `PyUnicode_DATA()`). Esta macro no realiza ninguna comprobación de cordura y está diseñado para su uso en bucles. La persona que llama debe almacenar en caché el valor *kind* y el puntero *data* como se obtiene de otras llamadas de la macro. *index* es el índice en la cadena de caracteres (comienza en 0) y *value* es el nuevo valor del punto de código que debe escribirse en esa ubicación.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_UCS4 **PyUnicode_READ** (int *kind*, void **data*, *Py_ssize_t* *index*)

Lee un punto de código de una representación canónica *data* (obtenido con *PyUnicode_DATA()*). No se realizan verificaciones ni llamadas preparadas.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_UCS4 **PyUnicode_READ_CHAR** (*PyObject* **o*, *Py_ssize_t* *index*)

Lee un carácter de un objeto Unicode *o*, que debe estar en la representación «canónica». Esto es menos eficiente que *PyUnicode_READ()* si realiza varias lecturas consecutivas.

Nuevo en la versión 3.3.

PyUnicode_MAX_CHAR_VALUE (*o*)

Retorna el punto de código máximo adecuado para crear otra cadena de caracteres basada en *o*, que debe estar en la representación «canónica». Esto siempre es una aproximación pero más eficiente que iterar sobre la cadena.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_ssize_t **PyUnicode_GET_SIZE** (*PyObject* **o*)

Retorna el tamaño de la representación en desuso *Py_UNICODE*, en unidades de código (esto incluye pares sustitutos como 2 unidades). *o* tiene que ser un objeto Unicode (no marcado).

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API Unicode de estilo antiguo, por favor migrar para usar *PyUnicode_GET_LENGTH()*.

Py_ssize_t **PyUnicode_GET_DATA_SIZE** (*PyObject* **o*)

Retorna el tamaño de la representación en desuso *Py_UNICODE* en bytes. *o* tiene que ser un objeto Unicode (no marcado).

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API Unicode de estilo antiguo, por favor migrar para usar *PyUnicode_GET_LENGTH()*.

Py_UNICODE ***PyUnicode_AS_UNICODE** (*PyObject* **o*)

const char ***PyUnicode_AS_DATA** (*PyObject* **o*)

Return a pointer to a *Py_UNICODE* representation of the object. The returned buffer is always terminated with an extra null code point. It may also contain embedded null code points, which would cause the string to be truncated when used in most C functions. The AS_DATA form casts the pointer to **const** char*. The *o* argument has to be a Unicode object (not checked).

Distinto en la versión 3.3: Esta macro ahora es ineficiente, porque en muchos casos la representación *Py_UNICODE* no existe y necesita ser creada, y puede fallar (retornar NULL con un conjunto de excepciones). Intente portar el código para usar las nuevas macros *PyUnicode_nBYTE_DATA()* o use *PyUnicode_WRITE()* o *PyUnicode_READ()*.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la antigua API Unicode, por favor migre para usar la familia de macros *PyUnicode_nBYTE_DATA()*.

int **PyUnicode_IsIdentifier** (*PyObject* **o*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si la cadena de caracteres es un identificador válido de acuerdo con la definición del lenguaje, sección identifiers. Retorna 0 de lo contrario.

Distinto en la versión 3.9: La función ya no llama a *Py_FatalError()* si la cadena de caracteres no está lista.

Propiedades de caracteres Unicode

Unicode proporciona muchas propiedades de caracteres diferentes. Los que se necesitan con mayor frecuencia están disponibles a través de estas macros que se asignan a las funciones de C según la configuración de Python.

int **Py_UNICODE_ISSPACE** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter de espacio en blanco.

int **Py_UNICODE_ISLOWER** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter en minúscula.

int **Py_UNICODE_ISUPPER** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter en mayúscula.

int **Py_UNICODE_ISTITLE** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter en caso de título (*titlecase*).

int **Py_UNICODE_ISLINEBREAK** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter de salto de línea.

int **Py_UNICODE_ISDECIMAL** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter decimal o no.

int **Py_UNICODE_ISDIGIT** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter de dígitos.

int **Py_UNICODE_ISNUMERIC** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter numérico.

int **Py_UNICODE_ISALPHA** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter alfabético.

int **Py_UNICODE_ISALNUM** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter alfanumérico.

int **Py_UNICODE_ISPRINTABLE** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna 1 o 0 dependiendo de si *ch* es un carácter imprimible. Los caracteres no imprimibles son aquellos definidos en la base de datos de caracteres Unicode como «Otro» o «Separador», excepto el espacio ASCII (0x20) que se considera imprimible. (Tenga en cuenta que los caracteres imprimibles en este contexto son aquellos a los que no se debe escapar cuando `repr()` se invoca en una cadena de caracteres. No tiene relación con el manejo de cadenas de caracteres escritas en `sys.stdout` o `sys.stderr`.)

Estas API se pueden usar para conversiones caracteres rápidas y directos:

Py_UCS4 **Py_UNICODE_TOLOWER** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna el carácter *ch* convertido a minúsculas.

Obsoleto desde la versión 3.3: Esta función utiliza conversiones simples.

Py_UCS4 **Py_UNICODE_TOUPPER** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna el carácter *ch* convertido a mayúsculas.

Obsoleto desde la versión 3.3: Esta función utiliza conversiones simples.

Py_UCS4 **Py_UNICODE_TOTITLE** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna el carácter *ch* convertido a formato de título (*titlecase*).

Obsoleto desde la versión 3.3: Esta función utiliza conversiones simples.

int **Py_UNICODE_TODECIMAL** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna el carácter *ch* convertido a un entero positivo decimal. Retorna -1 si esto no es posible. Esta macro no lanza excepciones.

int **Py_UNICODE_TODIGIT** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna el carácter *ch* convertido a un entero de un solo dígito. Retorna -1 si esto no es posible. Esta macro no lanza excepciones.

double **Py_UNICODE_TONUMERIC** (*Py_UCS4 ch*)

Retorna el carácter *ch* convertido a doble. retorne -1 . 0 si esto no es posible. Esta macro no lanza excepciones.

Estas API se pueden usar para trabajar con sustitutos:

Py_UNICODE_IS_SURROGATE (*ch*)

Comprueba si *ch* es un sustituto ($0xD800 \leq ch \leq 0xDFFF$).

Py_UNICODE_IS_HIGH_SURROGATE (*ch*)

Comprueba si *ch* es un sustituto alto ($0xD800 \leq ch \leq 0xDFFF$).

Py_UNICODE_IS_LOW_SURROGATE (*ch*)

Comprueba si *ch* es un sustituto bajo ($0xD800 \leq ch \leq 0xDFFF$).

Py_UNICODE_JOIN_SURROGATES (*high, low*)

Une dos caracteres sustitutos y retorna un solo valor Py_UCS4. *high* y *low* son respectivamente los sustitutos iniciales y finales en un par sustituto.

Creando y accediendo a cadenas de caracteres Unicode

Para crear objetos Unicode y acceder a sus propiedades de secuencia básicas, use estas API:

PyObject ***PyUnicode_New** (*Py_ssize_t size, Py_UCS4 maxchar*)

Return value: *New reference.* Crea un nuevo objeto Unicode. *maxchar* debe ser el punto de código máximo que se colocará en la cadena de caracteres. Como una aproximación, se puede redondear al valor más cercano en la secuencia 127, 255, 65535, 1114111.

Esta es la forma recomendada de asignar un nuevo objeto Unicode. Los objetos creados con esta función no se pueden redimensionar.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyUnicode_FromKindAndData** (*int kind, const void *buffer, Py_ssize_t size*)

Return value: *New reference.* Crea un nuevo objeto Unicode con el tipo *kind* dado (los valores posibles son *PyUnicode_1BYTE_KIND* etc., según lo retornado por *PyUnicode_KIND()*). El búfer debe apuntar a un vector (*array*) de tamaño unidades de 1, 2 o 4 bytes por carácter, según el tipo.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyUnicode_FromStringAndSize** (*const char *u, Py_ssize_t size*)

Return value: *New reference. Part of the Stable ABI.* Crea un objeto Unicode desde el búfer de caracteres *u*. Los bytes se interpretarán como codificados en UTF-8. El búfer se copia en el nuevo objeto. Si el búfer no es NULL, el valor de retorno podría ser un objeto compartido, es decir, no se permite la modificación de los datos.

Si *u* es NULL, esta función se comporta como *PyUnicode_FromUnicode()* con el búfer establecido en NULL. Este uso se considera obsoleto (*deprecated*) en favor de *PyUnicode_New()*.

PyObject ***PyUnicode_FromString** (*const char *u*)

Return value: *New reference. Part of the Stable ABI.* Crea un objeto Unicode a partir de un búfer *u* de caracteres terminado en nulo y codificado en UTF-8.

PyObject ***PyUnicode_FromFormat** (*const char *format, ...*)

Return value: *New reference. Part of the Stable ABI.* Toma una cadena de caracteres *format* con el estilo de *printf()* en C y un número variable de argumentos, calcula el tamaño de la cadena Python Unicode resultante y retorna una cadena de caracteres con los valores formateados. Los argumentos variables deben ser tipos de C y deben corresponder exactamente a los caracteres de formato en la cadena de caracteres *format* codificada en ASCII. Se permiten los siguientes caracteres de formato:

Formatear caracteres	Tipo	Comentario
<code>%%</code>	<i>n/a</i>	El carácter literal <code>%</code> .
<code>%c</code>	<code>int</code>	Un solo carácter, representado como un entero (<i>int</i>) de C.
<code>%d</code>	<code>int</code>	Equivalente a <code>printf("%d").</code> ¹
<code>%u</code>	<code>unsigned int</code>	Equivalente a <code>printf("%u").</code> ¹
<code>%ld</code>	<code>long</code>	Equivalente a <code>printf("%ld").</code> ¹
<code>%li</code>	<code>long</code>	Equivalente a <code>printf("%li").</code> ¹
<code>%lu</code>	<code>unsigned long</code>	Equivalente a <code>printf("%lu").</code> ¹
<code>%lld</code>	<code>long long</code>	Equivalente a <code>printf("%lld").</code> ¹
<code>%lli</code>	<code>long long</code>	Equivalente a <code>printf("%lli").</code> ¹
<code>%llu</code>	<code>unsigned long long</code>	Equivalente a <code>printf("%llu").</code> ¹
<code>%zd</code>	<code>Py_ssize_t</code>	Equivalente a <code>printf("%zd").</code> ¹
<code>%zi</code>	<code>Py_ssize_t</code>	Equivalente a <code>printf("%zi").</code> ¹
<code>%zu</code>	<code>size_t</code>	Equivalente a <code>printf("%zu").</code> ¹
<code>%i</code>	<code>int</code>	Equivalente a <code>printf("%i").</code> ¹
<code>%x</code>	<code>int</code>	Equivalente a <code>printf("%x").</code> ¹
<code>%s</code>	<code>const char*</code>	Un arreglo de caracteres de C terminada en nulo.
<code>%p</code>	<code>const void*</code>	La representación hexadecimal de un puntero en C. Principalmente equivalente a <code>printf("%p")</code> excepto que se garantiza que comience con el literal <code>0x</code> , independiente de lo que produzca el <code>printf</code> de la plataforma.
<code>%A</code>	<code>PyObject*</code>	El resultado de llamar <code>ascii()</code> .
<code>%U</code>	<code>PyObject*</code>	Un objeto Unicode.
<code>%V</code>	<code>PyObject*</code> , <code>const char*</code>	Un objeto Unicode (que puede ser <code>NULL</code>) y un arreglo de caracteres de C terminada en nulo como segundo parámetro (que se utilizará, si el primer parámetro es <code>NULL</code>).
<code>%S</code>	<code>PyObject*</code>	El resultado de llamar <code>PyObject_Str()</code> .
<code>%R</code>	<code>PyObject*</code>	El resultado de llamar <code>PyObject_Repr()</code> .

Un carácter de formato no reconocido hace que todo el resto de la cadena de formato se copie tal cual a la cadena de resultado y se descartan los argumentos adicionales.

Nota: La unidad del formateador de ancho es el número de caracteres en lugar de bytes. La unidad del formateador de precisión es la cantidad de bytes para `%s` y `%V` `` (si el argumento `` `PyObject*` es `NULL`), y una cantidad de caracteres para `%A`, `%U`, `%S`, `%R` y `%V` (si el argumento `PyObject*` no es `NULL`).

Distinto en la versión 3.2: Soporte agregado para `%lld` y `%llu`.

Distinto en la versión 3.3: Soporte agregado para `%li`, `%lli` y `%zi`.

Distinto en la versión 3.4: Soporte agregado para formateadores de anchura y precisión para `%s`, `%A`, `%U`, `%V`, `%S`, `%R`.

*PyObject** **PyUnicode_FromFormatV** (`const char *format`, `va_list vargs`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Idéntico a `PyUnicode_FromFormat()` excepto que toma exactamente dos argumentos.

*PyObject** **PyUnicode_FromEncodedObject** (*PyObject* *`obj`, `const char *encoding`, `const char *errors`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Decodifica un objeto codificado `obj` en un objeto Unicode.

¹ Para especificadores de enteros (*d*, *u*, *ld*, *li*, *lu*, *lld*, *lli*, *llu*, *zd*, *zi*, *zu*, *i*, *x*): el indicador de conversión `0` tiene efecto incluso cuando se proporciona una precisión.

bytes, bytearray y otros *los objetos similares a bytes* se decodifican de acuerdo con el *encoding* dado y utilizan el manejo de errores definido por *errors*. Ambos pueden ser NULL para que la interfaz use los valores predeterminados (ver *Códecs incorporados* para más detalles).

Todos los demás objetos, incluidos los objetos Unicode, hacen que se establezca un `TypeError`.

La API retorna NULL si hubo un error. La entidad que hace la llamadas es la responsable de desreferenciar los objetos retornados.

Py_ssize_t **PyUnicode_GetLength** (*PyObject* *unicode)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Retorna la longitud del objeto Unicode, en puntos de código.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_ssize_t **PyUnicode_CopyCharacters** (*PyObject* *to, *Py_ssize_t* to_start, *PyObject* *from, *Py_ssize_t* from_start, *Py_ssize_t* how_many)

Copia caracteres de un objeto Unicode en otro. Esta función realiza la conversión de caracteres cuando es necesario y recurre a `memcpy()` si es posible. Retorna -1 y establece una excepción en caso de error; de lo contrario, retorna el número de caracteres copiados.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_ssize_t **PyUnicode_Fill** (*PyObject* *unicode, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* length, *Py_UCS4* fill_char)

Rellena una cadena con un carácter: escriba *fill_char* en `unicode[inicio:inicio+longitud]`.

Falla si *fill_char* es más grande que el carácter máximo de la cadena, o si la cadena tiene más de 1 referencia.

Retorna el número de caracteres escritos o retorna -1 y lanza una excepción en caso de error.

Nuevo en la versión 3.3.

int **PyUnicode_WriteChar** (*PyObject* *unicode, *Py_ssize_t* index, *Py_UCS4* character)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Escribe un carácter en una cadena de caracteres. La cadena debe haberse creado a través de `PyUnicode_New()`. Dado que se supone que las cadenas de caracteres Unicode son inmutables, la cadena no debe compartirse o no se ha cifrado todavía.

Esta función comprueba que *unicode* es un objeto Unicode, que el índice no está fuera de los límites y que el objeto se puede modificar de forma segura (es decir, si su número de referencia es uno).

Nuevo en la versión 3.3.

Py_UCS4 **PyUnicode_ReadChar** (*PyObject* *unicode, *Py_ssize_t* index)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Lee un carácter de una cadena de caracteres. Esta función verifica que *unicode* es un objeto Unicode y que el índice no está fuera de límites, en contraste con la versión de macro `PyUnicode_READ_CHAR()`.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyUnicode_Substring** (*PyObject* *str, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.7. Retorna una subcadena de caracteres de *str*, desde el índice de caracteres *start* (incluido) al índice de caracteres *end* (excluido). Los índices negativos no son compatibles.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_UCS4 ***PyUnicode_AsUCS4** (*PyObject* *u, *Py_UCS4* *buffer, *Py_ssize_t* buflen, int copy_null)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Copia la cadena de caracteres *u* en un búfer UCS4, incluido un carácter nulo, si *copy_null* está configurado. Retorna NULL y establece una excepción en caso de error (en particular, a `SystemError` si *buflen* es menor que la longitud de *u*). *buffer* se retorna en caso de éxito.

Nuevo en la versión 3.3.

Py_UCS4 ***PyUnicode_AsUCS4Copy** (*PyObject* *u)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Copia la cadena de caracteres *u* en un nuevo búfer UCS4 que se asigna usando `PyMem_Malloc()`. Si esto falla, se retorna NULL con un `MemoryError` establecido. El búfer retornado siempre tiene un punto de código nulo adicional agregado.

Nuevo en la versión 3.3.

APIs de Py_UNICODE deprecadas

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12.

Estas funciones API están en desuso con la implementación de **PEP 393**. Los módulos de extensión pueden continuar usándolos, ya que no se eliminarán en Python 3.x, pero deben ser conscientes de que su uso ahora puede causar problemas de rendimiento y memoria.

PyObject *PyUnicode_FromUnicode (const Py_UNICODE *u, Py_ssize_t size)

Return value: New reference. Crea un objeto Unicode desde el búfer Py_UNICODE u del tamaño dado. u puede ser NULL, lo que hace que el contenido no esté definido. Es responsabilidad del usuario completar los datos necesarios. El búfer se copia en el nuevo objeto.

Si el búfer no es NULL, el valor de retorno podría ser un objeto compartido. Por lo tanto, la modificación del objeto Unicode resultante solo se permite cuando u es NULL.

Si el búfer es NULL, se debe llamar a PyUnicode_READY() una vez que se haya llenado el contenido de la cadena de caracteres antes de usar cualquiera de las macros de acceso, como PyUnicode_KIND().

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Por favor migrar para usar PyUnicode_FromKindAndData(), PyUnicode_FromWideChar() o PyUnicode_New().

Py_UNICODE *PyUnicode_AsUnicode (PyObject *unicode)

Return a read-only pointer to the Unicode object's internal Py_UNICODE buffer, or NULL on error. This will create the Py_UNICODE* representation of the object if it is not yet available. The buffer is always terminated with an extra null code point. Note that the resulting Py_UNICODE string may also contain embedded null code points, which would cause the string to be truncated when used in most C functions.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte del estilo antiguo de la API Unicode, por favor migrar para usar PyUnicode_AsUCS4(), PyUnicode_AsWideChar(), PyUnicode_ReadChar() o APIs nuevas similares.

PyObject *PyUnicode_TransformDecimalToASCII (Py_UNICODE *s, Py_ssize_t size)

Return value: New reference. Crea un objeto Unicode reemplazando todos los dígitos decimales en el búfer Py_UNICODE del size dado por dígitos ASCII 0–9 de acuerdo con su valor decimal. Retorna NULL si ocurre una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del estilo antiguo de la API Py_UNICODE; por favor migrar para usar Py_UNICODE_TODECIMAL().

Py_UNICODE *PyUnicode_AsUnicodeAndSize (PyObject *unicode, Py_ssize_t *size)

Like PyUnicode_AsUnicode(), but also saves the Py_UNICODE() array length (excluding the extra null terminator) in size. Note that the resulting Py_UNICODE* string may contain embedded null code points, which would cause the string to be truncated when used in most C functions.

Nuevo en la versión 3.3.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte del estilo antiguo de la API Unicode, por favor migrar para usar PyUnicode_AsUCS4(), PyUnicode_AsWideChar(), PyUnicode_ReadChar() o APIs nuevas similares.

Py_ssize_t PyUnicode_GetSize (PyObject *unicode)

Part of the Stable ABI. Retorna el tamaño de la representación en desuso Py_UNICODE, en unidades de código (esto incluye pares sustitutos como 2 unidades).

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.12: Parte de la API Unicode de estilo antiguo, por favor migrar para usar PyUnicode_GET_LENGTH().

PyObject *PyUnicode_FromObject (PyObject *obj)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Copia una instancia de un subtipo Unicode a un nuevo objeto Unicode verdadero si es necesario. Si obj ya es un verdadero objeto Unicode (no un subtipo), retorna la referencia con un recuento incrementado.

Los objetos que no sean Unicode o sus subtipos causarán un TypeError.

Codificación regional

La codificación local actual se puede utilizar para decodificar texto del sistema operativo.

PyObject ***PyUnicode_DecodeLocaleAndSize**(const char *str, Py_ssize_t len, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Decodifica una cadena de caracteres UTF-8 en Android y VxWorks, o de la codificación de configuración regional actual en otras plataformas. Los manejadores de errores admitidos son "estricto" y "subrogateescape" ([PEP 383](#)). El decodificador usa el controlador de errores "estricto" si *errors* es "NULL". *str* debe terminar con un carácter nulo pero no puede contener caracteres nulos incrustados.

Utilice `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()` para decodificar una cadena de `Py_FileSystemDefaultEncoding` (la codificación de la configuración regional leída al iniciar Python).

Esta función ignora el modo Python UTF-8.

Ver también:

La función `Py_DecodeLocale()`.

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.7: La función ahora también usa la codificación de configuración regional actual para el controlador de errores subrogateescape, excepto en Android. Anteriormente, `Py_DecodeLocale()` se usaba para el subrogateescape, y la codificación local actual se usaba para estricto.

PyObject ***PyUnicode_DecodeLocale**(const char *str, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Similar a `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()`, pero calcula la longitud de la cadena de caracteres usando `strlen()`.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyUnicode_EncodeLocale**(PyObject *unicode, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Codifica un objeto Unicode UTF-8 en Android y VxWorks, o en la codificación local actual en otras plataformas. Los manejadores de errores admitidos son "estricto" y "subrogateescape" ([PEP 383](#)). El codificador utiliza el controlador de errores "estricto" si *errors* es NULL. Retorna un objeto bytes. *unicode* no puede contener caracteres nulos incrustados.

Utilice `PyUnicode_EncodeFSDefault()` para codificar una cadena de caracteres en `Py_FileSystemDefaultEncoding` (la codificación de la configuración regional leída al iniciar Python).

Esta función ignora el modo Python UTF-8.

Ver también:

La función `Py_EncodeLocale()`.

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.7: La función ahora también usa la codificación de configuración regional actual para el controlador de errores subrogateescape, excepto en Android. Anteriormente, `Py_EncodeLocale()` se usaba para el subrogateescape, y la codificación local actual se usaba para estricto.

Codificación del sistema de archivos

Para codificar y decodificar nombres de archivo y otras cadenas de caracteres de entorno, `Py_FileSystemDefaultEncoding` debe usarse como codificación, y `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors` debe usarse como controlador de errores ([PEP 383](#) y [PEP 529](#)). Para codificar nombres de archivo a bytes durante el análisis de argumentos, se debe usar el convertidor "O&", pasando `PyUnicode_FSConverter()` como la función de conversión:

int `PyUnicode_FSConverter` (`PyObject *`obj, void `*result`)

Part of the Stable ABI. ParseTuple converter: encode str objects – obtained directly or through the `os.PathLike` interface – to bytes using `PyUnicode_EncodeFSDefault()`; bytes objects are output as-is. *result* must be a `PyBytesObject*` which must be released when it is no longer used.

Nuevo en la versión 3.1.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un objeto similar a una ruta (*path-like object*).

Para decodificar nombres de archivo a str durante el análisis de argumentos, se debe usar el convertidor "O&", pasando `PyUnicode_FSDecoder()` como la función de conversión:

int `PyUnicode_FSDecoder` (`PyObject *`obj, void `*result`)

Part of the Stable ABI. ParseTuple converter: decode bytes objects – obtained either directly or indirectly through the `os.PathLike` interface – to str using `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()`; str objects are output as-is. *result* must be a `PyUnicodeObject*` which must be released when it is no longer used.

Nuevo en la versión 3.2.

Distinto en la versión 3.6: Acepta un objeto similar a una ruta (*path-like object*).

`PyObject *``PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize` (`const char *`s, `Py_ssize_t` size)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Decodifica una cadena desde el *codificador de sistema de archivos y gestor de errores*.

Si `Py_FileSystemDefaultEncoding` no está configurado, recurre a la codificación de configuración regional.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` se inicializa al inicio desde la codificación local y no se puede modificar más tarde. Si se necesita decodificar una cadena de caracteres de la codificación local actual, utilice `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()`.

Ver también:

La función `Py_DecodeLocale()`.

Distinto en la versión 3.6: Utilice el controlador de errores `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors`.

`PyObject *``PyUnicode_DecodeFSDefault` (`const char *`s)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Decodifica una cadena terminada en nulo desde el *codificador de sistema de archivos y gestor de errores*.

Si `Py_FileSystemDefaultEncoding` no está configurado, recurre a la codificación de configuración regional.

Utilice `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()` si conoce la longitud de la cadena.

Distinto en la versión 3.6: Utilice el controlador de errores `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors`.

`PyObject *``PyUnicode_EncodeFSDefault` (`PyObject *`unicode)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Codifica un objeto Unicode para `Py_FileSystemDefaultEncoding` con el manejador de errores `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors`, y retorna bytes. Tenga en cuenta que el objeto resultante bytes puede contener bytes nulos.

Si `Py_FileSystemDefaultEncoding` no está configurado, recurre a la codificación de configuración regional.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` se inicializa al inicio desde la codificación local y no se puede modificar más tarde. Si necesita codificar una cadena a la codificación local actual, utilice `PyUnicode_EncodeLocale()`.

Ver también:

La función `Py_EncodeLocale()`.

Nuevo en la versión 3.2.

Distinto en la versión 3.6: Utilice el controlador de errores `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors`.

sopORTE wchar_t

`wchar_t` support for platforms which support it:

`PyObject *PyUnicode_FromWideChar (const wchar_t *w, Py_ssize_t size)`

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Create a Unicode object from the `wchar_t` buffer `w` of the given `size`. Passing `-1` as the `size` indicates that the function must itself compute the length, using `wcslen`. Return `NULL` on failure.

`Py_ssize_t PyUnicode_AsWideChar (PyObject *unicode, wchar_t *w, Py_ssize_t size)`

Part of the [Stable ABI](#). Copy the Unicode object contents into the `wchar_t` buffer `w`. At most `size` `wchar_t` characters are copied (excluding a possibly trailing null termination character). Return the number of `wchar_t` characters copied or `-1` in case of an error. Note that the resulting `wchar_t*` string may or may not be null-terminated. It is the responsibility of the caller to make sure that the `wchar_t*` string is null-terminated in case this is required by the application. Also, note that the `wchar_t*` string might contain null characters, which would cause the string to be truncated when used with most C functions.

`wchar_t *PyUnicode_AsWideCharString (PyObject *unicode, Py_ssize_t *size)`

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Convert the Unicode object to a wide character string. The output string always ends with a null character. If `size` is not `NULL`, write the number of wide characters (excluding the trailing null termination character) into `*size`. Note that the resulting `wchar_t` string might contain null characters, which would cause the string to be truncated when used with most C functions. If `size` is `NULL` and the `wchar_t*` string contains null characters a `ValueError` is raised.

Retorna un búfer asignado por `PyMem_Alloc()` (utilice `PyMem_Free()` para liberarlo) en caso de éxito. En caso de error, retorna `NULL` y `*size` no está definido. Provoca un `MemoryError` si falla la asignación de memoria.

Nuevo en la versión 3.2.

Distinto en la versión 3.7: Raises a `ValueError` if `size` is `NULL` and the `wchar_t*` string contains null characters.

Códecs incorporados

Python proporciona un conjunto de códecs integrados que están escritos en C para mayor velocidad. Todos estos códecs se pueden usar directamente a través de las siguientes funciones.

Muchas de las siguientes API toman dos argumentos de *encoding* y *errors*, y tienen la misma semántica que las del constructor de objetos de cadena incorporado `str()`.

Establecer la codificación en `NULL` hace que se use la codificación predeterminada, que es ASCII. Las llamadas al sistema de archivos deben usar `PyUnicode_FSConverter()` para codificar nombres de archivos. Esto utiliza la variable `Py_FileSystemDefaultEncoding` internamente. Esta variable debe tratarse como de solo lectura: en algunos sistemas, será un puntero a una cadena de caracteres estática, en otros, cambiará en tiempo de ejecución (como cuando la aplicación invoca `setlocale`).

El manejo de errores se establece mediante *errors* que también pueden establecerse en `NULL`, lo que significa usar el manejo predeterminado definido para el códec. El manejo de errores predeterminado para todos los códecs integrados es «estricto» (se lanza `ValueError`).

The codecs all use a similar interface. Only deviations from the following generic ones are documented for simplicity.

Códecs genéricos

Estas son las APIs de códecs genéricos:

PyObject *PyUnicode_Decode (**const** char *s, Py_ssize_t size, **const** char *encoding, **const** char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando size bytes de la cadena codificada s. encoding y errors tienen el mismo significado que los parámetros del mismo nombre en la función incorporada str(). El códec que se utilizará se busca utilizando el registro de códec Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_AsEncodedString (PyObject *unicode, **const** char *encoding, **const** char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode y retorna el resultado como un objeto de bytes de Python. encoding y errors tienen el mismo significado que los parámetros del mismo nombre en el método Unicode encode(). El códec que se utilizará se busca utilizando el registro de códec Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_Encode (**const** Py_UNICODE *s, Py_ssize_t size, **const** char *encoding, **const** char *errors)

Return value: New reference. Codifica el búfer Py_UNICODE s del tamaño size dado y retorna un objeto de bytes de Python. encoding y errors tienen el mismo significado que los parámetros del mismo nombre en el método Unicode encode(). El códec que se utilizará se busca utilizando el registro de códec Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API Py_UNICODE; por favor migrar para usar PyUnicode_AsEncodedString().

Códecs UTF-8

Estas son las APIs del códec UTF-8:

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF8 (**const** char *s, Py_ssize_t size, **const** char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando size bytes de la cadena codificada UTF-8 s. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF8Stateful (**const** char *s, Py_ssize_t size, **const** char *errors, Py_ssize_t *consumed)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Si consumed es NULL, se comporta como PyUnicode_DecodeUTF8(). Si consumed no es NULL, las secuencias de bytes UTF-8 incompletas no se tratarán como un error. Esos bytes no serán decodificados y la cantidad de bytes que han sido decodificados se almacenará en consumed.

PyObject *PyUnicode_AsUTF8String (PyObject *unicode)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode usando UTF-8 y retorna el resultado como un objeto de bytes de Python. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

const char *PyUnicode_AsUTF8AndSize (PyObject *unicode, Py_ssize_t *size)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Retorna un puntero a la codificación UTF-8 del objeto Unicode y almacena el tamaño de la representación codificada (en bytes) en size. El argumento size puede ser NULL; en este caso no se almacenará el tamaño. El búfer retornado siempre tiene un byte nulo adicional agregado (no incluido en size), independientemente de si hay otros puntos de código nulo.

En caso de error, se retorna NULL con un conjunto de excepciones y no se almacena size.

This caches the UTF-8 representation of the string in the Unicode object, and subsequent calls will return a pointer to the same buffer. The caller is not responsible for deallocating the buffer. The buffer is deallocated and pointers to it become invalid when the Unicode object is garbage collected.

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.7: El tipo de retorno ahora es `const char *` en lugar de `char *`.

Distinto en la versión 3.10: Esta función es parte de la *API limitada*.

const char *PyUnicode_AsUTF8 (*PyObject* *unicode)

Como *PyUnicode_AsUTF8AndSize()*, pero no almacena el tamaño.

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.7: El tipo de retorno ahora es `const char *` en lugar de `char *`.

PyObject *PyUnicode_EncodeUTF8 (const *Py_UNICODE* *s, *Py_ssize_t* size, const char *errors)

Return value: New reference. Codifica el búfer *Py_UNICODE* *s* del tamaño *size* dado usando UTF-8 y retorna un objeto de bytes de Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API *Py_UNICODE*; por favor migrar para usar *PyUnicode_AsUTF8String()*, *PyUnicode_AsUTF8AndSize()* o *PyUnicode_AsEncodedString()*.

Códecs UTF-32

Estas son las APIs de códecs para UTF-32:

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF32 (const char *s, *Py_ssize_t* size, const char *errors, int *byteorder)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Decodifica *size* bytes de una cadena de búfer codificada UTF-32 y retorna el objeto Unicode correspondiente. *errors* (si no es NULL) define el manejo de errores. Su valor predeterminado es «estricto».

Si *byteorder* no es NULL, el decodificador comienza a decodificar utilizando el orden de bytes dado:

```
*byteorder == -1: little endian
*byteorder == 0:  native order
*byteorder == 1:  big endian
```

Si **byteorder* es cero, y los primeros cuatro bytes de los datos de entrada son una marca de orden de bytes (BOM), el decodificador cambia a este orden de bytes y la BOM no se copia en la cadena de caracteres Unicode resultante. Si **byteorder* es -1 o 1, cualquier marca de orden de bytes se copia en la salida.

Una vez completado, **byteorder* se establece en el orden de bytes actual al final de los datos de entrada.

Si *byteorder* es NULL, el códec se inicia en modo de orden nativo.

Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF32Stateful (const char *s, *Py_ssize_t* size, const char *errors, int *byteorder, *Py_ssize_t* *consumed)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Si *consumed* es NULL, se comporta como *PyUnicode_DecodeUTF32()*. Si *consumed* no es NULL, *PyUnicode_DecodeUTF32Stateful()* no tratará las secuencias de bytes UTF-32 incompletas finales (como un número de bytes no divisible por cuatro) como un error. Esos bytes no serán decodificados y la cantidad de bytes que han sido decodificados se almacenará en *consumed*.

PyObject *PyUnicode_AsUTF32String (*PyObject* *unicode)

Return value: New reference. Part of the *Stable ABI*. Retorna una cadena de bytes de Python usando la codificación UTF-32 en orden de bytes nativo. La cadena siempre comienza con una marca BOM. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_EncodeUTF32 (const *Py_UNICODE* *s, *Py_ssize_t* size, const char *errors, int byteorder)

Return value: New reference. Retorna un objeto de bytes de Python que contiene el valor codificado UTF-32 de los datos Unicode en *s*. La salida se escribe de acuerdo con el siguiente orden de bytes:


```
byteorder == -1: little endian
byteorder == 0: native byte order (writes a BOM mark)
byteorder == 1: big endian
```

Si `byteorder` es 0, la cadena de caracteres de salida siempre comenzará con la marca Unicode BOM (U+FEFF). En los otros dos modos, no se antepone ninguna marca BOM.

Si `Py_UNICODE_WIDE` no está definido, los pares sustitutos se mostrarán como un único punto de código.

Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_AsUTF32String()` o `PyUnicode_AsEncodedString()`.

Códecs UTF-16

Estas son las APIs de códecs para UTF-16:

PyObject*PyUnicode_DecodeUTF16 (`const char*s`, `Py_ssize_t size`, `const char*errors`, `int*byteorder`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Decodifica `size` bytes de una cadena de caracteres de búfer codificada UTF-16 y retorna el objeto Unicode correspondiente. `errors` (si no es NULL) define el manejo de errores. Su valor predeterminado es «estricto».

Si `byteorder` no es NULL, el decodificador comienza a decodificar utilizando el orden de bytes dado:

```
*byteorder == -1: little endian
*byteorder == 0: native order
*byteorder == 1: big endian
```

Si `*byteorder` es cero, y los primeros dos bytes de los datos de entrada son una marca de orden de bytes (BOM), el decodificador cambia a este orden de bytes y la BOM no se copia en la cadena de caracteres Unicode resultante. Si `*byteorder` es -1 o 1, cualquier marca de orden de bytes se copia en la salida (donde dará como resultado un `\ufeff` o un carácter `\ufffe`).

After completion, `*byteorder` is set to the current byte order at the end of input data.

Si `byteorder` es NULL, el códec se inicia en modo de orden nativo.

Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject*PyUnicode_DecodeUTF16Stateful (`const char*s`, `Py_ssize_t size`, `const char*errors`, `int*byteorder`, `Py_ssize_t*consumed`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Si `consumed` es NULL, se comporta como `PyUnicode_DecodeUTF16()`. Si `consumed` no es NULL, `PyUnicode_DecodeUTF16Stateful()` no tratará las secuencias de bytes UTF-16 incompletas finales (como un número impar de bytes o un par sustituto dividido) como un error. Esos bytes no serán decodificados y la cantidad de bytes que han sido decodificados se almacenará en `consumed`.

PyObject*PyUnicode_AsUTF16String (`PyObject*unicode`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna una cadena de bytes de Python usando la codificación UTF-16 en orden de bytes nativo. La cadena siempre comienza con una marca BOM. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject*PyUnicode_EncodeUTF16 (`const Py_UNICODE*s`, `Py_ssize_t size`, `const char*errors`, `int byteorder`)

Return value: New reference. Retorna un objeto de bytes de Python que contiene el valor codificado UTF-16 de los datos Unicode en `s`. La salida se escribe de acuerdo con el siguiente orden de bytes:

```
byteorder == -1: little endian
byteorder == 0: native byte order (writes a BOM mark)
byteorder == 1: big endian
```

Si `byteorder` es 0, la cadena de caracteres de salida siempre comenzará con la marca Unicode BOM (U+FEFF). En los otros dos modos, no se antepone ninguna marca BOM.

Si se define `Py_UNICODE_WIDE`, un solo valor de `Py_UNICODE` puede representarse como un par sustituto. Si no está definido, cada uno de los valores `Py_UNICODE` se interpreta como un carácter UCS-2.

Retorna `NULL` si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_AsUTF16String()` o `PyUnicode_AsEncodedString()`.

Códecs UTF-7

Estas son las APIs del códec UTF-7:

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF7 (`const` char *s, `Py_ssize_t` size, `const` char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando `size` bytes de la cadena de caracteres codificada UTF-7 `s`. Retorna `NULL` si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF7Stateful (`const` char *s, `Py_ssize_t` size, `const` char *errors, `Py_ssize_t` *consumed)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Si `consumed` es `NULL`, se comporta como `PyUnicode_DecodeUTF7()`. Si `consumed` no es `NULL`, las secciones UTF-7 base-64 incompletas no se tratarán como un error. Esos bytes no serán decodificados y la cantidad de bytes que han sido decodificados se almacenará en `consumed`.

PyObject *PyUnicode_EncodeUTF7 (`const` `Py_UNICODE` *s, `Py_ssize_t` size, int `base64SetO`, int `base64WhiteSpace`, `const` char *errors)

Return value: New reference. Codifica el búfer `Py_UNICODE` del tamaño dado usando UTF-7 y retorna un objeto de bytes de Python. Retorna `NULL` si el códec provocó una excepción.

Si `base64SetO` no es cero, «Set O» (puntuación que no tiene un significado especial) se codificará en base-64. Si `base64WhiteSpace` no es cero, el espacio en blanco se codificará en base-64. Ambos se establecen en cero para el códec Python «utf-7».

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_AsEncodedString()`.

Códecs Unicode escapado

Estas son las APIs de códecs para Unicode escapado:

PyObject *PyUnicode_DecodeUnicodeEscape (`const` char *s, `Py_ssize_t` size, `const` char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando `size` bytes de la cadena codificada Unicode escapada (*Unicode-Escape*) `s`. Retorna `NULL` si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_AsUnicodeEscapeString (PyObject *unicode)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode usando Unicode escapado (*Unicode-Escape*) y retorna el resultado como un objeto de bytes. El manejo de errores es «estricto». Retorna `NULL` si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_EncodeUnicodeEscape (`const` `Py_UNICODE` *s, `Py_ssize_t` size)

Return value: New reference. Codifica el búfer `Py_UNICODE` del tamaño `size` dado utilizando Unicode escapado y retorna un objeto de bytes. Retorna `NULL` si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_AsUnicodeEscapeString()`.

Códecs para Unicode escapado en bruto

Estas son las API del códec Unicode escapado en bruto (*Raw Unicode Escape*):

PyObject *PyUnicode_DecodeRawUnicodeEscape (**const** char *s, *Py_ssize_t* size, **const** char *errors)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando *size* bytes de la cadena de caracteres codificada Unicode escapada en bruto (*Raw-Unicode-Escape*) s. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString (PyObject *unicode)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode usando Unicode escapado en bruto (*Raw-Unicode-Escape*) y retorna el resultado como un objeto de bytes. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_EncodeRawUnicodeEscape (**const** Py_UNICODE *s, *Py_ssize_t* size)
Return value: New reference. Codifica el búfer *Py_UNICODE* del tamaño *size* dado usando Unicode escapado en bruto (*Raw-Unicode-Escape*) y retorna un objeto de bytes. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API *Py_UNICODE*; por favor migrar para usar *PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString()* o *PyUnicode_AsEncodedString()*.

Códecs Latin-1

Estas son las API del códec Latin-1: Latin-1 corresponde a los primeros 256 ordinales Unicode y solo estos son aceptados por los códecs durante la codificación.

PyObject *PyUnicode_DecodeLatin1 (**const** char *s, *Py_ssize_t* size, **const** char *errors)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando *size* bytes de la cadena de caracteres codificada en latin-1 s. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_AsLatin1String (PyObject *unicode)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode usando Latin-1 y retorna el resultado como un objeto de bytes Python. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_EncodeLatin1 (**const** Py_UNICODE *s, *Py_ssize_t* size, **const** char *errors)
Return value: New reference. Codifica el búfer *Py_UNICODE* del tamaño *size* dado usando Latin-1 y retorna un objeto de bytes de Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API *Py_UNICODE*; por favor migrar para usar *PyUnicode_AsLatin1String()* o *PyUnicode_AsEncodedString()*.

Códecs ASCII

Estas son las API del códec ASCII. Solo se aceptan datos ASCII de 7 bits. Todos los demás códigos generan errores.

PyObject *PyUnicode_DecodeASCII (**const** char *s, *Py_ssize_t* size, **const** char *errors)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando *size* bytes de la cadena de caracteres codificada ASCII s. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_AsASCIIString (PyObject *unicode)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode usando ASCII y retorna el resultado como un objeto de bytes de Python. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_EncodeASCII (**const** Py_UNICODE *s, *Py_ssize_t* size, **const** char *errors)
Return value: New reference. Codifica el búfer *Py_UNICODE* del tamaño *size* dado utilizando ASCII y retorna un objeto de bytes de Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_AsASCIIString()` o `PyUnicode_AsEncodedString()`.

Códecs de mapa de caracteres

This codec is special in that it can be used to implement many different codecs (and this is in fact what was done to obtain most of the standard codecs included in the `encodings` package). The codec uses mappings to encode and decode characters. The mapping objects provided must support the `__getitem__()` mapping interface; dictionaries and sequences work well.

Estos son las API de códec de mapeo:

`PyObject *PyUnicode_DecodeCharmap` (`const char *data`, `Py_ssize_t size`, `PyObject *mapping`, `const char *errors`)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto Unicode decodificando `size` bytes de la cadena de caracteres codificada `s` usando el objeto `mapping` dado. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Si `mapping` es NULL, se aplicará la decodificación Latin-1. De lo contrario, `mapping` debe asignar bytes ordinales (enteros en el rango de 0 a 255) a cadenas de caracteres Unicode, enteros (que luego se interpretan como ordinales Unicode) o None. Los bytes de datos sin asignar - los que causan un `LookupError`, así como los que se asignan a None, `0xFFFE` o `'\ uffffe'`, se tratan como asignaciones indefinidas y causan un error.

`PyObject *PyUnicode_AsCharmapString` (`PyObject *unicode`, `PyObject *mapping`)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Codifica un objeto Unicode usando el objeto `mapping` dado y retorna el resultado como un objeto de bytes. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

El objeto `mapping` debe asignar enteros ordinales Unicode a objetos de bytes, enteros en el rango de 0 a 255 o None. Los ordinales de caracteres no asignados (los que causan un `LookupError`), así como los asignados a Ninguno, se tratan como «mapeo indefinido» y causan un error.

`PyObject *PyUnicode_EncodeCharmap` (`const Py_UNICODE *s`, `Py_ssize_t size`, `PyObject *mapping`, `const char *errors`)
Return value: New reference. Codifica el búfer `Py_UNICODE` del tamaño `size` dado utilizando el objeto `mapping` dado y retorna el resultado como un objeto de bytes. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_AsCharmapString()` o `PyUnicode_AsEncodedString()`.

La siguiente API de códec es especial en que asigna Unicode a Unicode.

`PyObject *PyUnicode_Translate` (`PyObject *str`, `PyObject *table`, `const char *errors`)
Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Traduce una cadena de caracteres aplicando una tabla de mapeo y retornando el objeto Unicode resultante. Retorna NULL cuando el códec provocó una excepción.

La tabla de mapeo debe mapear enteros ordinales Unicode a enteros ordinales Unicode o None (causando la eliminación del carácter).

Las tablas de mapeo solo necesitan proporcionar la interfaz `__getitem__()`; Los diccionarios y las secuencias funcionan bien. Los ordinales de caracteres no asignados (los que causan un `LookupError`) se dejan intactos y se copian tal cual.

`errors` tiene el significado habitual para los códecs. Puede ser NULL, lo que indica que debe usar el manejo de errores predeterminado.

`PyObject *PyUnicode_TranslateCharmap` (`const Py_UNICODE *s`, `Py_ssize_t size`, `PyObject *mapping`, `const char *errors`)
Return value: New reference. Traduce un búfer `Py_UNICODE` del tamaño `size` dado al aplicarle una tabla de `mapping` de caracteres y retornar el objeto Unicode resultante. Retorna NULL cuando el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 3.11: Parte del viejo estilo de la API `Py_UNICODE`; por favor migrar para usar `PyUnicode_Translate()` o *generic codec based API*

Códecs MBCS para Windows

Estas son las API de códec MBCS. Actualmente solo están disponibles en Windows y utilizan los convertidores Win32 MBCS para implementar las conversiones. Tenga en cuenta que MBCS (o DBCS) es una clase de codificaciones, no solo una. La codificación de destino está definida por la configuración del usuario en la máquina que ejecuta el códec.

PyObject *PyUnicode_DecodeMBCS (const char *s, Py_ssize_t size, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI on Windows since version 3.7](#). Crea un objeto Unicode decodificando *size* bytes de la cadena de caracteres codificada con MBCS *s*. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_DecodeMBCSStateful (const char *s, Py_ssize_t size, const char *errors, Py_ssize_t *consumed)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI on Windows since version 3.7](#). Si *consumed* es NULL, se comporta como [PyUnicode_DecodeMBCS\(\)](#). Si *consumed* no es NULL, [PyUnicode_DecodeMBCSStateful\(\)](#) no decodificará el byte inicial y el número de bytes que se han decodificado se almacenará en *consumed*.

PyObject *PyUnicode_AsMBCSString (PyObject *unicode)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI on Windows since version 3.7](#). Codifica un objeto Unicode usando MBCS y retorna el resultado como un objeto de bytes de Python. El manejo de errores es «estricto». Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

PyObject *PyUnicode_EncodeCodePage (int code_page, PyObject *unicode, const char *errors)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI on Windows since version 3.7](#). Codifica el objeto Unicode utilizando la página de códigos especificada y retorna un objeto de bytes de Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción. Use la página de códigos CP_ACP para obtener el codificador MBCS.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject *PyUnicode_EncodeMBCS (const Py_UNICODE *s, Py_ssize_t size, const char *errors)

Return value: New reference. Codifica el búfer [Py_UNICODE](#) del tamaño *size* dado usando MBCS y retorna un objeto de bytes de Python. Retorna NULL si el códec provocó una excepción.

Obsoleto desde la versión 3.3, se eliminará en la versión 4.0: Parte del viejo estilo [Py_UNICODE](#) de la API; por favor migrar a [PyUnicode_AsMBCSString\(\)](#), [PyUnicode_EncodeCodePage\(\)](#) o [PyUnicode_AsEncodedString\(\)](#).

Métodos & Ranuras (Slots)

Métodos y funciones de ranura (Slot)

Las siguientes API son capaces de manejar objetos Unicode y cadenas de caracteres en la entrada (nos referimos a ellos como cadenas de caracteres en las descripciones) y retorna objetos Unicode o enteros según corresponda.

Todos retornan NULL o -1 si ocurre una excepción.

PyObject *PyUnicode_Concat (PyObject *left, PyObject *right)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Une dos cadenas de caracteres que dan una nueva cadena de caracteres Unicode.

PyObject *PyUnicode_Split (PyObject *s, PyObject *sep, Py_ssize_t maxsplit)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Divide una cadena de caracteres dando una lista de cadenas de caracteres Unicode. Si *sep* es NULL, la división se realizará en todas las subcadenas de espacios en blanco. De lo contrario, las divisiones ocurren en el separador dado. A lo sumo se realizarán *maxsplit* divisiones. Si es negativo, no se establece ningún límite. Los separadores no están incluidos en la lista resultante.

PyObject *PyUnicode_Splitlines (PyObject *s, int keepend)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Split a Unicode string at line breaks, returning a list of Unicode strings. CRLF is considered to be one line break. If *keepend* is 0, the line break characters are not included in the resulting strings.

PyObject *PyUnicode_Join (*PyObject* *separator, *PyObject* *seq)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Une una secuencia de cadenas de caracteres usando el *separator* dado y retorna la cadena de caracteres Unicode resultante.

Py_ssize_t PyUnicode_Tailmatch (*PyObject* *str, *PyObject* *substr, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end, int *direction*)

Part of the [Stable ABI](#). Retorna 1 si *substr* coincide con *str*[start:end] en el final de cola dado (*direction* == -1 significa hacer una coincidencia de prefijo, *direction* == 1 una coincidencia de sufijo), 0 de lo contrario. retorne -1 si ocurrió un error.

Py_ssize_t PyUnicode_Find (*PyObject* *str, *PyObject* *substr, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end, int *direction*)

Part of the [Stable ABI](#). Retorna la primera posición de *substr* en *str*[start:end] usando la *direction* dada (*direction* == 1 significa hacer una búsqueda hacia adelante, *direction* == -1 una búsqueda hacia atrás). El valor de retorno es el índice de la primera coincidencia; un valor de -1 indica que no se encontró ninguna coincidencia, y -2 indica que se produjo un error y se ha establecido una excepción.

Py_ssize_t PyUnicode_FindChar (*PyObject* *str, *Py_UCS4* ch, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end, int *direction*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Retorna la primera posición del carácter *ch* en *str*[inicio:fin] usando la *direction* dada (*direction* == 1 significa hacer una búsqueda hacia adelante, *direction* == -1 una búsqueda hacia atrás). El valor de retorno es el índice de la primera coincidencia; un valor de -1 indica que no se encontró ninguna coincidencia, y -2 indica que se produjo un error y se ha establecido una excepción.

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.7: *start* y *end* ahora están ajustados para comportarse como *str*[start:end].

Py_ssize_t PyUnicode_Count (*PyObject* *str, *PyObject* *substr, *Py_ssize_t* start, *Py_ssize_t* end)

Part of the [Stable ABI](#). Retorna el número de ocurrencias no superpuestas de *substr* en *str*[start:end]. Retorna -1 si ocurrió un error.

PyObject *PyUnicode_Replace (*PyObject* *str, *PyObject* *substr, *PyObject* *replstr, *Py_ssize_t* maxcount)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Reemplaza como máximo *maxcount* ocurrencias de *substr* en *str* con *replstr* y retorna el objeto Unicode resultante. *maxcount* == -1 significa reemplazar todas las ocurrencias.

int PyUnicode_Compare (*PyObject* *left, *PyObject* *right)

Part of the [Stable ABI](#). Compara dos cadenas de caracteres y retorna -1, 0, 1 para menor que, igual y mayor que, respectivamente.

Esta función retorna -1 en caso de falla, por lo que se debe llamar a *PyErr_Occurred()* para verificar si hay errores.

int PyUnicode_CompareWithASCIIString (*PyObject* *uni, const char *string)

Part of the [Stable ABI](#). Compare un objeto Unicode, *uni*, con *string* y retorna -1, 0, 1 para menor que, igual y mayor que, respectivamente. Es mejor pasar solo cadenas de caracteres codificadas en ASCII, pero la función interpreta la cadena de entrada como ISO-8859-1 si contiene caracteres no ASCII.

Esta función no lanza excepciones.

PyObject *PyUnicode_RichCompare (*PyObject* *left, *PyObject* *right, int op)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Comparación enriquecida de dos cadenas de caracteres Unicode y retorna uno de los siguientes:

- NULL en caso de que se produzca una excepción
- Py_True o Py_False para comparaciones exitosas
- Py_NotImplemented en caso que se desconozca la combinación de tipos

Los posibles valores para *op* son Py_GT, Py_GE, Py_EQ, Py_NE, Py_LT, y Py_LE.

PyObject *PyUnicode_Format (*PyObject* *format, *PyObject* *args)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo objeto de cadena de caracteres desde *format* y *args*; esto es análogo al *format % args*.

int PyUnicode_Contains (*PyObject* *container, *PyObject* *element)

Part of the Stable ABI. Comprueba si *element* está contenido en *container* y retorna verdadero o falso en consecuencia.

element tiene que convertir a una cadena de caracteres Unicode. Se retorna -1 si hubo un error.

void PyUnicode_InternInPlace (*PyObject* **string)

Part of the Stable ABI. Intern the argument *string in place. The argument must be the address of a pointer variable pointing to a Python Unicode string object. If there is an existing interned string that is the same as *string, it sets *string to it (releasing the reference to the old string object and creating a new *strong reference* to the interned string object), otherwise it leaves *string alone and interns it (creating a new *strong reference*). (Clarification: even though there is a lot of talk about references, think of this function as reference-neutral; you own the object after the call if and only if you owned it before the call.)

PyObject *PyUnicode_InternFromString (const char *v)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Una combinación de *PyUnicode_FromString()* y *PyUnicode_InternInPlace()*, que retorna un nuevo objeto de cadena de caracteres Unicode que ha sido creado internamente o una nueva referencia («propia») a un objeto de cadena de caracteres interno anterior con el mismo valor.

8.3.4 Objetos Tuplas

type PyTupleObject

Este subtipo de *PyObject* representa un objeto tupla de Python.

PyTypeObject PyTuple_Type

Part of the Stable ABI. Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo tupla de Python; es el mismo objeto que *tuple* en la capa de Python.

int PyTuple_Check (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si *p* es un objeto tupla o una instancia de un subtipo del tipo tupla. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyTuple_CheckExact (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si *p* es un objeto tupla pero no una instancia de un subtipo del tipo tupla. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PyTuple_New (*Py_ssize_t* len)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un nuevo objeto tupla de tamaño *len* o NULL en caso de falla.

PyObject *PyTuple_Pack (*Py_ssize_t* n, ...)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna un nuevo objeto tupla de tamaño *n*, o NULL en caso de falla. Los valores de tupla se inicializan en los argumentos C posteriores *n* que apuntan a objetos de Python. *PyTuple_Pack* (2, *a*, *b*) es equivalente a *Py_BuildValue* ("(OO)", *a*, *b*).

Py_ssize_t PyTuple_Size (*PyObject* *p)

Part of the Stable ABI. Toma un puntero a un objeto de tupla y retorna el tamaño de esa tupla.

Py_ssize_t PyTuple_GET_SIZE (*PyObject* *p)

Retorna el tamaño de la tupla *p*, que no debe ser NULL y apunta a una tupla; No se realiza ninguna comprobación de errores.

PyObject *PyTuple_GetItem (*PyObject* *p, *Py_ssize_t* pos)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna el objeto en la posición *pos* en la tupla señalada por *p*. Si *pos* es negativo o está fuera de los límites, retorna NULL y establece una excepción *IndexError*.

PyObject *PyTuple_GET_ITEM (*PyObject* *p, *Py_ssize_t* pos)

Return value: Borrowed reference. Como *PyTuple_GetItem()*, pero no verifica sus argumentos.

PyObject *PyTuple_GetSlice (*PyObject* *p, *Py_ssize_t* low, *Py_ssize_t* high)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna la porción de la tupla señalada por *p* entre *low* y *high*, o NULL en caso de falla. Este es el equivalente de la expresión de Python *p*[*bajo*:*alto*]. La indexación desde el final de la lista no es compatible.

int **PyTuple_SetItem** (*PyObject* *p, *Py_ssize_t* pos, *PyObject* *o)

Part of the Stable ABI. Inserta una referencia al objeto *o* en la posición *pos* de la tupla señalada por *p*. Retorna 0 en caso de éxito. Si *pos* está fuera de límites, retorna -1 y establece una excepción `IndexError`.

Nota: Esta función «roba» una referencia a *o* y descarta una referencia a un elemento que ya está en la tupla en la posición afectada.

void **PyTuple_SET_ITEM** (*PyObject* *p, *Py_ssize_t* pos, *PyObject* *o)

Al igual que `PyTuple_SetItem()`, pero no realiza ninguna comprobación de errores, y debe *solo* usarse para completar tuplas nuevas.

Nota: Este macro «roba» una referencia a *o* y, a diferencia de `PyTuple_SetItem()`, *no* descarta una referencia a ningún elemento que se está reemplazando; cualquier referencia en la tupla en la posición *pos* se filtrará.

int **_PyTuple_Resize** (*PyObject* **p, *Py_ssize_t* newsize)

Se puede usar para cambiar el tamaño de una tupla. *newsize* será el nuevo tamaño de la tupla. Debido a que se supone que las tuplas son inmutables, esto solo debe usarse si solo hay una referencia al objeto. *No* use esto si la tupla ya puede ser conocida por alguna otra parte del código. La tupla siempre crecerá o disminuirá al final. Piense en esto como destruir la antigua tupla y crear una nueva, solo que de manera más eficiente. Retorna 0 en caso de éxito. El código del cliente nunca debe suponer que el valor resultante de *p será el mismo que antes de llamar a esta función. Si se reemplaza el objeto referenciado por *p, se destruye el original *p. En caso de fallo, retorna -1 y establece *p en NULL, y lanza `MemoryError` o `SystemError`.

8.3.5 Objetos de secuencia de estructura

Los objetos de secuencia de estructura son el equivalente en C de los objetos `namedtuple()`, es decir, una secuencia a cuyos elementos también se puede acceder a través de atributos. Para crear una secuencia de estructura, primero debe crear un tipo de secuencia de estructura específico.

PyObject ***PyStructSequence_NewType** (*PyStructSequence_Desc* *desc)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Crea un nuevo tipo de secuencia de estructura a partir de los datos en *desc*, que se describen a continuación. Las instancias del tipo resultante se pueden crear con `PyStructSequence_New()`.

void **PyStructSequence_InitType** (*PyObject* *type, *PyStructSequence_Desc* *desc)

Inicializa una secuencia de estructura tipo *type* desde *desc* en su lugar.

int **PyStructSequence_InitType2** (*PyObject* *type, *PyStructSequence_Desc* *desc)

Lo mismo que `PyStructSequence_InitType`, pero retorna 0 en caso de éxito y -1 en caso de error.

Nuevo en la versión 3.4.

type **PyStructSequence_Desc**

Part of the Stable ABI (including all members). Contiene la meta información de un tipo de secuencia de estructura para crear.

Campo	Tipo C	Significado
name	const char *	nombre del tipo de secuencia de estructura
doc	const char *	puntero al <i>docstring</i> para el tipo o NULL para omitir
fields	PyStructSequence_Field *	puntero al arreglo terminado en NULL con nombres de campo del nuevo tipo
n_in_sequence	int	cantidad de campos visibles para el lado de Python (si se usa como tupla)

type PyStructSequence_Field

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). Describes a field of a struct sequence. As a struct sequence is modeled as a tuple, all fields are typed as *PyObject**. The index in the *fields* array of the *PyStructSequence_Desc* determines which field of the struct sequence is described.

Cam- po	Tipo C	Significado
name	const char *	nombre para el campo o NULL para finalizar la lista de campos con nombre, establece en <i>PyStructSequence_UnnamedField</i> para dejar sin nombre
doc	const char *	campo <i>docstring</i> o NULL para omitir

const char *const PyStructSequence_UnnamedField

Valor especial para un nombre de campo para dejarlo sin nombre.

Distinto en la versión 3.9: El tipo se cambió de *char **.

*PyObject ****PyStructSequence_New** (*PyTypeObject *type*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea una instancia de *type*, que debe haberse creado con *PyStructSequence_NewType()*.

*PyObject ****PyStructSequence_GetItem** (*PyObject *p*, *Py_ssize_t pos*)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el objeto en la posición *pos* en la secuencia de estructura apuntada por *p*. No se realiza la comprobación de límites.

*PyObject ****PyStructSequence_GET_ITEM** (*PyObject *p*, *Py_ssize_t pos*)

Return value: Borrowed reference. Macro equivalente de *PyStructSequence_GetItem()*.

void **PyStructSequence_SetItem** (*PyObject *p*, *Py_ssize_t pos*, *PyObject *o*)

Part of the [Stable ABI](#). Establece el campo en el índice *pos* de la secuencia de estructura *p* en el valor *o*. Como *PyTuple_SET_ITEM()*, esto solo debe usarse para completar instancias nuevas.

Nota: Esta función «roba» una referencia a *o*.

void **PyStructSequence_SET_ITEM** (*PyObject *p*, *Py_ssize_t *pos*, *PyObject *o*)

Macro equivalente de *PyStructSequence_SetItem()*.

Nota: Esta función «roba» una referencia a *o*.

8.3.6 Objetos lista

type PyListObject

Este subtipo de *PyObject* representa un objeto lista de Python.

PyTypeObject **PyList_Type**

Part of the [Stable ABI](#). Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo de lista de Python. Este es el mismo objeto que *list* en la capa de Python.

int **PyList_Check** (*PyObject *p*)

Retorna verdadero si *p* es un objeto de lista o una instancia de un subtipo del tipo lista. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyList_CheckExact** (*PyObject *p*)

Retorna verdadero si *p* es un objeto lista, pero no una instancia de un subtipo del tipo lista. Esta función siempre finaliza con éxito.

*PyObject ****PyList_New** (*Py_ssize_t len*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna una nueva lista de longitud *len* en caso de éxito o NULL en caso de error.

Nota: Si *len* es mayor que cero, los elementos del objeto de la lista retornada se establecen en `NULL`. Por lo tanto, no puede utilizar funciones API abstractas como `PySequence_SetItem()` o exponer el objeto al código Python antes de configurar todos los elementos en un objeto real con `PyList_SetItem()`.

Py_ssize_t **PyList_Size** (*PyObject* **list*)

Part of the Stable ABI. Retorna la longitud del objeto lista en *list*; esto es equivalente a `len(list)` en un objeto lista.

Py_ssize_t **PyList_GET_SIZE** (*PyObject* **list*)

Forma macro de `PyList_Size()` sin comprobación de errores.

PyObject ***PyList_GetItem** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *index*)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Retorna el objeto en la posición *index* en la lista a la que apunta *list*. La posición no debe ser negativa; La indexación desde el final de la lista no es compatible. Si *index* está fuera de los límites (`<0` o `>= len(list)`), retorna `NULL` y establece una excepción `IndexError`.

PyObject ***PyList_GET_ITEM** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *i*)

Return value: Borrowed reference. Forma macro de `PyList_GetItem()` sin comprobación de errores.

int **PyList_SetItem** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *index*, *PyObject* **item*)

Part of the Stable ABI. Establece el elemento en el índice *index* en la lista a *item*. Retorna 0 en caso de éxito. Si *index* está fuera de límites, retorna `-1` y establece una excepción `IndexError`.

Nota: Esta función «roba» una referencia a *item* y descarta una referencia a un elemento que ya está en la lista en la posición afectada.

void **PyList_SET_ITEM** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *i*, *PyObject* **o*)

Forma macro de `PyList_SetItem()` sin comprobación de errores. Esto normalmente solo se usa para completar nuevas listas donde no hay contenido anterior.

Nota: Este macro «roba» una referencia a *item* y, a diferencia de `PyList_SetItem()`, *no descarta* una referencia a ningún elemento que se está reemplazando; cualquier referencia en *list* en la posición *i* se filtrará.

int **PyList_Insert** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *index*, *PyObject* **item*)

Part of the Stable ABI. Inserta el elemento *item* en la lista *list* delante del índice *index*. Retorna 0 si tiene éxito; retorna `-1` y establece una excepción si no tiene éxito. Análogo a `list.insert(index, item)`.

int **PyList_Append** (*PyObject* **list*, *PyObject* **item*)

Part of the Stable ABI. Agrega el objeto *item* al final de la lista *list*. Retorna 0 si tiene éxito; retorna `-1` y establece una excepción si no tiene éxito. Análogo a `list.append(item)`.

PyObject ***PyList_GetSlice** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *low*, *Py_ssize_t* *high*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. Retorna una lista de los objetos en *list* que contiene los objetos *between*, *low* y *high*. Retorna `NULL` y establece una excepción si no tiene éxito. Análogo a `list[low:high]`. La indexación desde el final de la lista no es compatible.

int **PyList_SetSlice** (*PyObject* **list*, *Py_ssize_t* *low*, *Py_ssize_t* *high*, *PyObject* **itemlist*)

Part of the Stable ABI. Establece el segmento de *list* entre *low* y *high* para el contenido de *itemlist*. Análogo a `list[low:high] = itemlist`. La lista *itemlist* puede ser `NULL`, lo que indica la asignación de una lista vacía (eliminación de segmentos). Retorna 0 en caso de éxito, `-1` en caso de error. La indexación desde el final de la lista no es compatible.

int **PyList_Sort** (*PyObject* **list*)

Part of the Stable ABI. Ordena los elementos de *list* en su lugar. Retorna 0 en caso de éxito, `-1` en caso de error. Esto es equivalente a `list.sort()`.

int **PyList_Reverse** (*PyObject* **list*)

Part of the Stable ABI. Invierte los elementos de la lista *list* en su lugar. Retorna 0 en caso de éxito, `-1` en caso de error. Este es el equivalente de `list.reverse()`.

PyObject *PyList_AsTuple (*PyObject* *list)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo objeto tupla que contiene el contenido de *list*; equivalente a `tuple(list)`.

8.4 Objetos contenedor

8.4.1 Objetos Diccionarios

type PyDictObject

Este subtipo de *PyObject* representa un objeto diccionario de Python.

PyTypeObject PyDict_Type

Part of the Stable ABI. Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo diccionario de Python. Este es el mismo objeto que `dict` en la capa de Python.

int PyDict_Check (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si *p* es un objeto `dict` o una instancia de un subtipo del tipo `dict`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyDict_CheckExact (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si *p* es un objeto `dict`, pero no una instancia de un subtipo del tipo `dict`. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PyDict_New ()

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo diccionario vacío, o `NULL` en caso de falla.

PyObject *PyDictProxy_New (*PyObject* *mapping)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un objeto a `types.MappingProxyType` para una asignación que imponga un comportamiento de solo lectura. Esto normalmente se usa para crear una vista para evitar la modificación del diccionario para los tipos de clase no dinámicos.

void PyDict_Clear (*PyObject* *p)

Part of the Stable ABI. Vacía un diccionario existente de todos los pares clave-valor (*key-value*).

int PyDict_Contains (*PyObject* *p, *PyObject* *key)

Part of the Stable ABI. Determine si el diccionario *p* contiene *key*. Si un elemento en *p* coincide con la clave *key*, retorna 1; de lo contrario, retorna 0. En caso de error, retorna -1. Esto es equivalente a la expresión de Python `key in p`.

PyObject *PyDict_Copy (*PyObject* *p)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo diccionario que contiene los mismos pares clave-valor (*key-value*) que *p*.

int PyDict_SetItem (*PyObject* *p, *PyObject* *key, *PyObject* *val)

Part of the Stable ABI. Inserta *val* en el diccionario *p* con una clave *key*. *key* debe ser *hashable*; si no lo es, se lanzará `TypeError`. Retorna 0 en caso de éxito o -1 en caso de error. Esta función *no* roba una referencia a *val*.

int PyDict_SetItemString (*PyObject* *p, const char *key, *PyObject* *val)

Part of the Stable ABI. Insert *val* into the dictionary *p* using *key* as a key. *key* should be a **const** char*. The key object is created using `PyUnicode_FromString(key)`. Return 0 on success or -1 on failure. This function *does not* steal a reference to *val*.

int PyDict_DelItem (*PyObject* *p, *PyObject* *key)

Part of the Stable ABI. Remove the entry in dictionary *p* with key *key*. *key* must be *hashable*; if it isn't, `TypeError` is raised. If *key* is not in the dictionary, `KeyError` is raised. Return 0 on success or -1 on failure.

int PyDict_DelItemString (*PyObject* *p, const char *key)

Part of the Stable ABI. Elimina la entrada en el diccionario *p* que tiene una clave especificada por la cadena de

caracteres *key*. Si *key* no está en el diccionario, se lanza `KeyError`. Retorna 0 en caso de éxito o -1 en caso de error.

PyObject ***PyDict_GetItem** (*PyObject* **p*, *PyObject* **key*)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el objeto del diccionario *p* que tiene una clave *key*. Retorna NULL si la clave *key* no está presente, pero *sin* lanzar una excepción.

Tenga en cuenta que las excepciones que se producen al llamar `__hash__()` y `__eq__()` se suprimirán los métodos. Para obtener informes de errores, utilice `PyDict_GetItemWithError()` en su lugar.

Distinto en la versión 3.10: Llamar a esta API sin retener el *GIL* había sido permitido por motivos históricos. Ya no está permitido.

PyObject ***PyDict_GetItemWithError** (*PyObject* **p*, *PyObject* **key*)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Variante de `PyDict_GetItem()` que no suprime las excepciones. Retorna NULL **con** una excepción establecida si se produjo una excepción. Retorna NULL **sin** una excepción establecida si la clave no estaba presente.

PyObject ***PyDict_GetItemString** (*PyObject* **p*, **const** char **key*)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). This is the same as `PyDict_GetItem()`, but *key* is specified as a **const** char*, rather than a *PyObject**.

Tenga en cuenta que las excepciones que se producen al llamar a `__hash__()` y `__eq__()` y al crear un objeto de cadena de caracteres temporal se suprimirán. Para obtener informes de errores, utilice `PyDict_GetItemWithError()` en su lugar.

PyObject ***PyDict_SetDefault** (*PyObject* **p*, *PyObject* **key*, *PyObject* **defaultobj*)

Return value: Borrowed reference. Esto es lo mismo al nivel de Python `dict.setdefault()`. Si está presente, retorna el valor correspondiente a *key* del diccionario *p*. Si la clave no está en el `dict`, se inserta con el valor *defaultobj* y se retorna *defaultobj*. Esta función evalúa la función *hash* de *key* solo una vez, en lugar de evaluarla independientemente para la búsqueda y la inserción.

Nuevo en la versión 3.4.

PyObject ***PyDict_Items** (*PyObject* **p*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un *PyListObject* que contiene todos los elementos del diccionario.

PyObject ***PyDict_Keys** (*PyObject* **p*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un *PyListObject* que contiene todas las claves del diccionario.

PyObject ***PyDict_Values** (*PyObject* **p*)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un *PyListObject* que contiene todos los valores del diccionario *p*.

Py_ssize_t **PyDict_Size** (*PyObject* **p*)

Part of the [Stable ABI](#). Retorna el número de elementos en el diccionario. Esto es equivalente a `len(p)` en un diccionario.

int **PyDict_Next** (*PyObject* **p*, *Py_ssize_t* **ppos*, *PyObject* ***pkey*, *PyObject* ***pvalue*)

Part of the [Stable ABI](#). Iterate over all key-value pairs in the dictionary *p*. The *Py_ssize_t* referred to by *ppos* must be initialized to 0 prior to the first call to this function to start the iteration; the function returns true for each pair in the dictionary, and false once all pairs have been reported. The parameters *pkey* and *pvalue* should either point to *PyObject** variables that will be filled in with each key and value, respectively, or may be NULL. Any references returned through them are borrowed. *ppos* should not be altered during iteration. Its value represents offsets within the internal dictionary structure, and since the structure is sparse, the offsets are not consecutive.

Por ejemplo:

```
PyObject *key, *value;
Py_ssize_t pos = 0;

while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

/* do something interesting with the values... */
...
}

```

El diccionario *p* no debe mutarse durante la iteración. Es seguro modificar los valores de las claves a medida que recorre el diccionario, pero solo mientras el conjunto de claves no cambie. Por ejemplo:

```

PyObject *key, *value;
Py_ssize_t pos = 0;

while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
    long i = PyLong_AsLong(value);
    if (i == -1 && PyErr_Occurred()) {
        return -1;
    }
    PyObject *o = PyLong_FromLong(i + 1);
    if (o == NULL)
        return -1;
    if (PyDict_SetItem(self->dict, key, o) < 0) {
        Py_DECREF(o);
        return -1;
    }
    Py_DECREF(o);
}

```

int **PyDict_Merge** (*PyObject* **a*, *PyObject* **b*, int *override*)

Part of the Stable ABI. Itera sobre el objeto de mapeo *b* agregando pares clave-valor al diccionario *a*. *b* puede ser un diccionario o cualquier objeto que soporte *PyMapping_Keys()* y *PyObject_GetItem()*. Si *override* es verdadero, los pares existentes en *a* se reemplazarán si se encuentra una clave coincidente en *b*, de lo contrario, los pares solo se agregarán si no hay una clave coincidente en *a*. Retorna 0 en caso de éxito o -1 si se lanza una excepción.

int **PyDict_Update** (*PyObject* **a*, *PyObject* **b*)

Part of the Stable ABI. Esto es lo mismo que *PyDict_Merge(a, b, 1)* en C, y es similar a *a.update(b)* en Python excepto que *PyDict_Update()* no vuelve a la iteración sobre una secuencia de pares de valores clave si el segundo argumento no tiene el atributo «claves». Retorna 0 en caso de éxito o -1 si se produjo una excepción.

int **PyDict_MergeFromSeq2** (*PyObject* **a*, *PyObject* **seq2*, int *override*)

Part of the Stable ABI. Actualiza o combina en el diccionario *a*, desde los pares clave-valor en *seq2*. *seq2* debe ser un objeto iterable que produzca objetos iterables de longitud 2, vistos como pares clave-valor. En el caso de claves duplicadas, el último gana si *override* es verdadero, de lo contrario, el primero gana. Retorna 0 en caso de éxito o -1 si se produjo una excepción. El equivalente en Python (excepto el valor de retorno)

```

def PyDict_MergeFromSeq2(a, seq2, override):
    for key, value in seq2:
        if override or key not in a:
            a[key] = value

```

8.4.2 Objetos Conjunto

This section details the public API for set and frozenset objects. Any functionality not listed below is best accessed using either the abstract object protocol (including `PyObject_CallMethod()`, `PyObject_RichCompareBool()`, `PyObject_Hash()`, `PyObject_Repr()`, `PyObject_IsTrue()`, `PyObject_Print()`, and `PyObject_GetIter()`) or the abstract number protocol (including `PyNumber_And()`, `PyNumber_Subtract()`, `PyNumber_Or()`, `PyNumber_Xor()`, `PyNumber_InPlaceAnd()`, `PyNumber_InPlaceSubtract()`, `PyNumber_InPlaceOr()`, and `PyNumber_InPlaceXor()`).

type `PySetObject`

This subtype of `PyObject` is used to hold the internal data for both set and frozenset objects. It is like a `PyDictObject` in that it is a fixed size for small sets (much like tuple storage) and will point to a separate, variable sized block of memory for medium and large sized sets (much like list storage). None of the fields of this structure should be considered public and all are subject to change. All access should be done through the documented API rather than by manipulating the values in the structure.

`PyTypeObject` `PySet_Type`

Part of the [Stable ABI](#). Esta es una instancia de `PyTypeObject` que representa el tipo Python set.

`PyTypeObject` `PyFrozenSet_Type`

Part of the [Stable ABI](#). Esta es una instancia de `PyTypeObject` que representa el tipo Python frozenset.

Los siguientes macros de comprobación de tipos funcionan en punteros a cualquier objeto de Python. Del mismo modo, las funciones del constructor funcionan con cualquier objeto Python iterable.

int `PySet_Check` (`PyObject *p`)

Retorna verdadero si `p` es un objeto set o una instancia de un subtipo. Esta función siempre finaliza con éxito.

int `PyFrozenSet_Check` (`PyObject *p`)

Retorna verdadero si `p` es un objeto frozenset o una instancia de un subtipo. Esta función siempre finaliza con éxito.

int `PyAnySet_Check` (`PyObject *p`)

Retorna verdadero si `p` es un objeto set, un objeto frozenset, o una instancia de un subtipo. Esta función siempre finaliza con éxito.

int `PySet_CheckExact` (`PyObject *p`)

Retorna verdadero si `p` es un objeto set pero no una instancia de un subtipo. Esta función siempre finaliza con éxito.

Nuevo en la versión 3.10.

int `PyAnySet_CheckExact` (`PyObject *p`)

Retorna verdadero si `p` es un objeto set o un objeto frozenset pero no una instancia de un subtipo. Esta función siempre finaliza con éxito.

int `PyFrozenSet_CheckExact` (`PyObject *p`)

Retorna verdadero si `p` es un objeto frozenset pero no una instancia de un subtipo. Esta función siempre finaliza con éxito.

`PyObject *``PySet_New` (`PyObject *iterable`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo set que contiene objetos retornados por `iterable`. El `iterable` puede ser NULL para crear un nuevo conjunto vacío. Retorna el nuevo conjunto en caso de éxito o NULL en caso de error. Lanza `TypeError` si `iterable` no es realmente iterable. El constructor también es útil para copiar un conjunto (`c=set(s)`).

`PyObject *``PyFrozenSet_New` (`PyObject *iterable`)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo frozenset que contiene objetos retornados por `iterable`. El `iterable` puede ser NULL para crear un nuevo conjunto congelado vacío. Retorna el nuevo conjunto en caso de éxito o NULL en caso de error. Lanza `TypeError` si `iterable` no es realmente iterable.

Las siguientes funciones y macros están disponibles para instancias de set o frozenset o instancias de sus subtipos.

Py_ssize_t **PySet_Size** (*PyObject* **anyset*)

Part of the Stable ABI. Retorna la longitud de un objeto `set` o `frozenset`. Equivalente a `len(anyset)`. Lanza un `PyExc_SystemError` si *anyset* no es `set`, `frozenset`, o una instancia de un subtipo.

Py_ssize_t **PySet_GET_SIZE** (*PyObject* **anyset*)

Forma macro de `PySet_Size()` sin comprobación de errores.

int **PySet_Contains** (*PyObject* **anyset*, *PyObject* **key*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si se encuentra, 0 si no se encuentra y -1 si se encuentra un error. A diferencia del método Python `__contains__()`, esta función no convierte automáticamente conjuntos no compartibles en congelados temporales. Lanza un `TypeError` si la *key* no se puede compartir. Lanza `PyExc_SystemError` si *anyset* no es un `set`, `frozenset`, o una instancia de un subtipo.

int **PySet_Add** (*PyObject* **set*, *PyObject* **key*)

Part of the Stable ABI. Add *key* to a `set` instance. Also works with `frozenset` instances (like `PyTuple_SetItem()` it can be used to fill in the values of brand new `frozensets` before they are exposed to other code). Return 0 on success or -1 on failure. Raise a `TypeError` if the *key* is unhashable. Raise a `MemoryError` if there is no room to grow. Raise a `SystemError` if *set* is not an instance of `set` or its subtype.

Las siguientes funciones están disponibles para instancias de `set` o sus subtipos, pero no para instancias de `frozenset` o sus subtipos.

int **PySet_Discard** (*PyObject* **set*, *PyObject* **key*)

Part of the Stable ABI. Retorna 1 si se encuentra y se elimina, 0 si no se encuentra (no se realiza ninguna acción) y -1 si se encuentra un error. No lanza `KeyError` por faltar claves. Lanza un `TypeError` si la *key* no se puede compartir. A diferencia del método Python `discard()`, esta función no convierte automáticamente conjuntos no compartibles en congelados temporales. Lanza `PyExc_SystemError` si *set* no es una instancia de `set` o su subtipo.

PyObject ***PySet_Pop** (*PyObject* **set*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna una nueva referencia a un objeto arbitrario en el `set` y elimina el objeto del `set`. Retorna `NULL` en caso de falla. Lanza `KeyError` si el conjunto está vacío. Lanza a `SystemError` si *set* no es una instancia de `set` o su subtipo.

int **PySet_Clear** (*PyObject* **set*)

Part of the Stable ABI. Vacía un conjunto existente de todos los elementos.

8.5 Objetos de función

8.5.1 Objetos función

Hay algunas funciones específicas para las funciones de Python.

type **PyFunctionObject**

La estructura C utilizada para las funciones.

PyTypeObject **PyFunction_Type**

Esta es una instancia de *PyTypeObject* y representa el tipo función de Python. Está expuesto a los programadores de Python como `types.FunctionType`.

int **PyFunction_Check** (*PyObject* **o*)

Retorna verdadero si *o* es un objeto función (tiene tipo *PyFunction_Type*). El parámetro no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyFunction_New** (*PyObject* **code*, *PyObject* **globals*)

Return value: New reference. Retorna un nuevo objeto función asociado con el objeto código *code*. *globals* debe ser un diccionario con las variables globales accesibles para la función.

El docstring y el nombre de la función se obtiene del objeto código. `__module__` se obtiene de *globals* *. El argumento **defaults*, *annotations* y *closure* se establecen en `NULL`. `__qualname__` se establece en el mismo valor que el nombre de la función.

PyObject ***PyFunction_NewWithQualName** (*PyObject* *code, *PyObject* *globals, *PyObject* *qualname)

Return value: New reference. Como *PyFunction_New()*, pero también permite configurar el atributo `__qualname__` del objeto función. *qualname* debe ser un objeto unicode o NULL; si es NULL, el atributo `__qualname__` se establece en el mismo valor que su atributo `__name__`.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyFunction_GetCode** (*PyObject* *op)

Return value: Borrowed reference. Retorna el objeto código asociado con el objeto función *op*.

PyObject ***PyFunction_GetGlobals** (*PyObject* *op)

Return value: Borrowed reference. Retorna el diccionario global asociado con el objeto función *op*.

PyObject ***PyFunction_GetModule** (*PyObject* *op)

Return value: Borrowed reference. Retorna una referencia tomada (*borrowed reference*) al atributo `__module__` del objeto función *op*. Puede ser NULL.

Éste es normalmente una cadena de caracteres que contiene el nombre del módulo, pero se puede establecer en cualquier otro objeto mediante código Python.

PyObject ***PyFunction_GetDefaults** (*PyObject* *op)

Return value: Borrowed reference. Retorna los valores predeterminados del argumento del objeto función *op*. Esto puede ser una tupla de argumentos o NULL.

int **PyFunction_SetDefaults** (*PyObject* *op, *PyObject* *defaults)

Establece los valores predeterminados del argumento para el objeto función *op*. *defaults* deben ser `Py_None` o una tupla.

Lanza `SystemError` y retorna -1 en caso de error.

PyObject ***PyFunction_GetClosure** (*PyObject* *op)

Return value: Borrowed reference. Retorna el cierre asociado con el objeto función *op*. Esto puede ser NULL o una tupla de objetos celda.

int **PyFunction_SetClosure** (*PyObject* *op, *PyObject* *closure)

Establece el cierre asociado con el objeto función *op*. *cierre* debe ser `Py_None` o una tupla de objetos celda.

Lanza `SystemError` y retorna -1 en caso de error.

PyObject ***PyFunction_GetAnnotations** (*PyObject* *op)

Return value: Borrowed reference. Retorna las anotaciones del objeto función *op*. Este puede ser un diccionario mutable o NULL.

int **PyFunction_SetAnnotations** (*PyObject* *op, *PyObject* *annotations)

Establece las anotaciones para el objeto función *op*. *annotations* debe ser un diccionario o `Py_None`.

Lanza `SystemError` y retorna -1 en caso de error.

8.5.2 Objetos de método de instancia

Un método de instancia es un contenedor para una *PyCFunction* y la nueva forma de vincular una *PyCFunction* a un objeto de clase. Reemplaza la llamada anterior `PyMethod_New (func, NULL, class)`.

PyTypeObject **PyInstanceMethod_Type**

Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo de método de instancia de Python. No está expuesto a los programas de Python.

int **PyInstanceMethod_Check** (*PyObject* *o)

Retorna verdadero si *o* es un objeto de método de instancia (tiene tipo *PyInstanceMethod_Type*). El parámetro no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyInstanceMethod_New** (*PyObject* *func)

Return value: New reference. Return a new instance method object, with *func* being any callable object. *func* is the function that will be called when the instance method is called.

PyObject ***PyInstanceMethod_Function** (*PyObject* **im*)

Return value: Borrowed reference. Retorna el objeto de función asociado con el método de instancia *im*.

PyObject ***PyInstanceMethod_GET_FUNCTION** (*PyObject* **im*)

Return value: Borrowed reference. Versión macro de *PyInstanceMethod_Function()* que evita la comprobación de errores.

8.5.3 Objetos método

Los métodos son objetos de función enlazados. Los métodos siempre están vinculados a una instancia de una clase definida por el usuario. Los métodos no vinculados (métodos vinculados a un objeto de clase) ya no están disponibles.

PyTypeObject **PyMethod_Type**

Esta instancia de *PyTypeObject* representa el tipo de método Python. Esto está expuesto a los programas de Python como `types.MethodType`.

int **PyMethod_Check** (*PyObject* **o*)

Retorna verdadero si *o* es un objeto de método (tiene tipo *PyMethod_Type*). El parámetro no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyMethod_New** (*PyObject* **func*, *PyObject* **self*)

Return value: New reference. Retorna un nuevo objeto de método, con *func* como cualquier objeto invocable y *self* la instancia en la que se debe vincular el método. *func* es la función que se llamará cuando se llame al método. *self* no debe ser NULL.

PyObject ***PyMethod_Function** (*PyObject* **meth*)

Return value: Borrowed reference. Retorna el objeto de función asociado con el método *meth*.

PyObject ***PyMethod_GET_FUNCTION** (*PyObject* **meth*)

Return value: Borrowed reference. Versión macro de *PyMethod_Function()* que evita la comprobación de errores.

PyObject ***PyMethod_Self** (*PyObject* **meth*)

Return value: Borrowed reference. Retorna la instancia asociada con el método *meth*.

PyObject ***PyMethod_GET_SELF** (*PyObject* **meth*)

Return value: Borrowed reference. Versión macro de *PyMethod_Self()* que evita la comprobación de errores.

8.5.4 Objetos Celda

Los objetos celda (*cell*) se utilizan para implementar variables a las que hacen referencia varios ámbitos. Para cada variable, se crea un objeto de celda para almacenar el valor; Las variables locales de cada marco de pila que hace referencia al valor contienen una referencia a las celdas de ámbitos externos que también usan esa variable. Cuando se accede al valor, se utiliza el valor contenido en la celda en lugar del objeto de la celda en sí. Esta desreferenciación del objeto de celda requiere soporte del código de bytes generado; estos no se eliminan automáticamente cuando se accede a ellos. No es probable que los objetos celda sean útiles en otros lugares.

type PyCellObject

La estructura C utilizada para objetos celda.

PyTypeObject **PyCell_Type**

El objeto tipo correspondiente a los objetos celda.

int **PyCell_Check** (*ob*)

Retorna verdadero si *ob* es un objeto de celda; *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyCell_New** (*PyObject* **ob*)

Return value: New reference. Crea y retorna un nuevo objeto de celda que contiene el valor *ob*. El parámetro puede ser NULL.

PyObject *PyCell_Get (*PyObject* *cell)

Return value: New reference. Retorna el contenido de la celda *cell*.

PyObject *PyCell_GET (*PyObject* *cell)

Return value: Borrowed reference. Retorna el contenido de la celda *cell*, pero sin verificar que *cell* no sea NULL y que sea un objeto de celda.

int PyCell_Set (*PyObject* *cell, *PyObject* *value)

Establece el contenido del objeto de celda *cell* con el valor *value*. Esto libera la referencia a cualquier contenido actual de la celda. *value* puede ser NULL. *cell* no debe ser NULL; Si no es un objeto de celda, se retornará -1. En caso de éxito, se retornará 0.

void PyCell_SET (*PyObject* *cell, *PyObject* *value)

Establece el valor del objeto de celda *cell* en el valor *value*. No se ajustan los recuentos de referencia y no se realizan verificaciones de seguridad; *cell* no debe ser NULL y debe ser un objeto de celda.

8.5.5 Objetos Código

Los objetos código son un detalle de bajo nivel de la implementación de CPython. Cada uno representa un fragmento de código ejecutable que aún no se ha vinculado a una función.

type PyCodeObject

La estructura en C de los objetos utilizados para describir objetos código. Los campos de este tipo están sujetos a cambios en cualquier momento.

PyTypeObject PyCode_Type

Esta es una instancia de *PyTypeObject* que representa el tipo Python code.

int PyCode_Check (*PyObject* *co)

Retorna verdadero si *co* es un objeto code. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyCode_GetNumFree (*PyCodeObject* *co)

Retorna el número de variables libres en *co*.

PyCodeObject *PyCode_New (int argcount, int kwnonlyargcount, int nlocals, int stacksize, int flags, *PyObject* *code, *PyObject* *consts, *PyObject* *names, *PyObject* *varnames, *PyObject* *freevars, *PyObject* *cellvars, *PyObject* *filename, *PyObject* *name, int firstlineno, *PyObject* *inotab)

Return value: New reference. Retorna un nuevo objeto de código. Si necesita un objeto de código ficticio para crear un marco (frame), use *PyCode_NewEmpty()* en su lugar. Llamando *PyCode_New()* directamente puede enlazarlo a una versión precisa de Python ya que la definición del código de bytes cambia a menudo.

PyCodeObject *PyCode_NewWithPosOnlyArgs (int argcount, int posonlyargcount, int kwnonlyargcount, int nlocals, int stacksize, int flags, *PyObject* *code, *PyObject* *consts, *PyObject* *names, *PyObject* *varnames, *PyObject* *freevars, *PyObject* *cellvars, *PyObject* *filename, *PyObject* *name, int firstlineno, *PyObject* *inotab)

Return value: New reference. Similar a *PyCode_New()*, pero con un «posonlyargcount» adicional para argumentos solo posicionales.

Nuevo en la versión 3.8.

PyCodeObject *PyCode_NewEmpty (const char *filename, const char *funcname, int firstlineno)

Return value: New reference. Retorna un nuevo objeto de código vacío con el nombre de archivo especificado, el nombre de la función y el número de la primera línea. Es ilegal utilizar *exec()* o *eval()* en el objeto de código resultante.

int PyCode_Addr2Line (*PyCodeObject* *co, int byte_offset)

Retorna el número de línea de la instrucción que se produce en o antes de *byte_offset* y finaliza después. Si solo necesita el número de línea de un marco, use *PyFrame_GetLineNumber()* en su lugar.

Para iterar de manera eficiente sobre los números de línea en un objeto de código, use la API descrita en PEP 626.

8.6 Otros objetos

8.6.1 Objetos archivo

These APIs are a minimal emulation of the Python 2 C API for built-in file objects, which used to rely on the buffered I/O (`FILE*`) support from the C standard library. In Python 3, files and streams use the new `io` module, which defines several layers over the low-level unbuffered I/O of the operating system. The functions described below are convenience C wrappers over these new APIs, and meant mostly for internal error reporting in the interpreter; third-party code is advised to access the `io` APIs instead.

PyObject ***PyFile_FromFd** (int *fd*, const char **name*, const char **mode*, int *buffering*, const char **encoding*, const char **errors*, const char **newline*, int *closefd*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Crea un objeto archivo Python a partir del descriptor de archivo de un archivo ya abierto *fd*. Los argumentos *name*, *encoding*, *errors* y *newline* pueden ser NULL para usar los valores predeterminados; *buffering* puede ser `-1` para usar el valor predeterminado. *name* se ignora y se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores. Retorna NULL en caso de error. Para obtener una descripción más completa de los argumentos, consulte la documentación de la función `io.open()`.

Advertencia: Dado que las transmisiones (*streams*) de Python tienen su propia capa de almacenamiento en búfer, combinarlas con descriptores de archivos a nivel del sistema operativo puede producir varios problemas (como un pedido inesperado de datos).

Distinto en la versión 3.2: Ignora el atributo *name*.

int **PyObject_AsFileDescriptor** (*PyObject* **p*)

Part of the Stable ABI. Return the file descriptor associated with *p* as an `int`. If the object is an integer, its value is returned. If not, the object's `fileno()` method is called if it exists; the method must return an integer, which is returned as the file descriptor value. Sets an exception and returns `-1` on failure.

PyObject ***PyFile_GetLine** (*PyObject* **p*, int *n*)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Equivalente a `p.readline([n])`, esta función lee una línea del objeto *p*. *p* puede ser un objeto archivo o cualquier objeto con un método `readline()`. Si *n* es 0, se lee exactamente una línea, independientemente de la longitud de la línea. Si *n* es mayor que 0, no se leerán más de *n* bytes del archivo; se puede retornar una línea parcial. En ambos casos, se retorna una cadena de caracteres vacía si se llega al final del archivo de inmediato. Si *n* es menor que 0, sin embargo, se lee una línea independientemente de la longitud, pero `EOFError` se lanza si se llega al final del archivo de inmediato.

int **PyFile_SetOpenCodeHook** (`Py_OpenCodeHookFunction` *handler*)

Sobrescribe el comportamiento normal de `io.open_code()` para pasar su parámetro a través del controlador proporcionado.

The handler is a function of type `PyObject *(*)(PyObject *path, void *userData)`, where *path* is guaranteed to be `PyUnicodeObject`.

El puntero *userData* se pasa a la función de enlace. Dado que las funciones de enlace pueden llamarse desde diferentes tiempos de ejecución, este puntero no debe referirse directamente al estado de Python.

Como este *hook* se usa intencionalmente durante la importación, evite importar nuevos módulos durante su ejecución a menos que se sepa que están congelados o disponibles en `sys.modules`.

Una vez que se ha establecido un *hook*, no se puede quitar ni reemplazar, y luego llamadas a `PyFile_SetOpenCodeHook()` fallarán. En caso de error, la función retorna `-1` y establece una excepción si el intérprete se ha inicializado.

Es seguro llamar a esta función antes de `Py_Initialize()`.

Genera un evento de auditoría `setopencodehook` sin argumentos.

Nuevo en la versión 3.8.

int **PyFile_WriteObject** (*PyObject* **obj*, *PyObject* **p*, int *flags*)

Part of the Stable ABI. Escribe el objeto *obj* en el objeto archivo *p*. El único indicador admitido para *flags* es

`Py_PRINT_RAW`; si se proporciona, se escribe el `str()` del objeto en lugar de `repr()`. Retorna 0 en caso de éxito o -1 en caso de error; se establecerá la excepción apropiada.

int **PyFile_WriteString**(const char *s, PyObject *p)

Part of the Stable ABI. Escribe la cadena `s` en el objeto archivo `p`. Retorna 0 en caso de éxito o -1 en caso de error; se establecerá la excepción apropiada.

8.6.2 Objetos Modulo

PyObject **PyModule_Type**

Part of the Stable ABI. Esta instancia de *PyObject* representa el tipo de módulo Python. Esto está expuesto a los programas de Python como `types.ModuleType`.

int **PyModule_Check**(PyObject *p)

Retorna verdadero si `p` es un objeto de módulo o un subtipo de un objeto de módulo. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyModule_CheckExact**(PyObject *p)

Retorna verdadero si `p` es un objeto módulo, pero no un subtipo de *PyModule_Type*. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyModule_NewObject**(PyObject *name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI since version 3.7.* Retorna un nuevo objeto módulo con el atributo `__name__` establecido en `name`. Los atributos del módulo `__name__`, `__doc__`, `__package__`, y `__loader__` se completan (todos menos `__name__` están configurados en `None`); quien llama es responsable de proporcionar un atributo `__file__`.

Nuevo en la versión 3.3.

Distinto en la versión 3.4: `__package__` y `__loader__` están configurados en `None`.

PyObject ***PyModule_New**(const char *name)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Similar a *PyModule_NewObject()*, pero el nombre es una cadena de caracteres codificada UTF-8 en lugar de un objeto Unicode.

PyObject ***PyModule_GetDict**(PyObject *module)

Return value: Borrowed reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el objeto del diccionario que implementa el espacio de nombres de `module`; este objeto es el mismo que el atributo `__dict__` del objeto módulo. Si `module` no es un objeto módulo (o un subtipo de un objeto de módulo), se lanza `SystemError` y se retorna `NULL`.

It is recommended extensions use other `PyModule_*` and `PyObject_*` functions rather than directly manipulate a module's `__dict__`.

PyObject ***PyModule_GetNameObject**(PyObject *module)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI since version 3.7.* Retorna el valor `__name__` del `module`. Si el módulo no proporciona uno, o si no es una cadena de caracteres, `SystemError` se lanza y se retorna `NULL`.

Nuevo en la versión 3.3.

const char ***PyModule_GetName**(PyObject *module)

Part of the Stable ABI. Similar a *PyModule_GetNameObject()* pero retorna el nombre codificado a 'utf-8'.

void ***PyModule_GetState**(PyObject *module)

Part of the Stable ABI. Retorna el «estado» del módulo, es decir, un puntero al bloque de memoria asignado en el momento de la creación del módulo, o `NULL`. Ver *PyModuleDef.m_size*.

PyModuleDef ***PyModule_GetDef**(PyObject *module)

Part of the Stable ABI. Retorna un puntero a la estructura *PyModuleDef* a partir de la cual se creó el módulo, o `NULL` si el módulo no se creó a partir de una definición.

PyObject *PyModule_GetFilenameObject (*PyObject* *module)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el nombre del archivo desde el cual *module* se cargó utilizando el atributo `__file__` del *module*. Si esto no está definido, o si no es una cadena de caracteres unicode, lanza `SystemError` y retornar `NULL`; de lo contrario, retorna una referencia a un objeto `Unicode`.

Nuevo en la versión 3.2.

const char *PyModule_GetFilename (*PyObject* *module)

Part of the [Stable ABI](#). Similar a `PyModule_GetFilenameObject()` pero retorna el nombre de archivo codificado a “utf-8”.

Obsoleto desde la versión 3.2: `PyModule_GetFilename()` lanza `UnicodeEncodeError` en nombres de archivo no codificables, use `PyModule_GetFilenameObject()` en su lugar.

Inicializando módulos en C

Los objetos módulos generalmente se crean a partir de módulos de extensión (bibliotecas compartidas que exportan una función de inicialización) o módulos compilados (donde la función de inicialización se agrega usando `PyImport_AppendInittab()`). Consulte [building](#) o [extending](#) con incrustación para más detalles.

La función de inicialización puede pasar una instancia de definición de módulo a `PyModule_Create()`, y retornar el objeto módulo resultante, o solicitar una «inicialización de múltiples fases» retornando la estructura de definición.

type PyModuleDef

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). La estructura de definición de módulo, que contiene toda la información necesaria para crear un objeto módulo. Por lo general, solo hay una variable estáticamente inicializada de este tipo para cada módulo.

PyModuleDef_Base **m_base**

Siempre inicialice este miembro a `PyModuleDef_HEAD_INIT`.

const char ***m_name**

Nombre para el nuevo módulo.

const char ***m_doc**

Docstring para el módulo; por lo general, se usa una variable docstring creada con `PyDoc_STRVAR`.

Py_ssize_t **m_size**

El estado del módulo se puede mantener en un área de memoria por módulo que se puede recuperar con `PyModule_GetState()`, en lugar de en globales estáticos. Esto hace que los módulos sean seguros para su uso en múltiples sub-interpretadores.

Esta área de memoria se asigna en base a `m_size` en la creación del módulo, y se libera cuando el objeto del módulo se desasigna, después de que se haya llamado a la función `m_free`, si está presente.

Establecer `m_size` en `-1` significa que el módulo no admite sub-interpretadores, porque tiene un estado global.

Establecerlo en un valor no negativo significa que el módulo se puede reinicializar y especifica la cantidad adicional de memoria que requiere para su estado. Se requiere `m_size` no negativo para la inicialización de múltiples fases.

Ver [PEP 3121](#) para más detalles.

PyMethodDef ***m_methods**

Un puntero a una tabla de funciones de nivel de módulo, descrito por valores `PyMethodDef`. Puede ser `NULL` si no hay funciones presentes.

PyModuleDef_Slot ***m_slots**

Un conjunto de definiciones de ranura para la inicialización de múltiples fases, terminadas por una entrada `{0, NULL}`. Cuando se utiliza la inicialización monofásica, `m_slots` debe ser `NULL`.

Distinto en la versión 3.5: Antes de la versión 3.5, este miembro siempre estaba configurado en `NULL` y se definía como:

inquiry **m_reload**

***traverseproc* m_traverse**

Una función transversal para llamar durante el recorrido GC del objeto del módulo, o NULL si no es necesario.

Esta función no se llama si se solicitó el estado del módulo pero aún no se asignó. Este es el caso inmediatamente después de que se crea el módulo y antes de que se ejecute (la función *Py_mod_exec*). Más precisamente, esta función no se llama si *m_size* es mayor que 0 y el estado del módulo (como lo retorna *PyModule_GetState()*) es NULL.

Distinto en la versión 3.9: Ya no se llama antes de que se asigne el estado del módulo.

***inquiry* m_clear**

Una función clara para llamar durante la limpieza GC del objeto del módulo, o NULL si no es necesario.

Esta función no se llama si se solicitó el estado del módulo pero aún no se asignó. Este es el caso inmediatamente después de que se crea el módulo y antes de que se ejecute (la función *Py_mod_exec*). Más precisamente, esta función no se llama si *m_size* es mayor que 0 y el estado del módulo (como lo retorna *PyModule_GetState()*) es NULL.

Tal como *PyTypeObject.tp_clear*, esta función no *siempre* es llamada antes de la designación de un módulo. Por ejemplo, cuando el recuento de referencias está listo para determinar que un objeto no se usa más, la recolección de basura cíclica no se involucra y se llama a *m_free* directamente.

Distinto en la versión 3.9: Ya no se llama antes de que se asigne el estado del módulo.

***freefunc* m_free**

Una función para llamar durante la desasignación del objeto del módulo, o NULL si no es necesario.

Esta función no se llama si se solicitó el estado del módulo pero aún no se asignó. Este es el caso inmediatamente después de que se crea el módulo y antes de que se ejecute (la función *Py_mod_exec*). Más precisamente, esta función no se llama si *m_size* es mayor que 0 y el estado del módulo (como lo retorna *PyModule_GetState()*) es NULL.

Distinto en la versión 3.9: Ya no se llama antes de que se asigne el estado del módulo.

Inicialización monofásica

La función de inicialización del módulo puede crear y retornar el objeto módulo directamente. Esto se conoce como «inicialización monofásica» y utiliza una de las siguientes funciones de creación de dos módulos:

***PyObject* *PyModule_Create (PyModuleDef *def)**

Return value: New reference. Crea un nuevo objeto módulo, dada la definición en *def*. Esto se comporta como *PyModule_Create2()* con *module_api_version* establecido en *PYTHON_API_VERSION*.

***PyObject* *PyModule_Create2 (PyModuleDef *def, int module_api_version)**

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un nuevo objeto de módulo, dada la definición en *def*, asumiendo la versión de API *module_api_version*. Si esa versión no coincide con la versión del intérprete en ejecución, se emite un *RuntimeWarning*.

Nota: La mayoría de los usos de esta función deberían usar *PyModule_Create()* en su lugar; solo use esto si está seguro de que lo necesita.

Antes de que se retorne desde la función de inicialización, el objeto del módulo resultante normalmente se llena utilizando funciones como *PyModule_AddObjectRef()*.

Inicialización multifase

Una forma alternativa de especificar extensiones es solicitar una «inicialización de múltiples fases». Los módulos de extensión creados de esta manera se comportan más como los módulos de Python: la inicialización se divide entre la fase de creación (*creation phase*), cuando se crea el objeto módulo, y la fase de ejecución (*execution phase*), cuando se llena. La distinción es similar a los métodos de clases `__new__()` y `__init__()`.

A diferencia de los módulos creados con la inicialización monofásica, estos módulos no son singletons: si se elimina la entrada `sys.modules` y el módulo se vuelve a importar, se crea un nuevo objeto módulo y el módulo anterior está sujeto a la recolección normal de basura – Al igual que con los módulos de Python. Por defecto, los módulos múltiples creados a partir de la misma definición deberían ser independientes: los cambios en uno no deberían afectar a los demás. Esto significa que todo el estado debe ser específico para el objeto del módulo (usando, por ejemplo, usando `PyModule_GetState()`), o su contenido (como el módulo `__dict__` o clases individuales creadas con `PyType_FromSpec()`).

Se espera que todos los módulos creados mediante la inicialización de múltiples fases admitan *sub-interpretadores*. Asegurándose de que varios módulos sean independientes suele ser suficiente para lograr esto.

Para solicitar la inicialización de múltiples fases, la función de inicialización (`PyInit_modulename`) retorna una instancia de `PyModuleDef` con un `m_slots` no vacío. Antes de que se retorna, la instancia `PyModuleDef` debe inicializarse con la siguiente función:

`PyObject*PyModuleDef_Init (PyModuleDef *def)`

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.5. Asegura que la definición de un módulo sea un objeto Python correctamente inicializado que informe correctamente su tipo y conteo de referencias.

Retorna `def` convertido a `PyObject*` o `NULL` si se produjo un error.

Nuevo en la versión 3.5.

El miembro `m_slots` de la definición del módulo debe apuntar a un arreglo de estructuras `PyModuleDef_Slot`:

`type PyModuleDef_Slot`

`int slot`

Una ranura ID, elegida entre los valores disponibles que se explican a continuación.

`void *value`

Valor de la ranura, cuyo significado depende de la ID de la ranura.

Nuevo en la versión 3.5.

El arreglo `m_slots` debe estar terminada por una ranura con id 0.

Los tipos de ranura disponibles son:

`Py_mod_create`

Especifica una función que se llama para crear el objeto del módulo en sí. El puntero `value` de este espacio debe apuntar a una función de la firma:

`PyObject*create_module (PyObject *spec, PyModuleDef *def)`

La función recibe una instancia de `ModuleSpec`, como se define en [PEP 451](#), y la definición del módulo. Debería retornar un nuevo objeto de módulo, o establecer un error y retornar `NULL`.

Esta función debe mantenerse mínima. En particular, no debería llamar a código arbitrario de Python, ya que intentar importar el mismo módulo nuevamente puede dar como resultado un bucle infinito.

Múltiples ranuras `Py_mod_create` no pueden especificarse en una definición de módulo.

Si no se especifica `Py_mod_create`, la maquinaria de importación creará un objeto de módulo normal usando `PyModule_New()`. El nombre se toma de `spec`, no de la definición, para permitir que los módulos de extensión se ajusten dinámicamente a su lugar en la jerarquía de módulos y se importen bajo diferentes nombres a través de enlaces simbólicos, todo mientras se comparte una definición de módulo único.

No es necesario que el objeto retornado sea una instancia de `PyModule_Type`. Se puede usar cualquier tipo, siempre que admita la configuración y la obtención de atributos relacionados con la importación. Sin embargo, solo se pueden retornar instancias `PyModule_Type` si el `PyModuleDef` no tiene `NULL m_traverse`, `m_clear`, `m_free`; `m_size` distinto de cero; o ranuras que no sean `Py_mod_create`.

Py_mod_exec

Especifica una función que se llama para ejecutar (*execute*) el módulo. Esto es equivalente a ejecutar el código de un módulo Python: por lo general, esta función agrega clases y constantes al módulo. La firma de la función es:

int **exec_module** (*PyObject* *module)

Si se especifican varias ranuras `Py_mod_exec`, se procesan en el orden en que aparecen en el arreglo `m_slots`.

Ver [PEP 489](#) para más detalles sobre la inicialización de múltiples fases.

Funciones de creación de módulos de bajo nivel

Las siguientes funciones se invocan en segundo plano cuando se utiliza la inicialización de múltiples fases. Se pueden usar directamente, por ejemplo, al crear objetos de módulo de forma dinámica. Tenga en cuenta que tanto `PyModule_FromDefAndSpec` como `PyModule_ExecDef` deben llamarse para inicializar completamente un módulo.

PyObject ***PyModule_FromDefAndSpec** (*PyModuleDef* *def, *PyObject* *spec)

Return value: New reference. Create a new module object, given the definition in *def* and the ModuleSpec *spec*. This behaves like `PyModule_FromDefAndSpec2()` with `module_api_version` set to `PYTHON_API_VERSION`.

Nuevo en la versión 3.5.

PyObject ***PyModule_FromDefAndSpec2** (*PyModuleDef* *def, *PyObject* *spec, int module_api_version)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Create a new module object, given the definition in *def* and the ModuleSpec *spec*, assuming the API version *module_api_version*. If that version does not match the version of the running interpreter, a `RuntimeWarning` is emitted.

Nota: La mayoría de los usos de esta función deberían usar `PyModule_FromDefAndSpec()` en su lugar; solo use esto si está seguro de que lo necesita.

Nuevo en la versión 3.5.

int **PyModule_ExecDef** (*PyObject* *module, *PyModuleDef* *def)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Procesa cualquier ranura de ejecución (`Py_mod_exec`) dado en *def*.

Nuevo en la versión 3.5.

int **PyModule_SetDocString** (*PyObject* *module, const char *docstring)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Establece la cadena de caracteres de documentación para *module* en *docstring*. Esta función se llama automáticamente cuando se crea un módulo desde `PyModuleDef`, usando `PyModule_Create` o `PyModule_FromDefAndSpec`.

Nuevo en la versión 3.5.

int **PyModule_AddFunctions** (*PyObject* *module, *PyMethodDef* *functions)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Agrega las funciones del arreglo *functions* terminadas en `NULL` a *module*. Consulte la documentación de `PyMethodDef` para obtener detalles sobre entradas individuales (debido a la falta de un espacio de nombres de módulo compartido, las «funciones» de nivel de módulo implementadas en C generalmente reciben el módulo como su primer parámetro, haciéndolos similares a la instancia métodos en clases de Python). Esta función se llama automáticamente cuando se crea un módulo desde `PyModuleDef`, usando `PyModule_Create` o `PyModule_FromDefAndSpec`.

Nuevo en la versión 3.5.

Funciones de soporte

La función de inicialización del módulo (si usa la inicialización de fase única) o una función llamada desde un intervalo de ejecución del módulo (si usa la inicialización de múltiples fases), puede usar las siguientes funciones para ayudar a inicializar el estado del módulo:

int **PyModule_AddObjectRef** (*PyObject* *module, const char *name, *PyObject* *value)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Agrega un objeto a *module* como *name*. Esta es una función de conveniencia que se puede usar desde la función de inicialización del módulo.

En caso de éxito, retorna 0. En caso de error, lanza una excepción y retorna -1.

Retorna NULL si *value* es NULL. Debe llamarse lanzando una excepción en este caso.

Ejemplo de uso

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    if (obj == NULL) {
        return -1;
    }
    int res = PyModule_AddObjectRef(module, "spam", obj);
    Py_DECREF(obj);
    return res;
}
```

El ejemplo puede también ser escrito sin verificar explícitamente si *obj* es NULL:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    int res = PyModule_AddObjectRef(module, "spam", obj);
    Py_XDECREF(obj);
    return res;
}
```

Note que `Py_XDECREF()` debería ser usado en vez de `Py_DECREF()` en este caso, ya que *obj* puede ser NULL.

Nuevo en la versión 3.10.

int **PyModule_AddObject** (*PyObject* *module, const char *name, *PyObject* *value)

Part of the Stable ABI. Similar a `PyModule_AddObjectRef()`, pero roba una referencia a *value* en caso de éxito (en este caso retorna 0).

Se recomienda la nueva función `PyModule_AddObjectRef()`, ya que es sencillo introducir fugas de referencias por un uso incorrecto de la función `PyModule_AddObject()`.

Nota: Unlike other functions that steal references, `PyModule_AddObject()` only releases the reference to *value* on success.

Esto significa que su valor de retorno debe ser verificado, y el código de llamada debe `Py_DECREF()` *value* manualmente en caso de error.

Ejemplo de uso

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
if (obj == NULL) {
    return -1;
}
if (PyModule_AddObject(module, "spam", obj) < 0) {
    Py_DECREF(obj);
    return -1;
}
// PyModule_AddObject() stole a reference to obj:
// Py_DECREF(obj) is not needed here
return 0;
}

```

El ejemplo puede también ser escrito sin verificar explícitamente si *obj* es NULL:

```

static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    if (PyModule_AddObject(module, "spam", obj) < 0) {
        Py_XDECREF(obj);
        return -1;
    }
    // PyModule_AddObject() stole a reference to obj:
    // Py_DECREF(obj) is not needed here
    return 0;
}

```

Note que `Py_XDECREF()` debería ser usado en vez de `Py_DECREF()` en este caso, ya que *obj* puede ser NULL.

int **PyModule_AddIntConstant** (*PyObject* *module, const char *name, long value)

Part of the Stable ABI. Agrega una constante entera a *module* como *name*. Esta función de conveniencia se puede usar desde la función de inicialización del módulo. Retorna -1 en caso de error, 0 en caso de éxito.

int **PyModule_AddStringConstant** (*PyObject* *module, const char *name, const char *value)

Part of the Stable ABI. Agrega una constante de cadena a *module* como *name*. Esta función de conveniencia se puede usar desde la función de inicialización del módulo. La cadena de caracteres *value* debe estar terminada en NULL. Retorna -1 en caso de error, 0 en caso de éxito.

int **PyModule_AddIntMacro** (*PyObject* *module, macro)

Agrega una constante int a *module*. El nombre y el valor se toman de *macro*. Por ejemplo, `PyModule_AddIntMacro(module, AF_INET)` agrega la constante int `AF_INET` con el valor de `AF_INET` a *module*. Retorna -1 en caso de error, 0 en caso de éxito.

int **PyModule_AddStringMacro** (*PyObject* *module, macro)

Agrega una constante de cadena de caracteres a *module*.

int **PyModule_AddType** (*PyObject* *module, *PyTypeObject* *type)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Agrega un objeto tipo a *module*. El objeto tipo se finaliza llamando internamente `PyType_Ready()`. El nombre del objeto tipo se toma del último componente de *tp_name* después del punto. Retorna -1 en caso de error, 0 en caso de éxito.

Nuevo en la versión 3.9.

Búsqueda de módulos

La inicialización monofásica crea módulos singleton que se pueden buscar en el contexto del intérprete actual. Esto permite que el objeto módulo se recupere más tarde con solo una referencia a la definición del módulo.

Estas funciones no funcionarán en módulos creados mediante la inicialización de múltiples fases, ya que se pueden crear múltiples módulos de este tipo desde una sola definición.

PyObject *PyState_FindModule (PyModuleDef *def)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna el objeto módulo que se creó a partir de *def* para el intérprete actual. Este método requiere que el objeto módulo se haya adjuntado al estado del intérprete con `PyState_AddModule()` de antemano. En caso de que el objeto módulo correspondiente no se encuentre o no se haya adjuntado al estado del intérprete, retornará `NULL`.

int PyState_AddModule (PyObject *module, PyModuleDef *def)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.3. Adjunta el objeto del módulo pasado a la función al estado del intérprete. Esto permite que se pueda acceder al objeto del módulo a través de `PyState_FindModule()`.

Solo es efectivo en módulos creados con la inicialización monofásica.

Python llama a `PyState_AddModule` automáticamente después de importar un módulo, por lo que es innecesario (pero inofensivo) llamarlo desde el código de inicialización del módulo. Solo se necesita una llamada explícita si el propio código de inicio del módulo llama posteriormente `PyState_FindModule`. La función está destinada principalmente a implementar mecanismos de importación alternativos (ya sea llamándolo directamente o refiriéndose a su implementación para obtener detalles de las actualizaciones de estado requeridas).

La persona que llama debe retener el GIL.

Retorna 0 en caso de éxito o -1 en caso de error.

Nuevo en la versión 3.3.

int PyState_RemoveModule (PyModuleDef *def)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.3. Elimina el objeto del módulo creado a partir de *def* del estado del intérprete. Retorna 0 en caso de éxito o -1 en caso de error.

La persona que llama debe retener el GIL.

Nuevo en la versión 3.3.

8.6.3 Objetos iteradores

Python proporciona dos objetos iteradores de propósito general. El primero, un iterador de secuencia, funciona con una secuencia arbitraria que admite el método `__getitem__()`. El segundo funciona con un objeto invocable y un valor centinela, llamando al invocable para cada elemento de la secuencia y finalizando la iteración cuando se retorna el valor centinela.

PyTypeObject PySeqIter_Type

Part of the [Stable ABI](#). Objeto tipo para objetos iteradores retornados por `PySeqIter_New()` y la forma de un argumento de la función incorporada `iter()` para los tipos de secuencia incorporados.

int PySeqIter_Check (op)

Retorna verdadero si el tipo de *op* es `PySeqIter_Type`. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PySeqIter_New (PyObject *seq)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un iterador que funciona con un objeto de secuencia general, *seq*. La iteración termina cuando la secuencia lanza `IndexError` para la operación de suscripción.

PyTypeObject PyCallIter_Type

Part of the [Stable ABI](#). Objeto tipo para los objetos iteradores retornados por `PyCallIter_New()` y la forma de dos argumentos de la función incorporada `iter()`.

int **PyCallIter_Check** (op)

Retorna verdadero si el tipo de *op* es *PyCallIter_Type*. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyCallIter_New** (*PyObject* *callable, *PyObject* *sentinel)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo iterador. El primer parámetro, *callable*, puede ser cualquier objeto invocable de Python que se pueda invocar sin parámetros; cada llamada debe retornar el siguiente elemento en la iteración. Cuando *callable* retorna un valor igual a *sentinel*, la iteración finalizará.

8.6.4 Objetos descriptores

Los «descriptores» son objetos que describen algún atributo de un objeto. Se encuentran en el diccionario de objetos tipo.

PyTypeObject **PyProperty_Type**

Part of the [Stable ABI](#). El objeto de tipo para los tipos de descriptor incorporado.

PyObject ***PyDescr_NewGetSet** (*PyTypeObject* *type, **struct** *PyGetSetDef* *getset)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#).

PyObject ***PyDescr_NewMember** (*PyTypeObject* *type, **struct** *PyMemberDef* *meth)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#).

PyObject ***PyDescr_NewMethod** (*PyTypeObject* *type, **struct** *PyMethodDef* *meth)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#).

PyObject ***PyDescr_NewWrapper** (*PyTypeObject* *type, **struct** *wrapperbase* *wrapper, void *wrapped)

Return value: New reference.

PyObject ***PyDescr_NewClassMethod** (*PyTypeObject* *type, *PyMethodDef* *method)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#).

int **PyDescr_IsData** (*PyObject* *descr)

Retorna distinto de cero si el descriptor objetos *descr* describe un atributo de datos, o 0 si describe un método. *descr* debe ser un objeto descriptor; no hay comprobación de errores.

PyObject ***PyWrapper_New** (*PyObject**, *PyObject**)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#).

8.6.5 Objeto rebanada (slice)

PyTypeObject **PySlice_Type**

Part of the [Stable ABI](#). El objeto tipo para objetos rebanadas. Esto es lo mismo que *slice* en la capa de Python.

int **PySlice_Check** (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es un objeto rebanada; *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PySlice_New** (*PyObject* *start, *PyObject* *stop, *PyObject* *step)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un nuevo objeto rebanada con los valores dados. Los parámetros *start*, *stop* y *step* se utilizan como los valores de los atributos del objeto rebanada de los mismos nombres. Cualquiera de los valores puede ser NULL, en cuyo caso se usará *None* para el atributo correspondiente. Retorna NULL si no se puede asignar el nuevo objeto.

int **PySlice_GetIndices** (*PyObject* *slice, *Py_ssize_t* length, *Py_ssize_t* *start, *Py_ssize_t* *stop, *Py_ssize_t* *step)

Part of the [Stable ABI](#). Recupera los índices *start*, *stop* y *step* del objeto rebanada *slice*, suponiendo una secuencia de longitud *length*. Trata los índices mayores que *length* como errores.

Retorna 0 en caso de éxito y -1 en caso de error sin excepción establecida (a menos que uno de los índices no sea *None* y no se haya convertido a un entero, en cuyo caso “- 1” se retorna con una excepción establecida).

Probablemente no quiera usar esta función.

Distinto en la versión 3.2: El tipo de parámetro para el parámetro *slice* era `PySliceObject*` antes.

int **PySlice_GetIndicesEx** (*PyObject* **slice*, *Py_ssize_t* *length*, *Py_ssize_t* **start*, *Py_ssize_t* **stop*, *Py_ssize_t* **step*, *Py_ssize_t* **slicelength*)

Part of the Stable ABI. Reemplazo utilizable para `PySlice_GetIndices()`. Recupera los índices de *start*, *stop*, y *step* del objeto rebanada *slice* asumiendo una secuencia de longitud *length*, y almacena la longitud de la rebanada en *slicelength*. Los índices fuera de los límites se recortan de manera coherente con el manejo de sectores normales.

Retorna 0 en caso de éxito y -1 en caso de error con excepción establecida.

Nota: Esta función se considera no segura para secuencias redimensionables. Su invocación debe ser reemplazada por una combinación de `PySlice_Unpack()` y `PySlice_AdjustIndices()` donde:

```
if (PySlice_GetIndicesEx(slice, length, &start, &stop, &step, &slicelength) < 0) {
    // return error
}
```

es reemplazado por:

```
if (PySlice_Unpack(slice, &start, &stop, &step) < 0) {
    // return error
}
slicelength = PySlice_AdjustIndices(length, &start, &stop, step);
```

Distinto en la versión 3.2: El tipo de parámetro para el parámetro *slice* era `PySliceObject*` antes.

Distinto en la versión 3.6.1: Si `Py_LIMITED_API` no se establece o establece el valor entre 0x03050400 y 0x03060000 (sin incluir) o 0x03060100 o un superior `PySlice_GetIndicesEx()` se implementa como un macro usando `PySlice_Unpack()` y `PySlice_AdjustIndices()`. Los argumentos *start*, *stop* y *step* se evalúan más de una vez.

Obsoleto desde la versión 3.6.1: Si `Py_LIMITED_API` se establece en un valor menor que 0x03050400 o entre 0x03060000 y 0x03060100 (sin incluir) `PySlice_GetIndicesEx()` es una función obsoleta.

int **PySlice_Unpack** (*PyObject* **slice*, *Py_ssize_t* **start*, *Py_ssize_t* **stop*, *Py_ssize_t* **step*)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Extrae los miembros de datos *start*, *stop*, y *step* de un objeto rebanada como enteros en C. Reduce silenciosamente los valores mayores que `PY_SSIZE_T_MAX` a `PY_SSIZE_T_MAX`, aumenta silenciosamente los valores *start* y *stop* inferiores a `PY_SSIZE_T_MIN` a `PY_SSIZE_T_MIN`, y silenciosamente aumenta los valores de *step* a menos de `-PY_SSIZE_T_MAX` a `-PY_SSIZE_T_MAX`.

Retorna -1 en caso de error, 0 en caso de éxito.

Nuevo en la versión 3.6.1.

Py_ssize_t **PySlice_AdjustIndices** (*Py_ssize_t* *length*, *Py_ssize_t* **start*, *Py_ssize_t* **stop*, *Py_ssize_t* **step*)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Ajusta los índices de corte de inicio/fin asumiendo una secuencia de la longitud especificada. Los índices fuera de los límites se recortan de manera coherente con el manejo de sectores normales.

Retorna la longitud de la rebanada. Siempre exitoso. No llama al código de Python.

Nuevo en la versión 3.6.1.

8.6.6 Objeto Ellipsis

PyObject ***Py_Ellipsis**

El objeto `Ellipsis` de Python. Este objeto no tiene métodos. Debe tratarse como cualquier otro objeto con respecto a los recuentos de referencia. Como *Py_None* es un objeto singleton.

8.6.7 Objetos de vista de memoria (*MemoryView*)

Un objeto `memoryview` expone la *interfaz de búfer* a nivel de C como un objeto Python que luego puede pasarse como cualquier otro objeto.

PyObject ***PyMemoryView_FromObject** (*PyObject* *obj)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto de vista de memoria *memoryview* a partir de un objeto que proporciona la interfaz del búfer. Si *obj* admite exportaciones de búfer de escritura, el objeto de vista de memoria será de lectura/escritura, de lo contrario puede ser de solo lectura o de lectura/escritura a discreción del exportador.

PyObject ***PyMemoryView_FromMemory** (char *mem, *Py_ssize_t* size, int flags)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Crea un objeto de vista de memoria usando *mem* como el búfer subyacente. *flags* pueden ser uno de `PyBUF_READ` o `PyBUF_WRITE`.

Nuevo en la versión 3.3.

PyObject ***PyMemoryView_FromBuffer** (*Py_buffer* *view)

Return value: New reference. Crea un objeto de vista de memoria que ajuste la estructura de búfer dada *view*. Para memorias intermedias de bytes simples, *PyMemoryView_FromMemory()* es la función preferida.

PyObject ***PyMemoryView_GetContiguous** (*PyObject* *obj, int buffertype, char order)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Crea un objeto de vista de memoria *memoryview* para un fragmento de memoria contiguo (*contiguous*, en *order* “C” o “F” de Fortran) desde un objeto que define la interfaz del búfer. Si la memoria es contigua, el objeto de vista de memoria apunta a la memoria original. De lo contrario, se realiza una copia y la vista de memoria apunta a un nuevo objeto de bytes.

int **PyMemoryView_Check** (*PyObject* *obj)

Retorna verdadero si el objeto *obj* es un objeto de vista de memoria. Actualmente no está permitido crear subclases de `memoryview`. Esta función siempre finaliza con éxito.

Py_buffer ***PyMemoryView_GET_BUFFER** (*PyObject* *mview)

Retorna un puntero a la copia privada de la vista de memoria del búfer del exportador. *mview* **debe** ser una instancia de *memoryview*; este macro no verifica su tipo, debe hacerlo usted mismo o correrá el riesgo de fallas.

PyObject ***PyMemoryView_GET_BASE** (*PyObject* *mview)

Retorna un puntero al objeto de exportación en el que se basa la vista de memoria o `NULL` si la vista de memoria ha sido creada por una de las funciones *PyMemoryView_FromMemory()* o *PyMemoryView_FromBuffer()*. *mview* **debe** ser una instancia de *memoryview*.

8.6.8 Objetos de referencia débil

Python soporta *referencias débiles* como objetos de primera clase. Hay dos tipos de objetos específicos que implementan directamente referencias débiles. El primero es un objeto con referencia simple, y el segundo actúa como un proxy del objeto original tanto como pueda.

int **PyWeakref_Check** (ob)

Retorna verdadero (true) si *ob* es una referencia o un objeto proxy. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyWeakref_CheckRef** (ob)

Retorna verdadero (true) si *ob* es un objeto de referencia. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyWeakref_CheckProxy** (ob)

Retorna verdadero (true) si *ob* es un objeto proxy. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PyWeakref_NewRef (*PyObject* *ob, *PyObject* *callback)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Return a weak reference object for the object *ob*. This will always return a new reference, but is not guaranteed to create a new object; an existing reference object may be returned. The second parameter, *callback*, can be a callable object that receives notification when *ob* is garbage collected; it should accept a single parameter, which will be the weak reference object itself. *callback* may also be None or NULL. If *ob* is not a weakly referencable object, or if *callback* is not callable, None, or NULL, this will return NULL and raise `TypeError`.

PyObject *PyWeakref_NewProxy (*PyObject* *ob, *PyObject* *callback)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Return a weak reference proxy object for the object *ob*. This will always return a new reference, but is not guaranteed to create a new object; an existing proxy object may be returned. The second parameter, *callback*, can be a callable object that receives notification when *ob* is garbage collected; it should accept a single parameter, which will be the weak reference object itself. *callback* may also be None or NULL. If *ob* is not a weakly referencable object, or if *callback* is not callable, None, or NULL, this will return NULL and raise `TypeError`.

PyObject *PyWeakref_GetObject (*PyObject* *ref)

Return value: Borrowed reference. *Part of the Stable ABI.* Retorna el objeto referenciado desde una referencia débil, *ref*. Si el referente no está vivo, retornará `Py_None`.

Nota: Esta función retorna una referencia *borrowed reference* al objeto referenciado. Esto significa que siempre debe llamar a `Py_INCREF()` sobre el objeto, excepto cuando no pueda ser destruido antes del último uso de la referencia prestada.

PyObject *PyWeakref_GET_OBJECT (*PyObject* *ref)

Return value: Borrowed reference. Similar a `PyWeakref_GetObject()`, pero implementado como un macro que no verifica errores.

void PyObject_ClearWeakRefs (*PyObject* *object)

Part of the Stable ABI. This function is called by the `tp_dealloc` handler to clear weak references.

This iterates through the weak references for *object* and calls callbacks for those references which have one. It returns when all callbacks have been attempted.

8.6.9 Cápsulas

Consulta `using-capsules` para obtener más información sobre el uso de estos objetos.

Nuevo en la versión 3.1.

type PyCapsule

This subtype of *PyObject* represents an opaque value, useful for C extension modules who need to pass an opaque value (as a `void*` pointer) through Python code to other C code. It is often used to make a C function pointer defined in one module available to other modules, so the regular import mechanism can be used to access C APIs defined in dynamically loaded modules.

type PyCapsule_Destructor

Part of the Stable ABI. El tipo de devolución de llamada de un destructor para una cápsula. Definido como:

```
typedef void (*PyCapsule_Destructor) (PyObject *);
```

Consulte `PyCapsule_New()` para conocer la semántica de las devoluciones de llamada de `PyCapsule_Destructor`.

int PyCapsule_CheckExact (*PyObject* *p)

Retorna verdadero si su argumento es a *PyCapsule*. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject *PyCapsule_New (void *pointer, const char *name, *PyCapsule_Destructor* destructor)

Return value: New reference. *Part of the Stable ABI.* Crea un *PyCapsule* encapsulando el *pointer*. El argumento *pointer* puede no ser NULL.

En caso de falla, establece una excepción y retorna NULL.

La cadena de caracteres *name* puede ser NULL o un puntero a una cadena C válida. Si no es NULL, esta cadena de caracteres debe sobrevivir a la cápsula. (Aunque está permitido liberarlo dentro del *destructor*).

Si el argumento *destructor* no es NULL, se llamará con la cápsula como argumento cuando se destruya.

Si esta cápsula se almacenará como un atributo de un módulo, el nombre *name* debe especificarse como `module.name.attribute`. Esto permitirá que otros módulos importen la cápsula usando `PyCapsule_Import()`.

void ***PyCapsule_GetPointer** (*PyObject* *capsule, const char *name)

Part of the Stable ABI. Recupera el *pointer* almacenado en la cápsula. En caso de falla, establece una excepción y retorna NULL.

El parámetro *name* debe compararse exactamente con el nombre almacenado en la cápsula. Si el nombre almacenado en la cápsula es NULL, el *name* pasado también debe ser NULL. Python usa la función C `strcmp()` para comparar nombres de cápsulas.

PyCapsule_Destructor **PyCapsule_GetDestructor** (*PyObject* *capsule)

Part of the Stable ABI. Retorna el destructor actual almacenado en la cápsula. En caso de falla, establece una excepción y retorna NULL.

Es legal que una cápsula tenga un destructor NULL. Esto hace que un código de retorno NULL sea algo ambiguo; use `PyCapsule_IsValid()` o `PyErr_Occurred()` para desambiguar.

void ***PyCapsule_GetContext** (*PyObject* *capsule)

Part of the Stable ABI. Retorna el contexto actual almacenado en la cápsula. En caso de falla, establece una excepción y retorna NULL.

Es legal que una cápsula tenga un contexto NULL. Esto hace que un código de retorno NULL sea algo ambiguo; use `PyCapsule_IsValid()` o `PyErr_Occurred()` para desambiguar.

const char ***PyCapsule_GetName** (*PyObject* *capsule)

Part of the Stable ABI. Retorna el nombre actual almacenado en la cápsula. En caso de falla, establece una excepción y retorna NULL.

Es legal que una cápsula tenga un nombre NULL. Esto hace que un código de retorno NULL sea algo ambiguo; use `PyCapsule_IsValid()` o `PyErr_Occurred()` para desambiguar.

void ***PyCapsule_Import** (const char *name, int no_block)

Part of the Stable ABI. Importa un puntero a un objeto C desde un atributo cápsula en un módulo. El parámetro *name* debe especificar el nombre completo del atributo, como en `module.attribute`. El nombre *name* almacenado en la cápsula debe coincidir exactamente con esta cadena de caracteres. Si *no_block* es verdadero, importa el módulo sin bloquear (usando `PyImport_ImportModuleNoBlock()`). Si *no_block* es falso, importa el módulo convencionalmente (usando `PyImport_ImportModule()`).

Retorna el puntero *pointer* interno de la cápsula en caso de éxito. En caso de falla, establece una excepción y retorna NULL.

int **PyCapsule_IsValid** (*PyObject* *capsule, const char *name)

Part of the Stable ABI. Determina si *capsule* es o no una cápsula válida. Una cápsula válida no es NULL, pasa `PyCapsule_CheckExact()`, tiene un puntero no NULL almacenado y su nombre interno coincide con el parámetro *name*. (Consulte `PyCapsule_GetPointer()` para obtener información sobre cómo se comparan los nombres de las cápsulas).

En otras palabras, si `PyCapsule_IsValid()` retorna un valor verdadero, las llamadas a cualquiera de las funciones de acceso (cualquier función que comience con `PyCapsule_Get()`) tienen éxito.

Retorna un valor distinto de cero si el objeto es válido y coincide con el nombre pasado. Retorna 0 de lo contrario. Esta función no fallará.

int **PyCapsule_SetContext** (*PyObject* *capsule, void *context)

Part of the Stable ABI. Establece el puntero de contexto dentro de *capsule* a *context*.

Retorna 0 en caso de éxito. Retorna distinto de cero y establece una excepción en caso de error.

int **PyCapsule_SetDestructor** (*PyObject* *capsule, *PyCapsule_Destructor* destructor)

Part of the Stable ABI. Establece el destructor dentro de *capsule* en *destructor*.

Retorna 0 en caso de éxito. Retorna distinto de cero y establece una excepción en caso de error.

int **PyCapsule_SetName** (*PyObject* *capsule, const char *name)

Part of the Stable ABI. Establece el nombre dentro de *capsule* a *name*. Si no es NULL, el nombre debe sobrevivir a la cápsula. Si el *name* anterior almacenado en la cápsula no era NULL, no se intenta liberarlo.

Retorna 0 en caso de éxito. Retorna distinto de cero y establece una excepción en caso de error.

int **PyCapsule_SetPointer** (*PyObject* *capsule, void *pointer)

Part of the Stable ABI. Establece el puntero vacío dentro de *capsule* a *pointer*. El puntero puede no ser NULL.

Retorna 0 en caso de éxito. Retorna distinto de cero y establece una excepción en caso de error.

8.6.10 Objetos Generadores

Los objetos generadores son lo que Python usa para implementar iteradores generadores. Normalmente se crean iterando sobre una función que produce valores, en lugar de llamar explícitamente *PyGen_New()* o *PyGen_NewWithQualName()*.

type PyGenObject

La estructura en C utilizada para los objetos generadores.

PyTypeObject **PyGen_Type**

El objeto tipo correspondiente a los objetos generadores.

int **PyGen_Check** (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es un objeto generador; *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

int **PyGen_CheckExact** (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si el tipo de *ob* es *PyGen_Type*; *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyGen_New** (*PyFrameObject* *frame)

Return value: New reference. Crea y retorna un nuevo objeto generador basado en el objeto *frame*. Una referencia a *frame* es robada por esta función. El argumento no debe ser NULL.

PyObject ***PyGen_NewWithQualName** (*PyFrameObject* *frame, *PyObject* *name, *PyObject* *qualname)

Return value: New reference. Crea y retorna un nuevo objeto generador basado en el objeto *frame*, con `__name__` y `__qualname__` establecido en *name* y *qualname*. Una referencia a *frame* es robada por esta función. El argumento *frame* no debe ser NULL.

8.6.11 Objetos corrutina

Nuevo en la versión 3.5.

Los objetos de corrutina son las funciones declaradas con un retorno de palabra clave *async*.

type PyCoroObject

La estructura en C utilizada para objeto corrutina.

PyTypeObject **PyCoro_Type**

El tipo de objeto correspondiente a los objetos corrutina.

int **PyCoro_CheckExact** (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si el tipo de *ob* es *PyCoro_Type*; *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

PyObject ***PyCoro_New** (*PyFrameObject* *frame, *PyObject* *name, *PyObject* *qualname)

Return value: New reference. Crea y retorna un nuevo objeto corrutina basado en el objeto *frame*, con `__name__` y `__qualname__` establecido en *name* y *qualname*. Una referencia a *frame* es robada por esta función. El argumento *frame* no debe ser NULL.

8.6.12 Objetos de variables de contexto

Nota: Distinto en la versión 3.7.1: En Python 3.7.1, las firmas de todas las variables de contexto C APIs fueron **cambiadas** para usar punteros *PyObject* en lugar de *PyContext*, *PyContextVar*, y *PyContextToken*, por ejemplo:

```
// in 3.7.0:
PyContext *PyContext_New(void);

// in 3.7.1+:
PyObject *PyContext_New(void);
```

Ver [bpo-34762](#) para más detalles.

Nuevo en la versión 3.7.

Esta sección detalla la API pública de C para el módulo `contextvars`.

type `PyContext`

La estructura C utilizada para representar un objeto `contextvars.Context`.

type `PyContextVar`

La estructura C utilizada para representar un objeto `contextvars.ContextVar`.

type `PyContextToken`

La estructura C solía representar un objeto `contextvars.Token`.

PyObject `PyContext_Type`

El objeto de tipo que representa el tipo *context*.

PyObject `PyContextVar_Type`

El objeto tipo que representa el tipo *variable de contexto*.

PyObject `PyContextToken_Type`

El tipo objeto que representa el tipo *token de variable de contexto*.

Macros de verificación de tipo:

`int` `PyContext_CheckExact` (*PyObject* **o*)

Retorna verdadero si *o* es de tipo `PyContext_Type`. *o* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

`int` `PyContextVar_CheckExact` (*PyObject* **o*)

Retorna verdadero si *o* es de tipo `PyContextVar_Type`. *o* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

`int` `PyContextToken_CheckExact` (*PyObject* **o*)

Retorna verdadero si *o* es de tipo `PyContextToken_Type`. *o* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

Funciones de gestión de objetos de contexto:

PyObject *`PyContext_New` (void)

Return value: *New reference*. Crea un nuevo objeto de contexto vacío. Retorna NULL si se ha producido un error.

PyObject *`PyContext_Copy` (*PyObject* **ctx*)

Return value: *New reference*. Crea una copia superficial del objeto de contexto *ctx* pasado. Retorna NULL si se ha producido un error.

PyObject *`PyContext_CopyCurrent` (void)

Return value: *New reference*. Crea una copia superficial del contexto actual del hilo. Retorna NULL si se ha producido un error.

int PyContext_Enter (*PyObject* *ctx)

Establece *ctx* como el contexto actual para el hilo actual. Retorna 0 en caso de éxito y -1 en caso de error.

int PyContext_Exit (*PyObject* *ctx)

Desactiva el contexto *ctx* y restaura el contexto anterior como el contexto actual para el hilo actual. Retorna 0 en caso de éxito y -1 en caso de error.

Funciones variables de contexto:

PyObject ***PyContextVar_New** (const char *name, *PyObject* *def)

Return value: New reference. Crea un nuevo objeto ContextVar. El parámetro *name* se usa para propósitos de introspección y depuración. El parámetro *def* especifica el valor predeterminado para la variable de contexto, o NULL para no especificar un valor predeterminado. Si se ha producido un error, esta función retorna NULL.

int PyContextVar_Get (*PyObject* *var, *PyObject* *default_value, *PyObject* **value)

Obtiene el valor de una variable de contexto. Retorna -1 si se produjo un error durante la búsqueda y 0 si no se produjo ningún error, se haya encontrado o no un valor.

Si se encontró la variable de contexto, *value* será un puntero a ella. Si la variable de contexto *not* se encontró, *value* apuntará a:

- *default_value*, si no es NULL;
- el valor predeterminado de *var*, si no es NULL;
- NULL

A excepción de NULL, la función retorna una nueva referencia.

PyObject ***PyContextVar_Set** (*PyObject* *var, *PyObject* *value)

Return value: New reference. Establece el valor de *var* en *value* en el contexto actual. Retorna un nuevo objeto token para este cambio, o NULL si se ha producido un error.

int PyContextVar_Reset (*PyObject* *var, *PyObject* *token)

Restablece el estado de la variable de contexto *var* a la que estaba antes *PyContextVar_Set* () que retornó el *token* fue llamado. Esta función retorna 0 en caso de éxito y -1 en caso de error.

8.6.13 Objetos *DateTime*

El módulo *datetime* proporciona varios objetos de fecha y hora. Antes de usar cualquiera de estas funciones, el archivo de encabezado *datetime.h* debe estar incluido en su fuente (tenga en cuenta que esto no está incluido en el archivo *Python.h*), y la macro *PyDateTime_IMPORT* debe llamarse, generalmente como parte de la función de inicialización del módulo. La macro coloca un puntero a una estructura C en una variable estática, *PyDateTimeAPI*, que utilizan las siguientes macros.

Macro para acceder al singleton UTC:

PyObject ***PyDateTime_TimeZone_UTC**

Retorna la zona horaria singleton que representa UTC, el mismo objeto que *datetime.timezone.utc*.

Nuevo en la versión 3.7.

Macros de verificación de tipo:

int PyDate_Check (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo *PyDateTime_DateType* o un subtipo de *PyDateTime_DateType*. *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyDate_CheckExact (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo *PyDateTime_DateType*. *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyDateTime_Check (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo *PyDateTime_DateTimeType* o un subtipo de *PyDateTime_DateTimeType*. *ob* no debe ser NULL. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyDateTime_CheckExact (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_DateTimeType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyTime_Check (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_TimeType` o un subtipo de `PyDateTime_TimeType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyTime_CheckExact (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_TimeType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyDelta_Check (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_DeltaType` o un subtipo de `PyDateTime_DeltaType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyDelta_CheckExact (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_DeltaType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyTZInfo_Check (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_TZInfoType` o un subtipo de `PyDateTime_TZInfoType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

int PyTZInfo_CheckExact (*PyObject* *ob)

Retorna verdadero si *ob* es de tipo `PyDateTime_TZInfoType`. *ob* no debe ser `NULL`. Esta función siempre finaliza con éxito.

Macros para crear objetos:

PyObject ***PyDate_FromDate** (int year, int month, int day)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.date` con el año, mes y día especificados.

PyObject ***PyDateTime_FromDateAndTime** (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int usecond)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.datetime` con el año, mes, día, hora, minuto, segundo y micro segundo especificados.

PyObject ***PyDateTime_FromDateAndTimeAndFold** (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int usecond, int fold)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.datetime` con el año, mes, día, hora, minuto, segundo, micro segundo y doblez especificados.

Nuevo en la versión 3.6.

PyObject ***PyTime_FromTime** (int hour, int minute, int second, int usecond)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.time` con la hora, minuto, segundo y micro segundo especificados.

PyObject ***PyTime_FromTimeAndFold** (int hour, int minute, int second, int usecond, int fold)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.time` con la hora, minuto, segundo, micro segundo y doblez especificados.

Nuevo en la versión 3.6.

PyObject ***PyDelta_FromDSU** (int days, int seconds, int useconds)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.timedelta` que representa el número dado de días, segundos y micro segundos. La normalización se realiza de modo que el número resultante de micro segundos y segundos se encuentre en los rangos documentados para los objetos `datetime.timedelta`.

PyObject ***PyTimeZone_FromOffset** (*PyDateTime_DeltaType* *offset)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.timezone` con un desplazamiento fijo sin nombre representado por el argumento *offset*.

Nuevo en la versión 3.7.

PyObject *PyTimeZone_FromOffsetAndName (PyDateTime_DeltaType *offset, PyUnicode *name)

Return value: New reference. Retorna un objeto `datetime.timezone` con un desplazamiento fijo representado por el argumento *offset* y con *tzname name*.

Nuevo en la versión 3.7.

Macros para extraer campos de objetos de fecha. El argumento debe ser una instancia de `PyDateTime_Date`, incluidas las subclases (como `PyDateTime_DateTime`). El argumento no debe ser `NULL` y el tipo no está marcado:

int PyDateTime_GET_YEAR (PyDateTime_Date *o)

Regrese el año, como un int positivo.

int PyDateTime_GET_MONTH (PyDateTime_Date *o)

Regresa el mes, como int del 1 al 12.

int PyDateTime_GET_DAY (PyDateTime_Date *o)

Retorna el día, como int del 1 al 31.

Macros para extraer campos de objetos de fecha y hora. El argumento debe ser una instancia de `PyDateTime_DateTime`, incluidas las subclases. El argumento no debe ser `NULL` y el tipo no es comprobado:

int PyDateTime_DATE_GET_HOUR (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna la hora, como un int de 0 hasta 23.

int PyDateTime_DATE_GET_MINUTE (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna el minuto, como un int de 0 hasta 59.

int PyDateTime_DATE_GET_SECOND (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna el segundo, como un int de 0 hasta 59.

int PyDateTime_DATE_GET_MICROSECOND (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna el micro segundo, como un int de 0 hasta 999999.

int PyDateTime_DATE_GET_FOLD (PyDateTime_DateTime *o)

Return the fold, as an int from 0 through 1.

Nuevo en la versión 3.6.

PyObject *PyDateTime_DATE_GET_TZINFO (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna el tzinfo (que puede ser `None`).

Nuevo en la versión 3.10.

Macros para extraer campos de objetos de tiempo. El argumento debe ser una instancia de `PyDateTime_Time`, incluidas las subclases. El argumento no debe ser `NULL` y el tipo no está marcado:

int PyDateTime_TIME_GET_HOUR (PyDateTime_Time *o)

Retorna la hora, como un int de 0 hasta 23.

int PyDateTime_TIME_GET_MINUTE (PyDateTime_Time *o)

Retorna el minuto, como un int de 0 hasta 59.

int PyDateTime_TIME_GET_SECOND (PyDateTime_Time *o)

Retorna el segundo, como un int de 0 hasta 59.

int PyDateTime_TIME_GET_MICROSECOND (PyDateTime_Time *o)

Retorna el micro segundo, como un int de 0 hasta 999999.

int PyDateTime_TIME_GET_FOLD (PyDateTime_Time *o)

Return the fold, as an int from 0 through 1.

Nuevo en la versión 3.6.

PyObject *PyDateTime_TIME_GET_TZINFO (PyDateTime_Time *o)

Retorna el tzinfo (que puede ser `None`).

Nuevo en la versión 3.10.

Macros para extraer campos de objetos delta de tiempo. El argumento debe ser una instancia de `PyDateTime_Delta`, incluidas las subclases. El argumento no debe ser `NULL` y el tipo no está marcado:

int `PyDateTime_DELTA_GET_DAYS` (`PyDateTime_Delta *o`)

Retorna el número de días, como un `int` desde -999999999 a 999999999.

Nuevo en la versión 3.3.

int `PyDateTime_DELTA_GET_SECONDS` (`PyDateTime_Delta *o`)

Retorna el número de segundos, como un `int` de 0 a 86399.

Nuevo en la versión 3.3.

int `PyDateTime_DELTA_GET_MICROSECONDS` (`PyDateTime_Delta *o`)

Retorna el número de micro segundos, como un `int` de 0 a 999999.

Nuevo en la versión 3.3.

Macros para la conveniencia de módulos que implementan la API DB:

*`PyObject *`***`PyDateTime_FromTimestamp` (*`PyObject *`*`args`)**

Return value: New reference. Crea y retorna un nuevo objeto `datetime.datetime` dado una tupla de argumentos adecuada para pasar a `datetime.datetime.fromtimestamp()`.

*`PyObject *`***`PyDate_FromTimestamp` (*`PyObject *`*`args`)**

Return value: New reference. Crea y retorna un nuevo objeto `datetime.date` dado una tupla de argumentos adecuada para pasar a `datetime.date.fromtimestamp()`.

8.6.14 Objetos para indicaciones de tipado

Se proporcionan varios tipos incorporados para indicaciones de tipado. Actualmente existen dos tipos – `GenericAlias` y `Union`. Solo `GenericAlias` es expuesto a C.

*`PyObject *`***`Py_GenericAlias` (*`PyObject *`*`origin`, *`PyObject *`*`args`)**

Part of the Stable ABI since version 3.9. Create a `GenericAlias` object. Equivalent to calling the Python class types.`GenericAlias`. The *origin* and *args* arguments set the `GenericAlias`'s `__origin__` and `__args__` attributes respectively. *origin* should be a *`PyTypeObject *`*, and *args* can be a *`PyTupleObject *`* or any *`PyObject *`*. If *args* passed is not a tuple, a 1-tuple is automatically constructed and `__args__` is set to `(args,)`. Minimal checking is done for the arguments, so the function will succeed even if *origin* is not a type. The `GenericAlias`'s `__parameters__` attribute is constructed lazily from `__args__`. On failure, an exception is raised and `NULL` is returned.

Aquí hay un ejemplo sobre cómo hacer un tipo de extensión genérica:

```
...
static PyMethodDef my_obj_methods[] = {
    // Other methods.
    ...
    {"__class_getitem__", (PyCFunction)Py_GenericAlias, METH_O|METH_CLASS,
    ↪ "See PEP 585"}
    ...
}
```

Ver también:

El método del modelo de datos `__class_getitem__()`.

Nuevo en la versión 3.9.

`PyTypeObject` **`Py_GenericAliasType`**

Part of the Stable ABI since version 3.9. El tipo en C del objeto retornado por *`Py_GenericAlias()`*. Equivalente a `types.GenericAlias` en Python.

Nuevo en la versión 3.9.

Inicialización, Finalización e Hilos

Consulte también *Configuración de inicialización de Python*.

9.1 Antes de la inicialización de Python

En una aplicación que incorpora Python, se debe llamar a la función `Py_Initialize()` antes de usar cualquier otra función de API Python/C; con la excepción de algunas funciones y *variables de configuración global*.

Las siguientes funciones se pueden invocar de forma segura antes de que se inicializa Python:

- Funciones de configuración:

- `PyImport_AppendInittab()`
- `PyImport_ExtendInittab()`
- `PyInitFrozenExtensions()`
- `PyMem_SetAllocator()`
- `PyMem_SetupDebugHooks()`
- `PyObject_SetArenaAllocator()`
- `Py_SetPath()`
- `Py_SetProgramName()`
- `Py_SetPythonHome()`
- `Py_SetStandardStreamEncoding()`
- `PySys_AddWarnOption()`
- `PySys_AddXOption()`
- `PySys_ResetWarnOptions()`

- Funciones informativas:

- `Py_IsInitialized()`
- `PyMem_GetAllocator()`
- `PyObject_GetArenaAllocator()`

- `Py_GetBuildInfo()`
- `Py_GetCompiler()`
- `Py_GetCopyright()`
- `Py_GetPlatform()`
- `Py_GetVersion()`

- Utilidades:

- `Py_DecodeLocale()`

- Asignadores de memoria:

- `PyMem_RawMalloc()`
 - `PyMem_RawRealloc()`
 - `PyMem_RawCalloc()`
 - `PyMem_RawFree()`

Nota: Las siguientes funciones **no deben llamarse** antes de `Py_Initialize()`: `Py_EncodeLocale()`, `Py_GetPath()`, `Py_GetPrefix()`, `Py_GetExecPrefix()`, `Py_GetProgramFullPath()`, `Py_GetPythonHome()`, `Py_GetProgramName()` y `PyEval_InitThreads()`.

9.2 Variables de configuración global

Python tiene variables para la configuración global para controlar diferentes características y opciones. De forma predeterminada, estos indicadores están controlados por opciones de línea de comando.

Cuando una opción establece un indicador, el valor del indicador es la cantidad de veces que se configuró la opción. Por ejemplo, `-b` establece `Py_BytesWarningFlag` en 1 y `-bb` establece `Py_BytesWarningFlag` en 2.

int `Py_BytesWarningFlag`

Emite una advertencia al comparar `bytes` o `bytearray` con `str` o `bytes` con `int`. Emite un error si es mayor o igual a 2.

Establecido por la opción `-b`.

int `Py_DebugFlag`

Activa la salida de depuración del analizador (solo para expertos, según las opciones de compilación).

Establecido por la opción `-d` y la variable de entorno `PYTHONDEBUG`.

int `Py_DontWriteBytecodeFlag`

Si se establece en un valor distinto de cero, Python no intentará escribir archivos `.pyc` en la importación de módulos fuente.

Establecido por la opción `-B` y la variable de entorno `PYTHONDONTWRITEBYTECODE`.

int `Py_FrozenFlag`

Suprime los mensajes de error al calcular la ruta de búsqueda del módulo en `Py_GetPath()`.

Indicador privado utilizado por los programas `_freeze_importlib` y `frozenmain`.

int `Py_HashRandomizationFlag`

Se establece en 1 si la variable de entorno `PYTHONHASHSEED` se establece en una cadena de caracteres no vacía.

Si el indicador no es cero, lee la variable de entorno `PYTHONHASHSEED` para inicializar la semilla de *hash* secreta.

int `Py_IgnoreEnvironmentFlag`

Ignorar todas las variables de entorno `PYTHON*`, por ejemplo `PYTHONPATH` y `PYTHONHOME`, eso podría establecerse.

Establecido por las opciones `-E` y `-I`.

int `Py_InspectFlag`

Cuando se pasa una secuencia de comandos (*script*) como primer argumento o se usa la opción `-c`, ingresa al modo interactivo después de ejecutar la secuencia de comandos o el comando, incluso cuando `sys.stdin` no parece ser un terminal.

Establecido por la opción `-i` y la variable de entorno `PYTHONINSPECT`.

int `Py_InteractiveFlag`

Establecido por la opción `-i`.

int `Py_IsolatedFlag`

Ejecuta Python en modo aislado. En modo aislado `sys.path` no contiene ni el directorio de la secuencia de comandos (*script*) ni el directorio de paquetes del sitio del usuario (*site-packages*).

Establecido por la opción `-I`.

Nuevo en la versión 3.4.

int `Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag`

Si la bandera no es cero, utilice la codificación `mbscs` con el gestor de errores `replace` en lugar de la codificación UTF-8 con el gestor de error `surrogatepass`, para la *filesystem encoding and error handler* (codificación del sistema de archivos y gestor de errores).

Establece en 1 si la variable de entorno `PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING` está configurada en una cadena de caracteres no vacía.

Ver [PEP 529](#) para más detalles.

Disponibilidad: Windows.

int `Py_LegacyWindowsStdioFlag`

Si el indicador no es cero, use `io.FileIO` en lugar de `WindowsConsoleIO` para secuencias estándar `sys`.

Establece en 1 si la variable de entorno `PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO` está configurada en una cadena de caracteres no vacía.

Ver [PEP 528](#) para más detalles.

Disponibilidad: Windows.

int `Py_NoSiteFlag`

Deshabilita la importación del módulo `site` y las manipulaciones dependientes del sitio de `sys.path` que conlleva. También deshabilita estas manipulaciones si `site` se importa explícitamente más tarde (llama a `site.main()` si desea que se activen).

Establecido por la opción `-S`.

int `Py_NoUserSiteDirectory`

No agregue el directorio de paquetes de sitio del usuario (*site-packages*) a `sys.path`.

Establecido por las opciones `-s` y `-I`, y la variable de entorno `PYTHONNOUSERSITE`.

int `Py_OptimizeFlag`

Establecido por la opción `-O` y la variable de entorno `PYTHONOPTIMIZE`.

int `Py_QuietFlag`

No muestre los mensajes de *copyright* y de versión incluso en modo interactivo.

Establecido por la opción `-q`.

Nuevo en la versión 3.2.

int `Py_UnbufferedStdioFlag`

Obliga a las secuencias `stdout` y `stderr` a que no tengan búfer.

Establecido por la opción `-u` y la variable de entorno `PYTHONUNBUFFERED`.

int `Py_VerboseFlag`

Imprime un mensaje cada vez que se inicializa un módulo, mostrando el lugar (nombre de archivo o módulo incorporado) desde el que se carga. Si es mayor o igual a 2, imprime un mensaje para cada archivo que se verifica al buscar un módulo. También proporciona información sobre la limpieza del módulo a la salida.

Establecido por la opción `-v` y la variable de entorno `PYTHONVERBOSE`.

9.3 Inicializando y finalizando el intérprete

void `Py_Initialize()`

Part of the [Stable ABI](#). Inicializa el intérprete de Python. En una aplicación que incorpora Python, se debe llamar antes de usar cualquier otra función de API Python/C; vea [Antes de la inicialización de Python](#) para ver algunas excepciones.

Esto inicializa la tabla de módulos cargados (`sys.modules`) y crea los módulos fundamentales `builtins`, `__main__` y `sys`. También inicializa la ruta de búsqueda del módulo (`sys.path`). No establece `sys.argv`; use `PySys_SetArgvEx()` para eso. Este es un *no-op* cuando se llama por segunda vez (sin llamar primero a `Py_FinalizeEx()`). No hay valor de retorno; es un error fatal si falla la inicialización.

Nota: En Windows, cambia el modo de consola de `O_TEXT` a `O_BINARY`, lo que también afectará los usos de la consola que no sean de Python utilizando *C Runtime*.

void `Py_InitializeEx(int initsigs)`

Part of the [Stable ABI](#). Esta función funciona como `Py_Initialize()` si `initsigs` es 1. Si `initsigs` es 0, omite el registro de inicialización de los manejadores de señal, lo que podría ser útil cuando Python está incrustado.

int `Py_IsInitialized()`

Part of the [Stable ABI](#). Retorna verdadero (distinto de cero) cuando el intérprete de Python se ha inicializado, falso (cero) si no. Después de que se llama a `Py_FinalizeEx()`, esto retorna falso hasta que `Py_Initialize()` se llama de nuevo.

int `Py_FinalizeEx()`

Part of the [Stable ABI since version 3.6](#). Deshace todas las inicializaciones realizadas por `Py_Initialize()` y el uso posterior de las funciones de Python/C API, y destruye todos los sub-intérpretes (ver `Py_NewInterpreter()` a continuación) que se crearon y aún no se destruyeron desde el última llamada a `Py_Initialize()`. Idealmente, esto libera toda la memoria asignada por el intérprete de Python. Este es un *no-op* cuando se llama por segunda vez (sin llamar a `Py_Initialize()` nuevamente primero). Normalmente el valor de retorno es 0. Si hubo errores durante la finalización (lavado de datos almacenados en el búfer), se retorna -1.

Esta función se proporciona por varias razones. Una aplicación de incrustación puede querer reiniciar Python sin tener que reiniciar la aplicación misma. Una aplicación que ha cargado el intérprete de Python desde una biblioteca cargable dinámicamente (o DLL) puede querer liberar toda la memoria asignada por Python antes de descargar la DLL. Durante una búsqueda de pérdidas de memoria en una aplicación, un desarrollador puede querer liberar toda la memoria asignada por Python antes de salir de la aplicación.

Errores y advertencias: La destrucción de módulos y objetos en módulos se realiza en orden aleatorio; esto puede causar que los destructores (métodos `__del__()`) fallen cuando dependen de otros objetos (incluso funciones) o módulos. Los módulos de extensión cargados dinámicamente cargados por Python no se descargan. Es posible que no se liberen pequeñas cantidades de memoria asignadas por el intérprete de Python (si encuentra una fuga, informe por favor). La memoria atada en referencias circulares entre objetos no se libera. Es posible que parte de la memoria asignada por los módulos de extensión no se libere. Algunas extensiones pueden no funcionar correctamente si su rutina de inicialización se llama más de una vez; Esto puede suceder si una aplicación llama a `Py_Initialize()` y `Py_FinalizeEx()` más de una vez.

Genera un evento de auditoría `cpython._PySys_ClearAuditHooks` sin argumentos.

Nuevo en la versión 3.6.

void **Py_Finalize** ()

Part of the Stable ABI. Esta es una versión compatible con versiones anteriores de `Py_FinalizeEx()` que ignora el valor de retorno.

9.4 Parámetros de todo el proceso

int **Py_SetStandardStreamEncoding** (const char *encoding, const char *errors)

Esta función debería llamarse antes de `Py_Initialize()`, si es que se llama. Especifica qué codificación y manejo de errores usar con IO estándar, con los mismos significados que en `str.encode()`.

Reemplaza los valores `PYTHONIOENCODING`, y permite incrustar código para controlar la codificación IO cuando la variable de entorno no funciona.

codificación o *errores* pueden ser `NULL` para usar `PYTHONIOENCODING` o valores predeterminados (dependiendo de otras configuraciones).

Tenga en cuenta que `sys.stderr` siempre usa el controlador de error «*backslashreplace*», independientemente de esta configuración (o cualquier otra).

Si se llama a `Py_FinalizeEx()`, será necesario volver a llamar a esta función para afectar las llamadas posteriores a `Py_Initialize()`.

Retorna 0 si tiene éxito, un valor distinto de cero en caso de error (por ejemplo, llamar después de que el intérprete ya se haya inicializado)

Nuevo en la versión 3.4.

void **Py_SetProgramName** (const wchar_t *name)

Part of the Stable ABI. Esta función debería llamarse antes `Py_Initialize()` se llama por primera vez, si es que se llama. Le dice al intérprete el valor del argumento `argv[0]` para la función `main()` del programa (convertido a caracteres anchos). Esto es utilizado por `Py_GetPath()` y algunas otras funciones a continuación para encontrar las bibliotecas de tiempo de ejecución de Python relativas al ejecutable del intérprete. El valor predeterminado es 'python'. El argumento debe apuntar a una cadena de caracteres anchos terminada en cero en almacenamiento estático cuyo contenido no cambiará mientras dure la ejecución del programa. Ningún código en el intérprete de Python cambiará el contenido de este almacenamiento.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_t*` string.

wchar_t ***Py_GetProgramName** ()

Part of the Stable ABI. Retorna el nombre del programa establecido con `Py_SetProgramName()`, o el valor predeterminado. La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor.

Esta función ya no se puede llamar antes de `Py_Initialize()`, de otra forma retornará `NULL`.

Distinto en la versión 3.10: Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`, de lo contrario retornará `NULL`.

wchar_t ***Py_GetPrefix** ()

Part of the Stable ABI. Return the *prefix* for installed platform-independent files. This is derived through a number of complicated rules from the program name set with `Py_SetProgramName()` and some environment variables; for example, if the program name is `'/usr/local/bin/python'`, the prefix is `'/usr/local'`. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. This corresponds to the **prefix** variable in the top-level Makefile and the `--prefix` argument to the **configure** script at build time. The value is available to Python code as `sys.prefix`. It is only useful on Unix. See also the next function.

Esta función ya no se puede llamar antes de `Py_Initialize()`, de otra forma retornará `NULL`.

Distinto en la versión 3.10: Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`, de lo contrario retornará `NULL`.

`wchar_t *Py_GetExecPrefix()`

Part of the Stable ABI. Retorna el *exec-prefix* para los archivos instalados *dependientes* de la plataforma. Esto se deriva a través de una serie de reglas complicadas del nombre del programa establecido con `Py_SetProgramName()` y algunas variables de entorno; por ejemplo, si el nombre del programa es `'/usr/local/bin/python'`, el prefijo *exec* es `'/usr/local'`. La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. Esto corresponde a la variable **exec_prefix** en el archivo de nivel superior `Makefile` y el argumento `--exec-prefix` a la secuencia de comandos (*script*) **configure** en tiempo de compilación. El valor está disponible para el código de Python como `sys.exec_prefix`. Solo es útil en Unix.

Antecedentes: el prefijo *exec* difiere del prefijo cuando los archivos dependientes de la plataforma (como ejecutables y bibliotecas compartidas) se instalan en un árbol de directorios diferente. En una instalación típica, los archivos dependientes de la plataforma pueden instalarse en el subárbol `/usr/local/plat` mientras que la plataforma independiente puede instalarse en `/usr/local`.

En términos generales, una plataforma es una combinación de familias de hardware y software, por ejemplo, las máquinas Sparc que ejecutan el sistema operativo Solaris 2.x se consideran la misma plataforma, pero las máquinas Intel que ejecutan Solaris 2.x son otra plataforma, y las máquinas Intel que ejecutan Linux son otra plataforma más. Las diferentes revisiones importantes del mismo sistema operativo generalmente también forman plataformas diferentes. Los sistemas operativos que no son Unix son una historia diferente; Las estrategias de instalación en esos sistemas son tan diferentes que el prefijo y el prefijo *exec* no tienen sentido y se configuran en la cadena vacía. Tenga en cuenta que los archivos de bytecode compilados de Python son independientes de la plataforma (¡pero no independientes de la versión de Python con la que fueron compilados!).

Los administradores de sistemas sabrán cómo configurar los programas **mount** o **automount** para compartir `/usr/local` entre plataformas mientras que `/usr/local/plat` sea un sistema de archivos diferente para cada plataforma.

Esta función ya no se puede llamar antes de `Py_Initialize()`, de otra forma retornará `NULL`.

Distinto en la versión 3.10: Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`, de lo contrario retornará `NULL`.

`wchar_t *Py_GetProgramFullPath()`

Part of the Stable ABI. Retorna el nombre completo del programa del ejecutable de Python; esto se calcula como un efecto secundario de derivar la ruta de búsqueda predeterminada del módulo del nombre del programa (establecido por `Py_SetProgramName()` arriba). La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. El valor está disponible para el código de Python como `sys.executable`.

Esta función ya no se puede llamar antes de `Py_Initialize()`, de otra forma retornará `NULL`.

Distinto en la versión 3.10: Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`, de lo contrario retornará `NULL`.

`wchar_t *Py_GetPath()`

Part of the Stable ABI. Retorna la ruta de búsqueda del módulo predeterminado; esto se calcula a partir del nombre del programa (establecido por `Py_SetProgramName()` antes mencionado) y algunas variables de entorno. La cadena de caracteres retornada consiste en una serie de nombres de directorio separados por un carácter delimitador dependiente de la plataforma. El carácter delimitador es `':'` en Unix y macOS, `';'` en Windows. La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. La lista `sys.path` se inicializa con este valor en el inicio del intérprete; se puede (y generalmente se realiza) modificar más adelante para cambiar la ruta de búsqueda para cargar módulos.

Esta función ya no se puede llamar antes de `Py_Initialize()`, de otra forma retornará `NULL`.

Distinto en la versión 3.10: Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`, de lo contrario retornará `NULL`.

`void Py_SetPath(const wchar_t*)`

Part of the Stable ABI since version 3.7. Establece la ruta de búsqueda del módulo predeterminado. Si se llama a esta función antes de `Py_Initialize()`, entonces `Py_GetPath()` no intentará computar una ruta de

búsqueda predeterminada, sino que utilizará la proporcionada en su lugar. Esto es útil si Python está incrustado por una aplicación que tiene pleno conocimiento de la ubicación de todos los módulos. Los componentes de la ruta deben estar separados por el carácter delimitador dependiente de la plataforma, el cual es ':' en Unix y macOS, ';' en Windows.

Esto también hace que `sys.executable` se configure en la ruta completa del programa (consulte `Py_GetProgramFullPath()`) y para `sys.prefix` y `sys.exec_prefix` a estar vacío. Depende de la persona que llama modificarlos si es necesario después de llamar `Py_Initialize()`.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_t*` string.

El argumento de ruta se copia internamente, por lo que la persona que llama puede liberarlo después de que se complete la llamada.

Distinto en la versión 3.8: La ruta completa del programa ahora se usa para `sys.executable`, en lugar del nombre del programa.

const char *Py_GetVersion()

Part of the Stable ABI. Retorna la versión de este intérprete de Python. Esta es una cadena de caracteres que se parece a

```
"3.0a5+ (py3k:63103M, May 12 2008, 00:53:55) \n[GCC 4.2.3]"
```

The first word (up to the first space character) is the current Python version; the first characters are the major and minor version separated by a period. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as `sys.version`.

const char *Py_GetPlatform()

Part of the Stable ABI. Retorna el identificador de plataforma para la plataforma actual. En Unix, esto se forma a partir del nombre «oficial» del sistema operativo, convertido a minúsculas, seguido del número de revisión principal; por ejemplo, para Solaris 2.x, que también se conoce como SunOS 5.x, el valor es 'sunos5'. En macOS, es "darwin". En Windows, es 'win'. La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. El valor está disponible para el código de Python como `sys.platform`.

const char *Py_GetCopyright()

Part of the Stable ABI. Retorna la cadena de caracteres de copyright oficial para la versión actual de Python, por ejemplo

```
'Copyright 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam'
```

La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. El valor está disponible para el código de Python como `sys.copyright`.

const char *Py_GetCompiler()

Part of the Stable ABI. Retorna una indicación del compilador utilizado para construir la versión actual de Python, entre corchetes, por ejemplo:

```
"[GCC 2.7.2.2]"
```

La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. El valor está disponible para el código Python como parte de la variable `sys.version`.

const char *Py_GetBuildInfo()

Part of the Stable ABI. Retorna información sobre el número de secuencia y la fecha y hora de compilación de la instancia actual de intérprete de Python, por ejemplo:

```
"#67, Aug 1 1997, 22:34:28"
```

La cadena de caracteres retornada apunta al almacenamiento estático; la persona que llama no debe modificar su valor. El valor está disponible para el código Python como parte de la variable `sys.version`.

void PySys_SetArgvEx (int argc, wchar_t **argv, int updatepath)

Part of the Stable ABI. Establece `sys.argv` basado en `argv` y `updatepath`. Estos parámetros son similares a los pasados a la función del programa `main()` con la diferencia de que la primera entrada debe referirse al

archivo de la secuencia de comandos (*script*) que se ejecutará en lugar del ejecutable que aloja el intérprete de Python. Si no se ejecuta una secuencia de comandos (*script*), la primera entrada en `argv` puede ser una cadena de caracteres vacía. Si esta función no puede inicializar `sys.argv`, una condición fatal se señala usando `Py_FatalError()`.

Si `updatepath` es cero, esto es todo lo que hace la función. Si `updatepath` no es cero, la función también modifica `sys.path` de acuerdo con el siguiente algoritmo:

- Si el nombre de una secuencia de comandos (*script*) existente se pasa en `argv[0]`, la ruta absoluta del directorio donde se encuentra el *script* se antepone a `sys.path`.
- De lo contrario (es decir, si `argc` es 0 o `argv[0]` no apunta a un nombre de archivo existente), una cadena de caracteres vacía se antepone a `sys.path`, que es lo mismo que anteponer el directorio de trabajo actual (`"."`).

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_t*` string.

Nota: Se recomienda que las aplicaciones que incorporan el intérprete de Python para otros fines que no sean ejecutar una sola secuencia de comandos (*script*) pasen 0 como `updatepath` y actualicen `sys.path` si lo desean. Ver CVE-2008-5983 <<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-5983>> _.

En las versiones anteriores a 3.1.3, puede lograr el mismo efecto quitando manualmente el primer elemento (*poping*) `sys.path` después de haber llamado `PySys_SetArgv()`, por ejemplo usando

```
PyRun_SimpleString("import sys; sys.path.pop(0)\n");
```

Nuevo en la versión 3.1.3.

void **PySys_SetArgv** (int *argc*, `wchar_t**argv`)

Part of the Stable ABI. Esta función funciona como `PySys_SetArgvEx()` con `updatepath` establecido en 1 a menos que el intérprete **python** se haya iniciado con la opción `-I`.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_t*` string.

Distinto en la versión 3.4: El valor `updatepath` depende de la opción `-I`.

void **Py_SetPythonHome** (const `wchar_t*home`)

Part of the Stable ABI. Establece el directorio «inicio» (*home*) predeterminado, es decir, la ubicación de las bibliotecas estándar de Python. Ver `PYTHONHOME` para el significado de la cadena de caracteres de argumento.

El argumento debe apuntar a una cadena de caracteres terminada en cero en el almacenamiento estático cuyo contenido no cambiará mientras dure la ejecución del programa. Ningún código en el intérprete de Python cambiará el contenido de este almacenamiento.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_t*` string.

`wchar_t*` **Py_GetPythonHome** ()

Part of the Stable ABI. Retorna el «inicio» (*home*) predeterminado, es decir, el valor establecido por una llamada anterior a `Py_SetPythonHome()`, o el valor de la variable de entorno `PYTHONHOME` si está configurado.

Esta función ya no se puede llamar antes de `Py_Initialize()`, de otra forma retornará `NULL`.

Distinto en la versión 3.10: Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`, de lo contrario retornará `NULL`.

9.5 Estado del hilo y el bloqueo global del intérprete

El intérprete de Python no es completamente seguro para hilos (*thread-safe*). Para admitir programas Python multi-proceso, hay un bloqueo global, denominado *global interpreter lock* o *GIL*, que debe mantener el hilo actual antes de que pueda acceder de forma segura a los objetos Python. Sin el bloqueo, incluso las operaciones más simples podrían causar problemas en un programa de hilos múltiples: por ejemplo, cuando dos hilos incrementan simultáneamente el conteo de referencias del mismo objeto, el conteo de referencias podría terminar incrementándose solo una vez en lugar de dos veces.

Por lo tanto, existe la regla de que solo el hilo que ha adquirido *GIL* puede operar en objetos Python o llamar a funciones API Python/C. Para emular la concurrencia de ejecución, el intérprete regularmente intenta cambiar los hilos (ver `sys.setswitchinterval()`). El bloqueo también se libera para bloquear potencialmente las operaciones de E/S, como leer o escribir un archivo, para que otros hilos de Python puedan ejecutarse mientras tanto.

El intérprete de Python mantiene cierta información de contabilidad específica de hilos dentro de una estructura de datos llamada *PyThreadState*. También hay una variable global que apunta a la actual *PyThreadState*: se puede recuperar usando `PyThreadState_Get()`.

9.5.1 Liberando el GIL del código de extensión

La mayoría del código de extensión que manipula el *GIL* tiene la siguiente estructura simple

```
Save the thread state in a local variable.
Release the global interpreter lock.
... Do some blocking I/O operation ...
Reacquire the global interpreter lock.
Restore the thread state from the local variable.
```

Esto es tan común que existen un par de macros para simplificarlo:

```
Py_BEGIN_ALLOW_THREADS
... Do some blocking I/O operation ...
Py_END_ALLOW_THREADS
```

La macro `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` abre un nuevo bloque y declara una variable local oculta; la macro `Py_END_ALLOW_THREADS` cierra el bloque.

El bloque anterior se expande al siguiente código:

```
PyThreadState *_save;

_save = PyEval_SaveThread();
... Do some blocking I/O operation ...
PyEval_RestoreThread(_save);
```

Así es como funcionan estas funciones: el bloqueo global del intérprete se usa para proteger el puntero al estado actual del hilo. Al liberar el bloqueo y guardar el estado del hilo, el puntero del estado del hilo actual debe recuperarse antes de que se libere el bloqueo (ya que otro hilo podría adquirir inmediatamente el bloqueo y almacenar su propio estado de hilo en la variable global). Por el contrario, al adquirir el bloqueo y restaurar el estado del hilo, el bloqueo debe adquirirse antes de almacenar el puntero del estado del hilo.

Nota: Llamar a las funciones de E/S del sistema es el caso de uso más común para liberar el GIL, pero también puede ser útil antes de llamar a cálculos de larga duración que no necesitan acceso a objetos de Python, como las funciones de compresión o criptográficas que operan sobre memorias intermedias. Por ejemplo, los módulos estándar `zlib` y `hashlib` liberan el GIL al comprimir o mezclar datos.

9.5.2 Hilos creados sin Python

Cuando se crean hilos utilizando las API dedicadas de Python (como el módulo `threading`), se les asocia automáticamente un estado del hilo y, por lo tanto, el código que se muestra arriba es correcto. Sin embargo, cuando los hilos se crean desde C (por ejemplo, por una biblioteca de terceros con su propia administración de hilos), no contienen el GIL, ni existe una estructura de estado de hilos para ellos.

Si necesita llamar al código Python desde estos subprocesos (a menudo esto será parte de una API de devolución de llamada proporcionada por la biblioteca de terceros mencionada anteriormente), primero debe registrar estos subprocesos con el intérprete creando una estructura de datos de estado del subproceso, luego adquiriendo el GIL, y finalmente almacenando su puntero de estado de hilo, antes de que pueda comenzar a usar la API Python/C. Cuando haya terminado, debe restablecer el puntero del estado del hilo, liberar el GIL y finalmente liberar la estructura de datos del estado del hilo.

Las funciones `PyGILState_Ensure()` y `PyGILState_Release()` hacen todo lo anterior automáticamente. El idioma típico para llamar a Python desde un hilo C es:

```
PyGILState_STATE gstate;
gstate = PyGILState_Ensure();

/* Perform Python actions here. */
result = CallSomeFunction();
/* evaluate result or handle exception */

/* Release the thread. No Python API allowed beyond this point. */
PyGILState_Release(gstate);
```

Note that the `PyGILState_*` functions assume there is only one global interpreter (created automatically by `Py_Initialize()`). Python supports the creation of additional interpreters (using `Py_NewInterpreter()`), but mixing multiple interpreters and the `PyGILState_*` API is unsupported.

9.5.3 Precauciones sobre `fork()`

Otra cosa importante a tener en cuenta sobre los hilos es su comportamiento frente a la llamada C `fork()`. En la mayoría de los sistemas con `fork()`, después de que un proceso se bifurca, solo existirá el hilo que emitió el `fork`. Esto tiene un impacto concreto tanto en cómo se deben manejar las cerraduras como en todo el estado almacenado en el tiempo de ejecución de CPython.

El hecho de que solo permanezca al hilo «actual» significa que ningún bloqueo retenido por otros hilos nunca se liberará. Python resuelve esto para `os.fork()` adquiriendo los bloqueos que usa internamente antes de la bifurcación (`fork`) y soltándolos después. Además, restablece cualquier lock-objects en el elemento secundario. Al extender o incrustar Python, no hay forma de informar a Python de bloqueos adicionales (que no sean Python) que deben adquirirse antes o restablecerse después de una bifurcación. Las instalaciones del sistema operativo como `pthread_atfork()` tendrían que usarse para lograr lo mismo. Además, al extender o incrustar Python, llamando `fork()` directamente en lugar de a través de `os.fork()` (y retornar o llamar a Python) puede resultar en un punto muerto (`deadlock`) por uno de los bloqueos internos de Python, sostenido por un hilo que no funciona después del `fork`. `PyOS_AfterFork_Child()` intenta restablecer los bloqueos necesarios, pero no siempre puede hacerlo.

El hecho de que todos los otros hilos desaparezcan también significa que el estado de ejecución de CPython debe limpiarse correctamente, lo que `os.fork()` lo hace. Esto significa finalizar todos los demás objetos `PyThreadState` que pertenecen al intérprete actual y todos los demás objetos `PyInterpreterState`. Debido a esto y a la naturaleza especial del intérprete «principal», `fork()` solo debería llamarse en el hilo «principal» de ese intérprete, donde el CPython global el tiempo de ejecución se inicializó originalmente. La única excepción es si `exec()` se llamará inmediatamente después.

9.5.4 API de alto nivel

Estos son los tipos y funciones más utilizados al escribir código de extensión C o al incrustar el intérprete de Python:

type PyInterpreterState

Part of the [Limited API](#) (as an opaque struct). Esta estructura de datos representa el estado compartido por varios subprocesos cooperantes. Los hilos que pertenecen al mismo intérprete comparten la administración de su módulo y algunos otros elementos internos. No hay miembros públicos en esta estructura.

Los hilos que pertenecen a diferentes intérpretes inicialmente no comparten nada, excepto el estado del proceso como memoria disponible, descriptores de archivos abiertos y demás. El bloqueo global del intérprete también es compartido por todos los hilos, independientemente de a qué intérprete pertenezcan.

type PyThreadState

Part of the [Limited API](#) (as an opaque struct). This data structure represents the state of a single thread. The only public data member is `interp` (*PyInterpreterState**), which points to this thread's interpreter state.

void PyEval_InitThreads ()

Part of the [Stable ABI](#). Función deprecada que no hace nada.

En Python 3.6 y versiones anteriores, esta función creaba el GIL si no existía.

Distinto en la versión 3.9: La función ahora no hace nada.

Distinto en la versión 3.7: Esta función ahora es llamada por *Py_Initialize()*, por lo que ya no tiene que llamarla usted mismo.

Distinto en la versión 3.2: Esta función ya no se puede llamar antes de *Py_Initialize()*.

Obsoleto desde la versión 3.9, se eliminará en la versión 3.11.

int PyEval_ThreadsInitialized ()

Part of the [Stable ABI](#). Retorna un valor distinto de cero si se ha llamado a *PyEval_InitThreads()*. Esta función se puede invocar sin mantener el GIL y, por lo tanto, se puede utilizar para evitar llamadas a la API de bloqueo cuando se ejecuta un solo hilo.

Distinto en la versión 3.7: El término *GIL* ahora se inicializa con *Py_Initialize()*.

Obsoleto desde la versión 3.9, se eliminará en la versión 3.11.

*PyThreadState** **PyEval_SaveThread ()**

Part of the [Stable ABI](#). Libere el bloqueo global del intérprete (si se ha creado) y restablezca el estado del hilo a NULL, retornando el estado del hilo anterior (que no es NULL). Si se ha creado el bloqueo, el hilo actual debe haberlo adquirido.

void PyEval_RestoreThread (PyThreadState *tstate)

Part of the [Stable ABI](#). Adquiera el bloqueo global del intérprete (si se ha creado) y establezca el estado del hilo en *tstate*, que no debe ser NULL. Si se ha creado el bloqueo, el hilo actual no debe haberlo adquirido, de lo contrario se produce un *deadlock*.

Nota: Llamar a esta función desde un hilo cuando finalice el tiempo de ejecución terminará el hilo, incluso si Python no creó el hilo. Puede usar *_Py_IsFinalizing()* o *sys.is_finalizing()* para verificar si el intérprete está en proceso de finalización antes de llamar a esta función para evitar una terminación no deseada.

*PyThreadState** **PyThreadState_Get ()**

Part of the [Stable ABI](#). Retorna el estado actual del hilo. Se debe mantener el bloqueo global del intérprete. Cuando el estado actual del hilo es NULL, esto genera un error fatal (por lo que la persona que llama no necesita verificar NULL).

*PyThreadState** **PyThreadState_Swap (PyThreadState *tstate)**

Part of the [Stable ABI](#). Cambia el estado del hilo actual con el estado del hilo dado por el argumento *tstate*, que puede ser NULL. El bloqueo global del intérprete debe mantenerse y no se libera.

Las siguientes funciones utilizan almacenamiento local de hilos y no son compatibles con subintérpretes:

PyGILState_STATE PyGILState_Ensure()

Part of the Stable ABI. Asegúrese de que el subproceso actual esté listo para llamar a la API de Python C, independientemente del estado actual de Python o del bloqueo global del intérprete. Esto se puede invocar tantas veces como lo desee un subproceso siempre que cada llamada coincida con una llamada a `PyGILState_Release()`. En general, se pueden usar otras API relacionadas con subprocesos entre `PyGILState_Ensure()` y `PyGILState_Release()` invoca siempre que el estado del subproceso se restablezca a su estado anterior antes del `Release()`. Por ejemplo, el uso normal de las macros `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` y `Py_END_ALLOW_THREADS` es aceptable.

El valor de retorno es un «identificador» opaco al estado del hilo cuando `PyGILState_Ensure()` fue llamado, y debe pasarse a `PyGILState_Release()` para asegurar que Python se deje en el mismo estado. Aunque las llamadas recursivas están permitidas, estos identificadores *no* pueden compartirse; cada llamada única a `PyGILState_Ensure()` debe guardar el identificador para su llamada a `PyGILState_Release()`.

Cuando la función regrese, el hilo actual contendrá el GIL y podrá llamar a código arbitrario de Python. El fracaso es un error fatal.

Nota: Llamar a esta función desde un hilo cuando finalice el tiempo de ejecución terminará el hilo, incluso si Python no creó el hilo. Puede usar `_Py_IsFinalizing()` o `sys.is_finalizing()` para verificar si el intérprete está en proceso de finalización antes de llamar a esta función para evitar una terminación no deseada.

void PyGILState_Release(PyGILState_STATE)

Part of the Stable ABI. Libera cualquier recurso previamente adquirido. Después de esta llamada, el estado de Python será el mismo que antes de la llamada correspondiente `PyGILState_Ensure()` (pero en general este estado será desconocido para la persona que llama, de ahí el uso de la API `GILState`).

Cada llamada a `PyGILState_Ensure()` debe coincidir con una llamada a `PyGILState_Release()` en el mismo hilo.

PyThreadState *PyGILState_GetThisThreadState()

Part of the Stable ABI. Obtenga el estado actual del hilo para este hilo. Puede retornar `NULL` si no se ha utilizado la API `GILState` en el hilo actual. Tenga en cuenta que el subproceso principal siempre tiene dicho estado de subproceso, incluso si no se ha realizado una llamada de estado de subproceso automático en el subproceso principal. Esta es principalmente una función auxiliar y de diagnóstico.

int PyGILState_Check()

Retorna 1 si el hilo actual mantiene el GIL y 0 de lo contrario. Esta función se puede llamar desde cualquier hilo en cualquier momento. Solo si se ha inicializado el hilo de Python y actualmente mantiene el GIL, retornará 1. Esta es principalmente una función auxiliar y de diagnóstico. Puede ser útil, por ejemplo, en contextos de devolución de llamada o funciones de asignación de memoria cuando saber que el GIL está bloqueado puede permitir que la persona que llama realice acciones confidenciales o se comporte de otra manera de manera diferente.

Nuevo en la versión 3.4.

Las siguientes macros se usan normalmente sin punto y coma final; busque, por ejemplo, el uso en la distribución fuente de Python.

Py_BEGIN_ALLOW_THREADS

Part of the Stable ABI. Esta macro se expande a `{PyThreadState *_save; _save = PyEval_SaveThread();`. Tenga en cuenta que contiene una llave de apertura; debe coincidir con la siguiente macro `Py_END_ALLOW_THREADS`. Ver arriba para una discusión más detallada de esta macro.

Py_END_ALLOW_THREADS

Part of the Stable ABI. Esta macro se expande a `PyEval_RestoreThread(_save); }`. Tenga en cuenta que contiene una llave de cierre; debe coincidir con una macro anterior `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS`. Ver arriba para una discusión más detallada de esta macro.

Py_BLOCK_THREADS

Part of the Stable ABI. Esta macro se expande a `PyEval_RestoreThread(_save)`; es equivalente a `Py_END_ALLOW_THREADS` sin la llave de cierre.

Py_UNBLOCK_THREADS

Part of the Stable ABI. Esta macro se expande a `_save = PyEval_SaveThread()`; es equivalente a `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` sin la llave de apertura y la declaración de variable.

9.5.5 API de bajo nivel

Todas las siguientes funciones deben llamarse después de `Py_Initialize()`.

Distinto en la versión 3.7: `Py_Initialize()` ahora inicializa el *GIL*.

PyInterpreterState ***PyInterpreterState_New**()

Part of the Stable ABI. Crea un nuevo objeto de estado de intérprete. No es necesario retener el bloqueo global del intérprete, pero se puede retener si es necesario para serializar llamadas a esta función.

Genera un evento de auditoría `python.PyInterpreterState_New` sin argumentos.

void **PyInterpreterState_Clear**(*PyInterpreterState* *interp)

Part of the Stable ABI. Restablece toda la información en un objeto de estado de intérprete. Se debe mantener el bloqueo global del intérprete.

Lanza una eventos de auditoría `python.PyInterpreterState_Clear` sin argumentos.

void **PyInterpreterState_Delete**(*PyInterpreterState* *interp)

Part of the Stable ABI. Destruye un objeto de estado de intérprete. No es necesario mantener el bloqueo global del intérprete. El estado del intérprete debe haberse restablecido con una llamada previa a `PyInterpreterState_Clear()`.

PyThreadState ***PyThreadState_New**(*PyInterpreterState* *interp)

Part of the Stable ABI. Crea un nuevo objeto de estado de hilo que pertenece al objeto de intérprete dado. No es necesario retener el bloqueo global del intérprete, pero se puede retener si es necesario para serializar llamadas a esta función.

void **PyThreadState_Clear**(*PyThreadState* *tstate)

Part of the Stable ABI. Restablece toda la información en un objeto de estado de hilo. Se debe mantener el bloqueo global del intérprete.

Distinto en la versión 3.9: Esta función ahora llama a la retrollamada `PyThreadState.on_delete`. Anteriormente, eso sucedía en `PyThreadState_Delete()`.

void **PyThreadState_Delete**(*PyThreadState* *tstate)

Part of the Stable ABI. Destruye un objeto de estado de hilo. No es necesario mantener el bloqueo global del intérprete. El estado del hilo debe haberse restablecido con una llamada previa a `PyThreadState_Clear()`.

void **PyThreadState_DeleteCurrent**(void)

Destruye un objeto de estado de hilo y suelta el bloqueo del intérprete global. Como `PyThreadState_Delete()`, no es necesario mantener el bloqueo del intérprete global. El estado del hilo debe haberse restablecido con una llamada anterior a `PyThreadState_Clear()`.

PyFrameObject ***PyThreadState_GetFrame**(*PyThreadState* *tstate)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Obtiene el marco actual del estado del hilo de Python *tstate*.

Retorna una *strong reference* (referencia sólida). Retorna NULL si no se está ejecutando ningún cuadro.

Vea también `PyEval_GetFrame()`.

tstate no debe ser NULL.

Nuevo en la versión 3.9.

uint64_t **PyThreadState_GetID**(*PyThreadState* *tstate)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Obtiene el identificador de estado de subprocesso único del estado del hilo de Python *tstate*.

tstate no debe ser NULL.

Nuevo en la versión 3.9.

PyInterpreterState ***PyThreadState_GetInterpreter** (*PyThreadState* **tstate*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Obtiene el intérprete del estado del hilo de Python *tstate*.

tstate no debe ser NULL.

Nuevo en la versión 3.9.

PyInterpreterState ***PyInterpreterState_Get** (void)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.9. Obtiene el intérprete actual.

Emite un error fatal si no hay un estado actual del hilo de Python o no hay un intérprete actual. No puede retornar NULL.

La persona que llama debe retener el GIL.

Nuevo en la versión 3.9.

int64_t **PyInterpreterState_GetID** (*PyInterpreterState* **interp*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Retorna la identificación única del intérprete. Si hubo algún error al hacerlo, entonces se retorna -1 y se establece un error.

La persona que llama debe retener el GIL.

Nuevo en la versión 3.7.

PyObject ***PyInterpreterState_GetDict** (*PyInterpreterState* **interp*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. Retorna un diccionario en el que se pueden almacenar datos específicos del intérprete. Si esta función retorna NULL, no se ha producido ninguna excepción y la persona que llama debe suponer que no hay disponible una instrucción específica del intérprete.

Esto no reemplaza a *PyModule_GetState()*, que las extensiones deben usar para almacenar información de estado específica del intérprete.

Nuevo en la versión 3.8.

typedef *PyObject* *(***_PyFrameEvalFunction**) (*PyThreadState* **tstate*, *PyFrameObject* **frame*, int *throwflag*)

Tipo de función de evaluación de marcos.

El parámetro *throwflag* es usado por el método de generadores *throw()*: si no es cero, maneja la excepción actual.

Distinto en la versión 3.9: La función ahora recibe un parámetro *tstate*.

_PyFrameEvalFunction **_PyInterpreterState_GetEvalFrameFunc** (*PyInterpreterState* **interp*)

Obtiene la función de evaluación de marcos.

Consulte [PEP 523](#) «Adición de una API de evaluación de marcos a CPython».

Nuevo en la versión 3.9.

void **_PyInterpreterState_SetEvalFrameFunc** (*PyInterpreterState* **interp*, *_PyFrameEvalFunction* *eval_frame*)

Configura la función de evaluación del marco.

Consulte [PEP 523](#) «Adición de una API de evaluación de marcos a CPython».

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject ***PyThreadState_GetDict** ()

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Retorna un diccionario en el que las extensiones pueden almacenar información de estado específica del hilo. Cada extensión debe usar una clave única para almacenar el estado en el diccionario. Está bien llamar a esta función cuando no hay un estado del hilo actual disponible. Si esta función retorna NULL, no se ha producido ninguna excepción y la persona que llama debe asumir que no hay disponible ningún estado del hilo actual.

int **PyThreadState_SetAsyncExc** (unsigned long *id*, *PyObject* **exc*)

Part of the Stable ABI. Asincrónicamente lanza una excepción en un hilo. El argumento *id* es el id del hilo del hilo de destino; *exc* es el objeto de excepción que se debe generar. Esta función no roba ninguna referencia a *exc*. Para evitar el uso indebido ingenuo, debe escribir su propia extensión C para llamar a esto. Debe llamarse con el GIL retenido. Retorna el número de estados de hilo modificados; normalmente es uno, pero será cero si no se encuentra la identificación del hilo. Si *exc* es NULL, se borra la excepción pendiente (si existe) para el hilo. Esto no lanza excepciones.

Distinto en la versión 3.7: The type of the *id* parameter changed from long to unsigned long.

void **PyEval_AcquireThread** (*PyThreadState* **tstate*)

Part of the Stable ABI. Adquiere el bloqueo global del intérprete y establece el estado actual del hilo en *tstate*, que no debe ser NULL. El bloqueo debe haber sido creado anteriormente. Si este hilo ya tiene el bloqueo, se produce un deadlock.

Nota: Llamar a esta función desde un hilo cuando finalice el tiempo de ejecución terminará el hilo, incluso si Python no creó el hilo. Puede usar `_Py_IsFinalizing()` o `sys.is_finalizing()` para verificar si el intérprete está en proceso de finalización antes de llamar a esta función para evitar una terminación no deseada.

Distinto en la versión 3.8: Actualiza para ser coherente con `PyEval_RestoreThread()`, `Py_END_ALLOW_THREADS()`, y `PyGILState_Ensure()`, y termina el hilo actual si se llama mientras el intérprete está finalizando.

`PyEval_RestoreThread()` es una función de nivel superior que siempre está disponible (incluso cuando los subprocesos no se han inicializado).

void **PyEval_ReleaseThread** (*PyThreadState* **tstate*)

Part of the Stable ABI. Restablece el estado actual del hilo a NULL y libera el bloqueo global del intérprete. El bloqueo debe haberse creado antes y debe estar retenido por el hilo actual. El argumento *tstate*, que no debe ser NULL, solo se usa para verificar que representa el estado actual del hilo — si no lo es, se informa un error fatal.

`PyEval_SaveThread()` es una función de nivel superior que siempre está disponible (incluso cuando los hilos no se han inicializado).

void **PyEval_AcquireLock** ()

Part of the Stable ABI. Adquiera el bloqueo global de intérprete. El bloqueo debe haber sido creado anteriormente. Si este hilo ya tiene el bloqueo, se produce un *deadlock*.

Obsoleto desde la versión 3.2: Esta función no actualiza el estado actual del hilo. Utilice `PyEval_RestoreThread()` o `PyEval_AcquireThread()` en su lugar.

Nota: Llamar a esta función desde un hilo cuando finalice el tiempo de ejecución terminará el hilo, incluso si Python no creó el hilo. Puede usar `_Py_IsFinalizing()` o `sys.is_finalizing()` para verificar si el intérprete está en proceso de finalización antes de llamar a esta función para evitar una terminación no deseada.

Distinto en la versión 3.8: Actualiza para ser coherente con `PyEval_RestoreThread()`, `Py_END_ALLOW_THREADS()`, y `PyGILState_Ensure()`, y termina el hilo actual si se llama mientras el intérprete está finalizando.

void **PyEval_ReleaseLock** ()

Part of the Stable ABI. Libere el bloqueo global del intérprete. El bloqueo debe haber sido creado anteriormente.

Obsoleto desde la versión 3.2: Esta función no actualiza el estado actual del hilo. Utilice `PyEval_SaveThread()` o `PyEval_ReleaseThread()` en su lugar.

9.6 Soporte de subintérprete

Si bien en la mayoría de los usos, solo incrustará un solo intérprete de Python, hay casos en los que necesita crear varios intérpretes independientes en el mismo proceso y tal vez incluso en el mismo hilo. Los subintérpretes le permiten hacer eso.

El intérprete «principal» es el primero creado cuando se inicializa el tiempo de ejecución. Suele ser el único intérprete de Python en un proceso. A diferencia de los subintérpretes, el intérprete principal tiene responsabilidades globales de proceso únicas, como el manejo de señales. También es responsable de la ejecución durante la inicialización del tiempo de ejecución y generalmente es el intérprete activo durante la finalización del tiempo de ejecución. La función `PyInterpreterState_Main()` retorna un puntero a su estado.

Puede cambiar entre subintérpretes utilizando la función `PyThreadState_Swap()`. Puede crearlos y destruirlos utilizando las siguientes funciones:

`PyThreadState *Py_NewInterpreter()`

Part of the [Stable ABI](#). Crea un nuevo subintérprete. Este es un entorno (casi) totalmente separado para la ejecución de código Python. En particular, el nuevo intérprete tiene versiones separadas e independientes de todos los módulos importados, incluidos los módulos fundamentales `builtins`, `__main__` y `sys`. La tabla de módulos cargados (`sys.modules`) y la ruta de búsqueda del módulo (`sys.path`) también están separados. El nuevo entorno no tiene variable `sys.argv`. Tiene nuevos objetos de archivo de flujo de E/S estándar `sys.stdin`, `sys.stdout` y `sys.stderr` (sin embargo, estos se refieren a los mismos descriptores de archivo subyacentes).

El valor de retorno apunta al primer estado del hilo creado en el nuevo subintérprete. Este estado de hilo se realiza en el estado de hilo actual. Tenga en cuenta que no se crea ningún hilo real; vea la discusión de los estados del hilo a continuación. Si la creación del nuevo intérprete no tiene éxito, se retorna `NULL`; no se establece ninguna excepción, ya que el estado de excepción se almacena en el estado actual del hilo y es posible que no haya un estado actual del hilo. (Al igual que todas las otras funciones de Python/C API, el bloqueo global del intérprete debe mantenerse antes de llamar a esta función y aún se mantiene cuando regresa; sin embargo, a diferencia de la mayoría de las otras funciones de Python/C API, no es necesario que haya un estado del hilo actual en entrada.)

Los módulos de extensión se comparten entre (sub) intérpretes de la siguiente manera:

- Para módulos que usan inicialización multifase, por ejemplo `PyModule_FromDefAndSpec()`, se crea e inicializa un objeto de módulo separado para cada intérprete. Solo las variables estáticas y globales de nivel C se comparten entre estos objetos de módulo.
- Para módulos que utilizan inicialización monofásica, por ejemplo `PyModule_Create()`, la primera vez que se importa una extensión en particular, se inicializa normalmente y una copia (superficial) del diccionario de su módulo se guarda. Cuando otro (sub) intérprete importa la misma extensión, se inicializa un nuevo módulo y se llena con el contenido de esta copia; no se llama a la función `init` de la extensión. Los objetos en el diccionario del módulo terminan compartidos entre (sub) intérpretes, lo que puede causar un comportamiento no deseado (ver Errores y advertencias ([Bugs and caveats](#)) a continuación).

Tenga en cuenta que esto es diferente de lo que sucede cuando se importa una extensión después de que el intérprete se haya reiniciado por completo llamando a `Py_FinalizeEx()` y `Py_Initialize()`; en ese caso, la función `initmodule` de la extensión es llamada nuevamente. Al igual que con la inicialización de múltiples fases, esto significa que solo se comparten variables estáticas y globales de nivel C entre estos módulos.

`void Py_EndInterpreter(PyThreadState *tstate)`

Part of the [Stable ABI](#). Destruye el (sub) intérprete representado por el estado del hilo dado. El estado del hilo dado debe ser el estado del hilo actual. Vea la discusión de los estados del hilo a continuación. Cuando la llamada regresa, el estado actual del hilo es `NULL`. Todos los estados de hilo asociados con este intérprete se destruyen. (El bloqueo global del intérprete debe mantenerse antes de llamar a esta función y aún se mantiene cuando vuelve). `Py_FinalizeEx()` destruirá todos los subintérpretes que no se hayan destruido explícitamente en ese punto.

9.6.1 Errores y advertencias

Debido a que los subintérpretes (y el intérprete principal) son parte del mismo proceso, el aislamiento entre ellos no es perfecto — por ejemplo, usando operaciones de archivos de bajo nivel como `os.close()` pueden (accidentalmente o maliciosamente) afectar los archivos abiertos del otro. Debido a la forma en que las extensiones se comparten entre (sub) intérpretes, algunas extensiones pueden no funcionar correctamente; esto es especialmente probable cuando se utiliza la inicialización monofásica o las variables globales (estáticas). Es posible insertar objetos creados en un subintérprete en un espacio de nombres de otro (sub) intérprete; Esto debe evitarse si es posible.

Se debe tener especial cuidado para evitar compartir funciones, métodos, instancias o clases definidas por el usuario entre los subintérpretes, ya que las operaciones de importación ejecutadas por dichos objetos pueden afectar el diccionario (sub-) intérprete incorrecto de los módulos cargados. Es igualmente importante evitar compartir objetos desde los que se pueda acceder a lo anterior.

Also note that combining this functionality with `PyGILState_*` APIs is delicate, because these APIs assume a bijection between Python thread states and OS-level threads, an assumption broken by the presence of sub-interpreters. It is highly recommended that you don't switch sub-interpreters between a pair of matching `PyGILState_Ensure()` and `PyGILState_Release()` calls. Furthermore, extensions (such as `ctypes`) using these APIs to allow calling of Python code from non-Python created threads will probably be broken when using sub-interpreters.

9.7 Notificaciones asincrónicas

Se proporciona un mecanismo para hacer notificaciones asincrónicas al hilo principal del intérprete. Estas notificaciones toman la forma de un puntero de función y un argumento de puntero nulo.

int **Py_AddPendingCall** (int (**func*)) void*

, void **arg* *Part of the Stable ABI.* Programa una función para que se llame desde el hilo principal del intérprete. En caso de éxito, se retorna 0 y se pone en cola *func* para ser llamado en el hilo principal. En caso de fallo, se retorna -1 sin establecer ninguna excepción.

Cuando se puso en cola con éxito, *func* será *eventualmente* invocado desde el hilo principal del intérprete con el argumento *arg*. Se llamará de forma asincrónica con respecto al código Python que se ejecuta normalmente, pero con ambas condiciones cumplidas:

- en un límite *bytecode*;
- con el hilo principal que contiene el *global interpreter lock* (*func*, por lo tanto, puede usar la API C completa).

func debe retornar 0 en caso de éxito o -1 en caso de error con una excepción establecida. *func* no se interrumpirá para realizar otra notificación asíncrona de forma recursiva, pero aún se puede interrumpir para cambiar hilos si se libera el bloqueo global del intérprete.

Esta función no necesita un estado de hilo actual para ejecutarse y no necesita el bloqueo global del intérprete.

Para llamar a esta función en un subintérprete, quien llama debe mantener el GIL. De lo contrario, la función *func* se puede programar para que se llame desde el intérprete incorrecto.

Advertencia: Esta es una función de bajo nivel, solo útil para casos muy especiales. No hay garantía de que *func* se llame lo más rápido posible. Si el hilo principal está ocupado ejecutando una llamada al sistema, no se llamará *func* antes de que vuelva la llamada del sistema. Esta función generalmente **no** es adecuada para llamar a código Python desde hilos C arbitrarios. En su lugar, use *PyGILState API*.

Distinto en la versión 3.9: Si esta función se llama en un subintérprete, la función *func* ahora está programada para ser llamada desde el subintérprete, en lugar de ser llamada desde el intérprete principal. Cada subintérprete ahora tiene su propia lista de llamadas programadas.

Nuevo en la versión 3.1.

9.8 Perfilado y Rastreo

El intérprete de Python proporciona soporte de bajo nivel para adjuntar funciones de creación de perfiles y seguimiento de ejecución. Estos se utilizan para herramientas de análisis de perfiles, depuración y cobertura.

Esta interfaz C permite que el código de perfilado o rastreo evite la sobrecarga de llamar a través de objetos invocables a nivel de Python, haciendo una llamada directa a la función C en su lugar. Los atributos esenciales de la instalación no han cambiado; la interfaz permite instalar funciones de rastreo por hilos, y los eventos básicos informados a la función de rastreo son los mismos que se informaron a las funciones de rastreo a nivel de Python en versiones anteriores.

typedef int (*Py_tracefunc) (PyObject *obj, PyFrameObject *frame, int what, PyObject *arg)

El tipo de la función de rastreo registrada usando `PyEval_SetProfile()` y `PyEval_SetTrace()`. El primer parámetro es el objeto pasado a la función de registro como *obj*, *frame* es el objeto de marco al que pertenece el evento, *what* es una de las constantes `PyTrace_CALL`, `PyTrace_EXCEPTION`, `PyTrace_LINE`, `PyTrace_RETURN`, `PyTrace_C_CALL`, `PyTrace_C_EXCEPTION`, `PyTrace_C_RETURN`, o `PyTrace_OPCODE`, y *arg* depende de el valor de *what*:

Valor de <i>what</i>	Significado de <i>arg</i>
<code>PyTrace_CALL</code>	Siempre <code>Py_None</code> .
<code>PyTrace_EXCEPTION</code>	Información de excepción retornada por <code>sys.exc_info()</code> .
<code>PyTrace_LINE</code>	Siempre <code>Py_None</code> .
<code>PyTrace_RETURN</code>	Valor retornado al que llama, o <code>NULL</code> si es causado por una excepción.
<code>PyTrace_C_CALL</code>	Objeto función que se llaman.
<code>PyTrace_C_EXCEPTION</code>	Objeto función que se llaman.
<code>PyTrace_C_RETURN</code>	Objeto función que se llaman.
<code>PyTrace_OPCODE</code>	Siempre <code>Py_None</code> .

int `PyTrace_CALL`

El valor del parámetro *what* para una función `Py_tracefunc` cuando se informa una nueva llamada a una función o método, o una nueva entrada en un generador. Tenga en cuenta que la creación del iterador para una función de generador no se informa ya que no hay transferencia de control al código de bytes de Python en la marco correspondiente.

int `PyTrace_EXCEPTION`

El valor del parámetro *what* para una función `Py_tracefunc` cuando se ha producido una excepción. La función de devolución de llamada se llama con este valor para *what* cuando después de que se procese cualquier bytecode, después de lo cual la excepción se establece dentro del marco que se está ejecutando. El efecto de esto es que a medida que la propagación de la excepción hace que la pila de Python se desenrolle, el retorno de llamada se llama al retornar a cada marco a medida que se propaga la excepción. Solo las funciones de rastreo reciben estos eventos; el perfilador (*profiler*) no los necesita.

int `PyTrace_LINE`

El valor pasado como parámetro *what* a una función `Py_tracefunc` (pero no una función de creación de perfiles) cuando se informa un evento de número de línea. Puede deshabilitarse para un marco configurando `f_trace_lines` en 0 en ese marco.

int `PyTrace_RETURN`

El valor para el parámetro *what* para `Py_tracefunc` funciona cuando una llamada está por regresar.

int `PyTrace_C_CALL`

El valor del parámetro *what* para `Py_tracefunc` funciona cuando una función C está a punto de ser invocada.

int `PyTrace_C_EXCEPTION`

El valor del parámetro *what* para funciones `Py_tracefunc` cuando una función C ha lanzado una excepción.

int `PyTrace_C_RETURN`

El valor del parámetro *what* para `Py_tracefunc` funciona cuando una función C ha retornado.

int `PyTrace_OPCODE`

El valor del parámetro *what* para funciones `Py_tracefunc` (pero no funciones de creación de perfiles) cuan-

do un nuevo código de operación está a punto de ejecutarse. Este evento no se emite de forma predeterminada: debe solicitarse explícitamente estableciendo `f_trace_opcodes` en 1 en el marco.

void **PyEval_SetProfile** (*Py_tracefunc func*, *PyObject *obj*)

Establece la función del generador de perfiles en *func*. El parámetro *obj* se pasa a la función como su primer parámetro, y puede ser cualquier objeto de Python o NULL. Si la función de perfilado necesita mantener el estado, el uso de un valor diferente para *obj* para cada hilo proporciona un lugar conveniente y seguro para guardarlo. Se llama a la función de perfilado para todos los eventos supervisados, excepto `PyTrace_LINE`, `PyTrace_OPCODE` y `PyTrace_EXCEPTION`.

La persona que llama debe mantener el GIL.

void **PyEval_SetTrace** (*Py_tracefunc func*, *PyObject *obj*)

Establece la función de rastreo en *func*. Esto es similar a `PyEval_SetProfile()`, excepto que la función de rastreo recibe eventos de número de línea y eventos por código de operación, pero no recibe ningún evento relacionado con los objetos de la función C. Cualquier función de rastreo registrada con `PyEval_SetTrace()` no recibirá `PyTrace_C_CALL`, `PyTrace_C_EXCEPTION` o `PyTrace_C_RETURN` como valor para el parámetro *what*.

La persona que llama debe mantener el GIL.

9.9 Soporte avanzado del depurador

Estas funciones solo están destinadas a ser utilizadas por herramientas de depuración avanzadas.

PyInterpreterState ***PyInterpreterState_Head** ()

Retorna el objeto de estado del intérprete al principio de la lista de todos esos objetos.

PyInterpreterState ***PyInterpreterState_Main** ()

Retorna el objeto de estado del intérprete principal.

PyInterpreterState ***PyInterpreterState_Next** (*PyInterpreterState *interp*)

Retorna el siguiente objeto de estado de intérprete después de *interp* de la lista de todos esos objetos.

PyThreadState ***PyInterpreterState_ThreadHead** (*PyInterpreterState *interp*)

Retorna el puntero al primer objeto *PyThreadState* en la lista de hilos asociados con el intérprete *interp*.

PyThreadState ***PyThreadState_Next** (*PyThreadState *tstate*)

Retorna el siguiente objeto de estado del hilo después de *tstate* de la lista de todos los objetos que pertenecen al mismo objeto *PyInterpreterState*.

9.10 Soporte de almacenamiento local de hilo

The Python interpreter provides low-level support for thread-local storage (TLS) which wraps the underlying native TLS implementation to support the Python-level thread local storage API (`threading.local`). The CPython C level APIs are similar to those offered by pthreads and Windows: use a thread key and functions to associate a `void*` value per thread.

El GIL *no* necesita ser retenido al llamar a estas funciones; proporcionan su propio bloqueo.

Tenga en cuenta que `Python.h` no incluye la declaración de las API de TLS, debe incluir `pythread.h` para usar el almacenamiento local de hilos.

Nota: None of these API functions handle memory management on behalf of the `void*` values. You need to allocate and deallocate them yourself. If the `void*` values happen to be *PyObject**, these functions don't do refcount operations on them either.

9.10.1 API de almacenamiento específico de hilo (TSS, *Thread Specific Storage*)

TSS API is introduced to supersede the use of the existing TLS API within the CPython interpreter. This API uses a new type `Py_tss_t` instead of `int` to represent thread keys.

Nuevo en la versión 3.7.

Ver también:

«Una nueva C-API para *Thread-Local Storage* en CPython» ([PEP 539](#))

type `Py_tss_t`

Esta estructura de datos representa el estado de una clave del hilo, cuya definición puede depender de la implementación de TLS subyacente, y tiene un campo interno que representa el estado de inicialización de la clave. No hay miembros públicos en esta estructura.

Cuando `Py_LIMITED_API` no está definido, la asignación estática de este tipo por `Py_tss_NEEDS_INIT` está permitida.

`Py_tss_NEEDS_INIT`

Esta macro se expande al inicializador para variables `Py_tss_t`. Tenga en cuenta que esta macro no se definirá con `Py_LIMITED_API`.

Asignación dinámica

Asignación dinámica de `Py_tss_t`, requerida en los módulos de extensión construidos con `Py_LIMITED_API`, donde la asignación estática de este tipo no es posible debido a que su implementación es opaca en el momento de la compilación.

`Py_tss_t *PyThread_tss_alloc()`

Part of the Stable ABI since version 3.7. Retorna un valor que es el mismo estado que un valor inicializado con `Py_tss_NEEDS_INIT`, o NULL en caso de falla de asignación dinámica.

`void PyThread_tss_free(Py_tss_t *key)`

Part of the Stable ABI since version 3.7. Free the given `key` allocated by `PyThread_tss_alloc()`, after first calling `PyThread_tss_delete()` to ensure any associated thread locals have been unassigned. This is a no-op if the `key` argument is NULL.

Nota: A freed key becomes a dangling pointer. You should reset the key to `NULL`.

Métodos

El parámetro `key` de estas funciones no debe ser NULL. Además, los comportamientos de `PyThread_tss_set()` y `PyThread_tss_get()` no están definidos si el `Py_tss_t` dado no ha sido inicializado por `PyThread_tss_create()`.

`int PyThread_tss_is_created(Py_tss_t *key)`

Part of the Stable ABI since version 3.7. Retorna un valor distinto de cero si `Py_tss_t` ha sido inicializado por `PyThread_tss_create()`.

`int PyThread_tss_create(Py_tss_t *key)`

Part of the Stable ABI since version 3.7. Retorna un valor cero en la inicialización exitosa de una clave TSS. El comportamiento no está definido si el valor señalado por el argumento `key` no se inicializa con `Py_tss_NEEDS_INIT`. Esta función se puede invocar repetidamente en la misma tecla: llamarla a una tecla ya inicializada es un *no-op* e inmediatamente retorna el éxito.

`void PyThread_tss_delete(Py_tss_t *key)`

Part of the Stable ABI since version 3.7. Destruye una clave TSS para olvidar los valores asociados con la clave en todos los hilos y cambie el estado de inicialización de la clave a no inicializado. Una clave destruida se puede inicializar nuevamente mediante `PyThread_tss_create()`. Esta función se puede invocar repetidamente en la misma llave; llamarla en una llave ya destruida es un *no-op*.

int **PyThread_tss_set** (*Py_tss_t* *key, void *value)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Return a zero value to indicate successfully associating a void* value with a TSS key in the current thread. Each thread has a distinct mapping of the key to a void* value.

void ***PyThread_tss_get** (*Py_tss_t* *key)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Return the void* value associated with a TSS key in the current thread. This returns NULL if no value is associated with the key in the current thread.

9.10.2 API de almacenamiento local de hilos (TLS, *Thread Local Storage*)

Obsoleto desde la versión 3.7: Esta API es reemplazada por *API de Almacenamiento Específico de Hilos (TSS, por sus significado en inglés *Thread Specific Storage*)*.

Nota: Esta versión de la API no es compatible con plataformas donde la clave TLS nativa se define de una manera que no se puede transmitir de forma segura a int. En tales plataformas, *PyThread_create_key()* regresará inmediatamente con un estado de falla, y las otras funciones TLS serán no operativas en tales plataformas.

Debido al problema de compatibilidad mencionado anteriormente, esta versión de la API no debe usarse en código nuevo.

int **PyThread_create_key** ()

Part of the [Stable ABI](#).

void **PyThread_delete_key** (int key)

Part of the [Stable ABI](#).

int **PyThread_set_key_value** (int key, void *value)

Part of the [Stable ABI](#).

void ***PyThread_get_key_value** (int key)

Part of the [Stable ABI](#).

void **PyThread_delete_key_value** (int key)

Part of the [Stable ABI](#).

void **PyThread_ReInitTLS** ()

Part of the [Stable ABI](#).

Configuración de inicialización de Python

Nuevo en la versión 3.8.

Python se puede inicializar con `Py_InitializeFromConfig()` y la estructura `PyConfig`. Se puede preinicializar con `Py_PreInitialize()` y la estructura `PyPreConfig`.

Hay dos tipos de configuración:

- The *Python Configuration* can be used to build a customized Python which behaves as the regular Python. For example, environment variables and command line arguments are used to configure Python.
- The *Isolated Configuration* can be used to embed Python into an application. It isolates Python from the system. For example, environment variables are ignored, the LC_CTYPE locale is left unchanged and no signal handler is registered.

La función `Py_RunMain()` se puede utilizar para escribir un programa Python personalizado.

Consulte también *Inicialización, finalización y subprocessos*.

Ver también:

PEP 587 «Configuración de inicialización de Python».

10.1 Ejemplo

Ejemplo de Python personalizado que siempre se ejecuta en modo aislado:

```
int main(int argc, char **argv)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);
    config.isolated = 1;

    /* Decode command line arguments.
       Implicitly preinitialize Python (in isolated mode). */
    status = PyConfig_SetBytesArgv(&config, argc, argv);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    }
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
}

status = Py_InitializeFromConfig(&config);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto exception;
}
PyConfig_Clear(&config);

return Py_RunMain();

exception:
PyConfig_Clear(&config);
if (PyStatus_IsExit(status)) {
    return status.exitcode;
}
/* Display the error message and exit the process with
   non-zero exit code */
Py_ExitStatusException(status);
}
```

10.2 PyWideStringList

type **PyWideStringList**

Lista de cadenas de caracteres `wchar_t*`.

Si *length* no es cero, *items* no deben ser `NULL` y todas las cadenas de caracteres deben ser no `NULL`.

Métodos:

PyStatus **PyWideStringList_Append** (*PyWideStringList* *list, const `wchar_t` *item)

Agregar *item* a *list*.

Python debe estar preinicializado para llamar a esta función.

PyStatus **PyWideStringList_Insert** (*PyWideStringList* *list, *Py_ssize_t* index, const `wchar_t` *item)

Inserta *item* en *list* en *index*.

Si *index* es mayor o igual que el largo de *list*, agrega *item* a *list*.

index debe ser mayor o igual que 0.

Python debe estar preinicializado para llamar a esta función.

Campos de estructura:

Py_ssize_t **length**

Longitud de la lista.

`wchar_t` ****items**

Elementos de la lista.

10.3 PyStatus

type **PyStatus**

Estructura para almacenar el estado de una función de inicialización: éxito, error o salida.

Para un error, puede almacenar el nombre de la función C que creó el error.

Campos de estructura:

int **exitcode**

Código de salida El argumento pasó a `exit()`.

const char ***err_msg**

Mensaje de error.

const char ***func**

El nombre de la función que creó un error puede ser NULL.

Funciones para crear un estado:

PyStatus **PyStatus_Ok** (void)

Éxito.

PyStatus **PyStatus_Error** (const char **err_msg*)

Error de inicialización con un mensaje.

err_msg no debe ser NULL.

PyStatus **PyStatus_NoMemory** (void)

Error de asignación de memoria (sin memoria).

PyStatus **PyStatus_Exit** (int *exitcode*)

Salida de Python con el código de salida especificado.

Funciones para manejar un estado:

int **PyStatus_Exception** (*PyStatus status*)

¿Es el estado un error o una salida? Si es verdadero, la excepción debe ser manejada; por ejemplo llamando a `Py_ExitStatusException()`.

int **PyStatus_IsError** (*PyStatus status*)

¿Es el resultado un error?

int **PyStatus_IsExit** (*PyStatus status*)

¿El resultado es una salida?

void **Py_ExitStatusException** (*PyStatus status*)

Llama a `exit(exitcode)` si *status* es una salida. Imprime el mensaje de error y sale con un código de salida distinto de cero si *status* es un error. Solo se debe llamar si `PyStatus_Exception(status)` no es cero.

Nota: Internamente, Python usa macros que establecen `PyStatus.func`, mientras que las funciones para crear un estado establecen `func` en NULL.

Ejemplo:

```
PyStatus alloc(void **ptr, size_t size)
{
    *ptr = PyMem_RawMalloc(size);
    if (*ptr == NULL) {
        return PyStatus_NoMemory();
    }
    return PyStatus_Ok();
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

int main(int argc, char **argv)
{
    void *ptr;
    PyStatus status = alloc(&ptr, 16);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        Py_ExitStatusException(status);
    }
    PyMem_Free(ptr);
    return 0;
}

```

10.4 PyPreConfig

type **PyPreConfig**

Estructura utilizada para preinicializar Python.

Función para inicializar una preconfiguración:

void **PyPreConfig_InitPythonConfig** (*PyPreConfig *preconfig*)

Inicializa la preconfiguración con *Configuración de Python*.

void **PyPreConfig_InitIsolatedConfig** (*PyPreConfig *preconfig*)

Inicializa la preconfiguración con *Configuración aislada*.

Campos de estructura:

int **allocator**

Nombre de los asignadores de memoria de Python:

- `PYMEM_ALLOCATOR_NOT_SET` (0): no cambia asignadores de memoria (usa los valores predeterminados)
- `PYMEM_ALLOCATOR_DEFAULT` (1): *asignadores de memoria predeterminados*.
- `PYMEM_ALLOCATOR_DEBUG` (2): *asignadores de memoria predeterminados con ganchos de depuración*.
- `PYMEM_ALLOCATOR_MALLOC` (3): usa `malloc()` de la biblioteca C.
- `PYMEM_ALLOCATOR_MALLOC_DEBUG` (4): fuerza el uso de `malloc()` con *ganchos de depuración*.
- `PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC` (5): *asignador de memoria pymalloc de Python*
- `PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC_DEBUG` (6): *asignador de memoria pymalloc de Python con ganchos de depuración*.

`PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC` y `PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC_DEBUG` no son compatibles si Python es configurado usando `--without-pymalloc`.

Ver *Administración de memorias*.

Predeterminado: `PYMEM_ALLOCATOR_NOT_SET`.

int **configure_locale**

Set the `LC_CTYPE` locale to the user preferred locale.

Si es igual a 0, establezca los miembros `coerce_c_locale` y `coerce_c_locale_warn` en 0.

Vea el *locale encoding*.

Predeterminado: 1 en la configuración de Python, 0 en la configuración aislada.

int **coerce_c_locale**

Si es igual a 2, imponga la configuración regional C.

Si es igual a 1, lea la configuración regional LC_CTYPE para decidir si debe ser coaccionado.

Vea el *locale encoding*.

Predeterminado: -1 en la configuración de Python, 0 en la configuración aislada.

int **coerce_c_locale_warn**

Si no es cero, emita una advertencia si la configuración regional C está coaccionada.

Predeterminado: -1 en la configuración de Python, 0 en la configuración aislada.

int **dev_mode**

Si es distinto de cero, habilita el Modo de desarrollo de Python: consulte *PyConfig.dev_mode*.

Por defecto: -1 en modo Python, 0 en modo aislado.

int **isolated**

Modo aislado: consulte *PyConfig.isolated*.

Por defecto: 0 en modo Python, 1 en modo aislado.

int **legacy_windows_fs_encoding**

Si no es cero:

- Establezca *PyPreConfig.utf8_mode* en 0,
- Establezca *PyConfig.filesystem_encoding* en "mbcs",
- Establezca *PyConfig.filesystem_errors* en "replace".

Inicializado desde valor de variable de entorno PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING.

Solo disponible en Windows. La macro `#ifdef MS_WINDOWS` se puede usar para el código específico de Windows.

Predeterminado: 0.

int **parse_argv**

Si no es cero, *Py_PreInitializeFromArgs()* y *Py_PreInitializeFromBytesArgs()* analizan su argumento *argv* de la misma manera que Python analiza los argumentos de la línea de comandos: ver Argumentos de línea de comandos.

Predeterminado: 1 en la configuración de Python, 0 en la configuración aislada.

int **use_environment**

¿Utiliza variables de entorno? Consulte *PyConfig.use_environment*.

Predeterminado: 1 en la configuración de Python y 0 en la configuración aislada.

int **utf8_mode**

Si es distinto de cero, habilite Python UTF-8 Mode.

Establecido por la opción de línea de comando `-X utf8` y la variable de entorno PYTHONUTF8.

Predeterminado: -1 en la configuración de Python y 0 en la configuración aislada.

10.5 Preinicialización de Python con PyPreConfig

La preinicialización de Python:

- Establecer los asignadores de memoria de Python (*PyPreConfig allocator*)
- Configurar la configuración regional LC_CTYPE (*locale encoding*)
- Establecer el Python UTF-8 Mode (*PyPreConfig.utf8_mode*)

La preconfiguración actual (tipo *PyPreConfig*) se almacena en `_PyRuntime.preconfig`.

Funciones para preinicializar Python:

PyStatus **Py_PreInitialize** (**const** *PyPreConfig* **preconfig*)

Preinicializa Python desde la preconfiguración *preconfig*.

preconfig no debe ser NULL.

PyStatus **Py_PreInitializeFromBytesArgs** (**const** *PyPreConfig* **preconfig*, int *argc*, char ***const** **argv*)

Preinicializa Python desde la preconfiguración *preconfig*.

Analice los argumentos de la línea de comando *argv* (cadenas de bytes) si *parse_argv* de *preconfig* no es cero.

preconfig no debe ser NULL.

PyStatus **Py_PreInitializeFromArgs** (**const** *PyPreConfig* **preconfig*, int *argc*, wchar_t ***const** **argv*)

Preinicializa Python desde la preconfiguración *preconfig*.

Analice los argumentos de la línea de comando *argv* (cadenas anchas) si *parse_argv* de *preconfig* no es cero.

preconfig no debe ser NULL.

La persona que llama es responsable de manejar las excepciones (error o salida) usando `PyStatus_Exception()` y `Py_ExitStatusException()`.

Para *Configuración de Python* (`PyPreConfig_InitPythonConfig()`), si Python se inicializa con argumentos de línea de comando, los argumentos de la línea de comando también deben pasarse para preinicializar Python, ya que tienen un efecto en la preconfiguración como codificaciones. Por ejemplo, la opción de línea de comando `-X utf8` habilita el Python UTF-8 Mode.

`PyMem_SetAllocator()` se puede llamar después de `Py_PreInitialize()` y antes `Py_InitializeFromConfig()` para instalar un asignador de memoria personalizado. Se puede llamar antes `Py_PreInitialize()` si `PyPreConfig.allocator` está configurado en `PYMEM_ALLOCATOR_NOT_SET`.

Las funciones de asignación de memoria de Python como `PyMem_RawMalloc()` no deben usarse antes de la preinicialización de Python, mientras que llamar directamente a `malloc()` y `free()` siempre es seguro. No se debe llamar a `Py_DecodeLocale()` antes de la preinicialización de Python.

Ejemplo usando la preinicialización para habilitar el Python UTF-8 Mode

```
PyStatus status;
PyPreConfig preconfig;
PyPreConfig_InitPythonConfig(&preconfig);

preconfig.utf8_mode = 1;

status = Py_PreInitialize(&preconfig);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    Py_ExitStatusException(status);
}

/* at this point, Python speaks UTF-8 */

Py_Initialize();
/* ... use Python API here ... */
Py_Finalize();
```

10.6 PyConfig

type **PyConfig**

Estructura que contiene la mayoría de los parámetros para configurar Python.

Cuando termine, se debe utilizar la función `PyConfig_Clear()` para liberar la memoria de configuración.

Métodos de estructura:

void **PyConfig_InitPythonConfig** (*PyConfig* **config*)

Inicialice la configuración con la *Configuración de Python*.

void **PyConfig_InitIsolatedConfig** (*PyConfig* **config*)

Inicialice la configuración con la *Configuración Aislada*.

PyStatus **PyConfig_SetString** (*PyConfig* **config*, wchar_t ***const** **config_str*, **const** wchar_t **str*)

Copia la cadena de caracteres anchos *str* en **config_str*.

Preinicializa Python si es necesario.

PyStatus **PyConfig_SetBytesString** (*PyConfig* **config*, wchar_t ***const** **config_str*, **const** char **str*)

Decodifique *str* usando `Py_DecodeLocale()` y establezca el resultado en **config_str*.

Preinicializa Python si es necesario.

PyStatus **PyConfig_SetArgv** (*PyConfig* **config*, int *argc*, wchar_t ***const** **argv*)

Configure los argumentos de la línea de comando (miembro *argv* de *config*) de la lista *argv* de cadenas de caracteres anchas.

Preinicializa Python si es necesario.

PyStatus **PyConfig_SetBytesArgv** (*PyConfig* **config*, int *argc*, char ***const** **argv*)

Establezca argumentos de línea de comando (miembro *argv* de *config*) de la lista *argv* de cadenas de bytes. Decodifica bytes usando `Py_DecodeLocale()`.

Preinicializa Python si es necesario.

PyStatus **PyConfig_SetWideStringList** (*PyConfig* **config*, *PyWideStringList* **list*, *Py_ssize_t* *length*, wchar_t ***items*)

Establece la lista de cadenas de caracteres anchas *list* a *length* y *items*.

Preinicializa Python si es necesario.

PyStatus **PyConfig_Read** (*PyConfig* **config*)

Lee toda la configuración de Python.

Los campos que ya están inicializados no se modifican.

La función `PyConfig_Read()` solo analiza los argumentos `PyConfig.argv` una vez: `PyConfig.parse_argv` se establece en 2 después de analizar los argumentos. Dado que los argumentos de Python se eliminan de `PyConfig.argv`, analizar los argumentos dos veces analizaría las opciones de la aplicación como opciones de Python.

Preinicializa Python si es necesario.

Distinto en la versión 3.10: Los argumentos `PyConfig.argv` ahora solo se analizan una vez, `PyConfig.parse_argv` se establece en 2 después de analizar los argumentos y los argumentos solo se analizan si `PyConfig.parse_argv` es igual a 1.

void **PyConfig_Clear** (*PyConfig* **config*)

Libera memoria de configuración.

La mayoría de los método `PyConfig` *preinicializan Python* si es necesario. En ese caso, la configuración de preinicialización de Python (`PyPreConfig`) se basa en `PyConfig`. Si se ajustan los campos de configuración que son comunes con `PyPreConfig`, deben establecerse antes de llamar a un método `PyConfig`:

- `PyConfig.dev_mode`

- `PyConfig.isolated`
- `PyConfig.parse_argv`
- `PyConfig.use_environment`

Además, si se usa `PyConfig_SetArgv()` o `PyConfig_SetBytesArgv()`, este método debe llamarse antes que otros métodos, ya que la configuración de preinicialización depende de los argumentos de la línea de comando (si `parse_argv` no es cero).

Quien llama de estos métodos es responsable de manejar las excepciones (error o salida) usando `PyStatus_Exception()` y `Py_ExitStatusException()`.

Campos de estructura:

PyWideStringList **argv**

Argumentos de la línea de comando: `sys.argv`.

Configure `parse_argv` en 1 para analizar `argv` de la misma manera que Python normal analiza los argumentos de la línea de comandos de Python y luego quita los argumentos de Python de `argv`.

Si `argv` está vacío, se agrega una cadena vacía para garantizar que `sys.argv` siempre exista y nunca esté vacío.

Valor predeterminado: NULL.

Consulte también el miembro `orig_argv`.

wchar_t ***base_exec_prefix**
`sys.base_exec_prefix`.

Valor predeterminado: NULL.

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

wchar_t ***base_executable**
Ejecutable base de Python: `sys._base_executable`.
Establecido por la variable de entorno `__PYENV_LAUNCHER__`.
Establecido desde `PyConfig.executable` si NULL.

Valor predeterminado: NULL.

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

wchar_t ***base_prefix**
`sys.base_prefix`.

Valor predeterminado: NULL.

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

int **buffered_stdio**
Si es igual a 0 y `configure_c_stdio` no es cero, deshabilite el almacenamiento en búfer en las secuencias C stdout y stderr.

Establecido en 0 por la opción de línea de comando `-u` y la variable de entorno `PYTHONUNBUFFERED`.
stdin siempre se abre en modo de búfer.

Predeterminado: 1.

int **bytes_warning**
Si es igual a 1, emite una advertencia al comparar `bytes` o `bytearray` con `str`, o al comparar `bytes` con `int`.

Si es igual o mayor a 2, lanza una excepción `BytesWarning` en estos casos.

Incrementado por la opción de línea de comando `-b`.

Predeterminado: 0.

int `warn_default_encoding`

Si no es cero, emite una advertencia `EncodingWarning` cuando `io.TextIOWrapper` usa su codificación predeterminada. Consulte `io-encoding-warning` para obtener más detalles.

Predeterminado: 0.

Nuevo en la versión 3.10.

wchar_t *`check_hash_pycs_mode`

Controla el comportamiento de validación de archivos `.pyc` basados en hash: valor de la opción de línea de comando `--check-hash-based-pycs`.

Valores válidos:

- `L"always"`: Calcula el hash el archivo fuente para invalidación independientemente del valor de la marca `"check_source"`.
- `L"never"`: suponga que los pycs basados en hash siempre son válidos.
- `L"default"`: El indicador `"check_source"` en pycs basados en hash determina la invalidación.

Predeterminado: `L"default"`.

Consulte también [PEP 552](#) «Pycs deterministas».

int `configure_c_stdio`

Si es distinto de cero, configure los flujos estándar de C:

- En Windows, configure el modo binario (`O_BINARY`) en `stdin`, `stdout` y `stderr`.
- Si `buffered_stdio` es igual a cero, deshabilite el almacenamiento en búfer de los flujos `stdin`, `stdout` y `stderr`.
- Si `interactive` no es cero, habilite el almacenamiento en búfer de flujo en `stdin` y `stdout` (solo `stdout` en Windows).

Predeterminado: 1 en la configuración de Python, 0 en la configuración aislada.

int `dev_mode`

Si es distinto de cero, habilita Modo de desarrollo de Python.

Por defecto: -1 en modo Python, 0 en modo aislado.

int `dump_refs`

Dump Python references?

Si no es cero, volcar todos los objetos que aún están vivos en la salida.

Establecido en 1 por la variable de entorno `PYTHONDUMPREFS`.

Necesita una compilación especial de Python con la macro `Py_TRACE_REFS` definida: consulte la opción de configure `--with-trace-refs option`.

Predeterminado: 0.

wchar_t *`exec_prefix`

El prefijo de directorio específico del sitio donde se instalan los archivos Python dependientes de la plataforma: `sys.exec_prefix`.

Valor predeterminado: `NULL`.

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

wchar_t *`executable`

La ruta absoluta del binario ejecutable para el intérprete de Python: `sys.executable`.

Valor predeterminado: `NULL`.

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

int `faulthandler`

¿Habilitar administrador de fallas?

Si no es cero, llama a `faulthandler.enable()` al inicio.

Establecido en 1 por `-X faulthandler` y la variable de entorno `PYTHONFAULTHANDLER`.

Por defecto: -1 en modo Python, 0 en modo aislado.

wchar_t *`filesystem_encoding`

Codificación del sistema de archivos: `sys.getfilesystemencoding()`.

En macOS, Android y VxWorks: use "utf-8" de forma predeterminada.

En Windows: utilice "utf-8" de forma predeterminada o "mbcs" si *legacy_windows_fs_encoding* de *PyPreConfig* no es cero.

Codificación predeterminada en otras plataformas:

- "utf-8" si *PyPreConfig.utf8_mode* es distinto de cero.
- "ascii" if Python detects that `nl_langinfo(CODESET)` announces the ASCII encoding, whereas the `mbstowcs()` function decodes from a different encoding (usually Latin1).
- "utf-8" si `nl_langinfo(CODESET)` retorna una cadena vacía.
- De lo contrario, utilice el resultado *locale encoding*: `nl_langinfo(CODESET)`.

Al inicio de Python, el nombre de codificación se normaliza al nombre del códec de Python. Por ejemplo, "ANSI_X3.4-1968" se reemplaza por "ascii".

Consulte también el miembro *filesystem_errors*.

wchar_t *`filesystem_errors`

Manejador de errores del sistema de archivos: `sys.getfilesystemencodeerrors()`.

En Windows: utilice "surrogatepass" de forma predeterminada o "replace" si *legacy_windows_fs_encoding* de *PyPreConfig* no es cero.

En otras plataformas: utilice "surrogateescape" de forma predeterminada.

Controladores de errores admitidos:

- "strict"
- "surrogateescape"
- "surrogatepass" (solo compatible con la codificación UTF-8)

Consulte también el miembro *filesystem_encoding*.

unsigned long `hash_seed`**int `use_hash_seed`**

Funciones de semillas aleatorias hash.

Si *use_hash_seed* es cero, se elige una semilla al azar en el inicio de Python y se ignora *hash_seed*.

Establecido por la variable de entorno `PYTHONHASHSEED`.

Valor predeterminado de *use_hash_seed*: -1 en modo Python, 0 en modo aislado.

wchar_t *`home`

Directorio de inicio de Python.

Si se ha llamado a *Py_SetPythonHome()*, use su argumento si no es NULL.

Establecido por la variable de entorno `PYTHONHOME`.

Valor predeterminado: NULL.

Parte de la entrada *Python Path Configuration*.

int `import_time`

Si no es cero, el tiempo de importación del perfil.

Configure el 1 mediante la opción `-X importtime` y la variable de entorno `PYTHONPROFILEIMPORTTIME`.

Predeterminado: 0.

int `inspect`

Ingresa al modo interactivo después de ejecutar un script o un comando.

Si es mayor que 0, habilite inspeccionar: cuando se pasa una secuencia de comandos como primer argumento o se usa la opción `-c`, ingrese al modo interactivo después de ejecutar la secuencia de comandos o el comando, incluso cuando `sys.stdin` no parezca ser una terminal.

Incrementado por la opción de línea de comando `-i`. Establecido en 1 si la variable de entorno `PYTHONINSPECT` no está vacía.

Predeterminado: 0.

int `install_signal_handlers`

¿Instalar controladores de señales de Python?

Por defecto: 1 en modo Python, 0 en modo aislado.

int `interactive`

Si es mayor que 0, habilita el modo interactivo (REPL).

Incrementado por la opción de línea de comando `-i`.

Predeterminado: 0.

int `isolated`

Si es mayor que 0, habilite el modo aislado:

- `sys.path` no contiene ni el directorio del script (calculado a partir de `argv[0]` o el directorio actual) ni el directorio de paquetes del sitio del usuario.
- Python REPL no importa `readline` ni habilita la configuración predeterminada de `readline` en mensajes interactivos.
- Establece `use_environment` y `user_site_directory` en 0.

Por defecto: 0 en modo Python, 1 en modo aislado.

Ver también `PyPreConfig.isolated`.

int `legacy_windows_stdio`

Si no es cero, usa `io.FileIO` en lugar de `io.WindowsConsoleIO` para `sys.stdin`, `sys.stdout` y `sys.stderr`.

Establecido en 1 si la variable de entorno `PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO` está establecida en una cadena no vacía.

Solo disponible en Windows. La macro `#ifdef MS_WINDOWS` se puede usar para el código específico de Windows.

Predeterminado: 0.

Consulte también **PEP 528** (Cambiar la codificación de la consola de Windows a UTF-8).

int `malloc_stats`

Si no es cero, volcar las estadísticas en *Asignador de memoria Python `pymalloc`* en la salida.

Establecido en 1 por la variable de entorno `PYTHONMALLOCSTATS`.

La opción se ignora si Python es configurado usando la opción `--without-pymalloc`.

Predeterminado: 0.

wchar_t ***platlibdir**

Nombre del directorio de la biblioteca de la plataforma: `sys.platlibdir`.

Establecido por la variable de entorno `PYTHONPLATLIBDIR`.

Predeterminado: valor de la macro `PLATLIBDIR` que establece la opción `configure --with-platlibdir` (predeterminado: `"lib"`).

Parte de la entrada *Python Path Configuration*.

Nuevo en la versión 3.9.

wchar_t ***pythonpath_env**

Rutas de búsqueda de módulos (`sys.path`) como una cadena separada por `DELIM` (`os.path.pathsep`).

Establecido por la variable de entorno `PYTHONPATH`.

Valor predeterminado: `NULL`.

Parte de la entrada *Python Path Configuration*.

PyWideStringList **module_search_paths**

int **module_search_paths_set**

Rutas de búsqueda del módulo: `sys.path`.

Si `module_search_paths_set` es igual a 0, la función que calcula *Python Path Configuration* anula `module_search_paths` y establece `module_search_paths_set` en 1.

Por defecto: lista vacía (`module_search_paths`) y 0 (`module_search_paths_set`).

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

int **optimization_level**

Nivel de optimización de compilación:

- 0: Optimizador de mirilla, configure `__debug__` en `True`.
- 1: Nivel 0, elimina las aserciones, establece `__debug__` en `False`.
- 2: Nivel 1, elimina docstrings.

Incrementado por la opción de línea de comando `-O`. Establecido en el valor de la variable de entorno `PYTHONOPTIMIZE`.

Predeterminado: 0.

PyWideStringList **orig_argv**

La lista de los argumentos originales de la línea de comandos pasados al ejecutable de Python: `sys.orig_argv`.

Si la lista `orig_argv` está vacía y `argv` no es una lista que solo contiene una cadena vacía, `PyConfig_Read()` copia `argv` en `orig_argv` antes de modificar `argv` (si `parse_argv` no es cero).

Consulte también el miembro `argv` y la función `Py_GetArgcArgv()`.

Predeterminado: lista vacía.

Nuevo en la versión 3.10.

int **parse_argv**

¿Analizar los argumentos de la línea de comando?

Si es igual a 1, analiza `argv` de la misma forma que Python normal analiza argumentos de línea de comando y elimina los argumentos de Python de `argv`.

La función `PyConfig_Read()` solo analiza los argumentos `PyConfig.argv` una vez: `PyConfig.parse_argv` se establece en 2 después de analizar los argumentos. Dado que los argumentos de Python se eliminan de `PyConfig.argv`, analizar los argumentos dos veces analizaría las opciones de la aplicación como opciones de Python.

Por defecto: 1 en modo Python, 0 en modo aislado.

Distinto en la versión 3.10: Los argumentos `PyConfig.argv` ahora solo se analizan si `PyConfig.parse_argv` es igual a 1.

int parser_debug

Modo de depuración del analizador. Si es mayor que 0, active la salida de depuración del analizador (solo para expertos, según las opciones de compilación).

Incrementado por la opción de línea de comando `-d`. Establecido en el valor de la variable de entorno `PYTHONDEBUG`.

Predeterminado: 0.

int pathconfig_warnings

En Unix, si es distinto de cero, el cálculo de *Python Path Configuration* puede registrar advertencias en `stderr`. Si es igual a 0, suprime estas advertencias.

No tiene ningún efecto en Windows.

Por defecto: 1 en modo Python, 0 en modo aislado.

Parte de la entrada *Python Path Configuration*.

wchar_t *prefix

El prefijo de directorio específico del sitio donde se instalan los archivos Python independientes de la plataforma: `sys.prefix`.

Valor predeterminado: `NULL`.

Parte de la salida *Python Path Configuration*.

wchar_t *program_name

Nombre del programa utilizado para inicializar *executable* y en los primeros mensajes de error durante la inicialización de Python.

- Si se ha llamado a `Py_SetProgramName()`, usa su argumento.
- En macOS, usa la variable de entorno `PYTHONEXECUTABLE` si está configurada.
- Si se define la macro `WITH_NEXT_FRAMEWORK`, utiliza la variable de entorno `__PYENV_LAUNCHER__` si está configurada.
- Utiliza `argv[0]` de *argv* si está disponible y no está vacío.
- De lo contrario, utiliza `L"python"` en Windows o `L"python3"` en otras plataformas.

Valor predeterminado: `NULL`.

Parte de la entrada *Python Path Configuration*.

wchar_t *pycache_prefix

Directorio donde se escriben los archivos `.pyc` almacenados en caché: `sys.pycache_prefix`.

Establecido por la opción de línea de comando `-X pycache_prefix=PATH` y la variable de entorno `PYTHONPYCACHEPREFIX`.

Si `NULL`, `sys.pycache_prefix` es establecido a `None`.

Valor predeterminado: `NULL`.

int quiet

Modo silencioso. Si es mayor que 0, no muestre los derechos de autor y la versión al inicio de Python en modo interactivo.

Incrementado por la opción de línea de comando `-q`.

Predeterminado: 0.

wchar_t *run_command

Valor de la opción de línea de comando `-c`.

Usado por `Py_RunMain()`.

Valor predeterminado: `NULL`.

wchar_t *run_filename

Nombre de archivo pasado en la línea de comando: argumento de línea de comando final sin `-c` o `-m`.

Por ejemplo, el comando `python3 script.py arg` lo establece en `script.py`.

Usado por `Py_RunMain()`.

Valor predeterminado: `NULL`.

wchar_t *run_module

Valor de la opción de línea de comando `-m`.

Usado por `Py_RunMain()`.

Valor predeterminado: `NULL`.

int show_ref_count

¿Mostrar el recuento de referencia total en la salida?

Establecido en 1 por la opción de línea de comandos `-X showrefcount`.

Necesita una compilación de depuración de Python (se debe definir la macro `Py_REF_DEBUG`).

Predeterminado: 0.

int site_import

¿Importar el módulo `site` al inicio?

Si es igual a cero, desactive la importación del sitio del módulo y las manipulaciones dependientes del sitio de `sys.path` que conlleva.

También deshabilite estas manipulaciones si el módulo `site` se importa explícitamente más tarde (llame a `site.main()` si desea que se activen).

Establecido en 0 mediante la opción de línea de comando `-S`.

`sys.flags.no_site` se establece en el valor invertido de `site_import`.

Predeterminado: 1.

int skip_source_first_line

Si no es cero, omite la primera línea de la fuente `PyConfig.run_filename`.

Permite el uso de formas de `#!cmd` que no son Unix. Esto está destinado únicamente a un truco específico de DOS.

Establecido en 1 mediante la opción de línea de comando `-x`.

Predeterminado: 0.

wchar_t *stdio_encoding

wchar_t *stdio_errors

Codificación y errores de codificación de `sys.stdin`, `sys.stdout` y `sys.stderr` (pero `sys.stderr` siempre usa el controlador de errores `"backslashreplace"`).

Si se ha llamado a `Py_SetStandardStreamEncoding()`, utilice sus argumentos `error` y `errors` si no son `NULL`.

Utilice la variable de entorno `PYTHONIOENCODING` si no está vacía.

Codificación predeterminada:

- `"UTF-8"` si `PyPreConfig.utf8_mode` es distinto de cero.
- De lo contrario, usa el *locale encoding*.

Manejador de errores predeterminado:

- En Windows: use `"surrogateescape"`.

- "surrogateescape" si `PyPreConfig.utf8_mode` no es cero o si la configuración regional LC_CTYPE es «C» o «POSIX».
- "strict" de lo contrario.

int `tracemalloc`

¿Habilitar tracemalloc?

Si no es cero, llama a `tracemalloc.start()` al inicio.Establecido por la opción de línea de comando `-X tracemalloc=N` y por la variable de entorno `PYTHONTRACEMALLOC`.

Por defecto: -1 en modo Python, 0 en modo aislado.

int `use_environment`

¿Utiliza variables de entorno?

Si es igual a cero, ignora las variables de entorno.

Predeterminado: 1 en la configuración de Python y 0 en la configuración aislada.

int `user_site_directory`Si es distinto de cero, agregue el directorio del sitio del usuario a `sys.path`.Establecido en 0 por las opciones de línea de comando `-s` y `-I`.Establecido en 0 por la variable de entorno `PYTHONNOUSERSITE`.

Por defecto: 1 en modo Python, 0 en modo aislado.

int `verbose`

Modo detallado. Si es mayor que 0, imprima un mensaje cada vez que se importe un módulo, mostrando el lugar (nombre de archivo o módulo integrado) desde el que se carga.

Si es mayor o igual a 2, imprima un mensaje para cada archivo que se compruebe al buscar un módulo. También proporciona información sobre la limpieza del módulo al salir.

Incrementado por la opción de línea de comando `-v`.Establecido en el valor de la variable de entorno `PYTHONVERBOSE`.

Predeterminado: 0.

***PyWideStringList* `warnoptions`**Opciones del módulo `warnings` para crear filtros de advertencias, de menor a mayor prioridad: `sys.warnoptions`.El módulo `warnings` agrega `sys.warnoptions` en el orden inverso: el último elemento *PyConfig.warnoptions* se convierte en el primer elemento de `warnings.filters` que es verificado primero (máxima prioridad).Las opciones de la línea de comando `-W` agregan su valor a *warnoptions*, se puede usar varias veces.La variable de entorno `PYTHONWARNINGS` también se puede utilizar para agregar opciones de advertencia. Se pueden especificar varias opciones, separadas por comas (,).

Predeterminado: lista vacía.

int `write_bytecode`Si es igual a 0, Python no intentará escribir archivos `.pyc` en la importación de módulos fuente.Establecido en 0 por la opción de línea de comando `-B` y la variable de entorno `PYTHONDONTWRITEBYTECODE`.`sys.dont_write_bytecode` se inicializa al valor invertido de *write_bytecode*.

Predeterminado: 1.

***PyWideStringList* `xoptions`**Valores de las opciones de la línea de comando `-X`: `sys._xoptions`.

Predeterminado: lista vacía.

Si `parse_argv` no es cero, los argumentos de `argv` se analizan de la misma forma que Python normal analiza argumentos de línea de comando, y los argumentos de Python se eliminan de `argv`.

Las opciones de `xoptions` se analizan para establecer otras opciones: consulte la opción de línea de comando `-X`.

Distinto en la versión 3.9: El campo `show_alloc_count` fue removido.

10.7 Inicialización con PyConfig

Función para inicializar Python:

PyStatus Py_InitializeFromConfig(**const** *PyConfig* **config*)

Inicializa Python desde la configuración *config*.

La persona que llama es responsable de manejar las excepciones (error o salida) usando `PyStatus_Exception()` y `Py_ExitStatusException()`.

Si se utilizan `PyImport_FrozenModules()`, `PyImport_AppendInittab()` o `PyImport_ExtendInittab()`, deben establecerse o llamarse después de la preinicialización de Python y antes de la inicialización de Python. Si Python se inicializa varias veces, se debe llamar a `PyImport_AppendInittab()` o `PyImport_ExtendInittab()` antes de cada inicialización de Python.

La configuración actual (tipo `PyConfig`) se almacena en `PyInterpreterState.config`.

Ejemplo de configuración del nombre del programa:

```
void init_python(void)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);

    /* Set the program name. Implicitly preinitialize Python. */
    status = PyConfig_SetString(&config, &config.program_name,
                               L"/path/to/my_program");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    }

    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    }
    PyConfig_Clear(&config);
    return;

exception:
    PyConfig_Clear(&config);
    Py_ExitStatusException(status);
}
```

Ejemplo más completo que modifica la configuración predeterminada, lee la configuración y luego anula algunos parámetros

```
PyStatus init_python(const char *program_name)
{
    PyStatus status;
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

PyConfig config;
PyConfig_InitPythonConfig(&config);

/* Set the program name before reading the configuration
   (decode byte string from the locale encoding).

   Implicitly preinitialize Python. */
status = PyConfig_SetBytesString(&config, &config.program_name,
                                program_name);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto done;
}

/* Read all configuration at once */
status = PyConfig_Read(&config);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto done;
}

/* Append our custom search path to sys.path */
status = PyWideStringList_Append(&config.module_search_paths,
                                  L"/path/to/more/modules");
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto done;
}

/* Override executable computed by PyConfig_Read() */
status = PyConfig_SetString(&config, &config.executable,
                            L"/path/to/my_executable");
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto done;
}

status = Py_InitializeFromConfig(&config);

done:
PyConfig_Clear(&config);
return status;
}

```

10.8 Configuración aislada

`PyPreConfig_InitIsolatedConfig()` y las funciones `PyConfig_InitIsolatedConfig()` crean una configuración para aislar Python del sistema. Por ejemplo, para incrustar Python en una aplicación.

This configuration ignores global configuration variables, environment variables, command line arguments (`PyConfig.argv` is not parsed) and user site directory. The C standard streams (ex: `stdout`) and the `LC_CTYPE` locale are left unchanged. Signal handlers are not installed.

Los archivos de configuración todavía se utilizan con esta configuración. Configure el *Python Path Configuration* («campos de salida») para ignorar estos archivos de configuración y evitar que la función calcule la configuración de ruta predeterminada.

10.9 Configuración de Python

`PyPreConfig_InitPythonConfig()` y las funciones `PyConfig_InitPythonConfig()` crean una configuración para construir un Python personalizado que se comporta como el Python normal.

Las variables de entorno y los argumentos de la línea de comandos se utilizan para configurar Python, mientras que las variables de configuración global se ignoran.

Esta función habilita la coerción de configuración regional C ([PEP 538](#)) y Python UTF-8 Mode ([PEP 540](#)) según la configuración regional `LC_CTYPE`, las variables de entorno `PYTHONUTF8` y `PYTHONCOERCECLOCALE`.

10.10 Configuración de la ruta de Python

`PyConfig` contiene múltiples campos para la configuración de ruta:

- Entradas de configuración de ruta:
 - `PyConfig.home`
 - `PyConfig.platlibdir`
 - `PyConfig.pathconfig_warnings`
 - `PyConfig.program_name`
 - `PyConfig.pythonpath_env`
 - directorio de trabajo actual: para obtener rutas absolutas
 - Variable de entorno `PATH` para obtener la ruta completa del programa (de `PyConfig.program_name`)
 - Variable de entorno `__PYENVN_LAUNCHER__`
 - (Solo Windows) Rutas de aplicación en el registro en «SoftwarePythonPythonCoreX.YPythonPath» de `HKEY_CURRENT_USER` y `HKEY_LOCAL_MACHINE` (donde X.Y es la versión de Python).
- Campos de salida de configuración de ruta:
 - `PyConfig.base_exec_prefix`
 - `PyConfig.base_executable`
 - `PyConfig.base_prefix`
 - `PyConfig.exec_prefix`
 - `PyConfig.executable`
 - `PyConfig.module_search_paths_set`, `PyConfig.module_search_paths`
 - `PyConfig.prefix`

Si no se establece al menos un «campo de salida», Python calcula la configuración de la ruta para completar los campos no definidos. Si `module_search_paths_set` es igual a 0, `module_search_paths` se reemplaza y `module_search_paths_set` se establece en 1.

Es posible ignorar por completo la función que calcula la configuración de ruta predeterminada al establecer explícitamente todos los campos de salida de configuración de ruta enumerados anteriormente. Una cadena de caracteres se considera como un conjunto, incluso si no está vacía. `module_search_paths` se considera como establecido si `module_search_paths_set` se establece en 1. En este caso, los campos de entrada de configuración de ruta también se ignoran.

Establezca `pathconfig_warnings` en 0 para suprimir las advertencias al calcular la configuración de la ruta (solo Unix, Windows no registra ninguna advertencia).

Si `base_prefix` o los campos `base_exec_prefix` no están establecidos, heredan su valor de `prefix` y `exec_prefix` respectivamente.

`Py_RunMain()` y `Py_Main()` modifican `sys.path`:

- Si `run_filename` está configurado y es un directorio que contiene un script `__main__.py`, anteponga `run_filename` a `sys.path`.
- Si `isolated` es cero:
 - Si `run_module` está configurado, anteponga el directorio actual a `sys.path`. No haga nada si el directorio actual no se puede leer.
 - Si `run_filename` está configurado, anteponga el directorio del nombre del archivo a `sys.path`.
 - De lo contrario, anteponga una cadena de caracteres vacía a `sys.path`.

Si `site_import` no es cero, `sys.path` puede ser modificado por el módulo `site`. Si `user_site_directory` no es cero y el directorio del paquete del sitio del usuario existe, el módulo `site` agrega el directorio del paquete del sitio del usuario a `sys.path`.

La configuración de ruta utiliza los siguientes archivos de configuración:

- `pyvenv.cfg`
- `python._pth` (sólo Windows)
- `pybuilddir.txt` (sólo Unix)

La variable de entorno `__PYENVN_LAUNCHER__` se usa para establecer `PyConfig.base_executable`

10.11 Py_RunMain()

`int Py_RunMain (void)`

Ejecuta el comando (`PyConfig.run_command`), el script (`PyConfig.run_filename`) o el módulo (`PyConfig.run_module`) especificado en la línea de comando o en la configuración.

Por defecto y cuando se usa la opción `-i`, ejecuta el REPL.

Finalmente, finaliza Python y retorna un estado de salida que se puede pasar a la función `exit()`.

Consulte *Configuración de Python* para ver un ejemplo de Python personalizado que siempre se ejecuta en modo aislado usando `Py_RunMain()`.

10.12 Py_GetArgcArgv()

`void Py_GetArgcArgv (int *argc, wchar_t ***argv)`

Obtiene los argumentos originales de la línea de comandos, antes de que Python los modificara.

Ver también el miembro `PyConfig.orig_argv`.

10.13 API Provisional Privada de Inicialización Multifásica

This section is a private provisional API introducing multi-phase initialization, the core feature of **PEP 432**:

- Fase de inicialización «Core», «Python mínimo»:
 - Tipos incorporados;
 - Excepciones incorporadas;
 - Módulos incorporados y congelados;
 - El módulo `sys` solo se inicializa parcialmente (por ejemplo `sys.path` aún no existe).
- Fase de inicialización «principal», Python está completamente inicializado:

- Instala y configura `importlib`;
- Aplique la *Configuración de ruta*;
- Instala manejadores de señal;
- Finaliza la inicialización del módulo `sys` (por ejemplo: crea `sys.stdout` y `sys.path`);
- Habilita características opcionales como `faulthandler` y `tracemalloc`;
- Importe el módulo `site`;
- etc.

API provisional privada:

- `PyConfig._init_main`: si se establece en 0, `Py_InitializeFromConfig()` se detiene en la fase de inicialización «Core».
- `PyConfig._isolated_interpreter`: si no es cero, no permite hilos, subprocessos y bifurcaciones.

PyStatus **`_Py_InitializeMain`** (void)

Vaya a la fase de inicialización «Principal», finalice la inicialización de Python.

No se importa ningún módulo durante la fase «Core» y el módulo `importlib` no está configurado: la *Configuración de ruta* solo se aplica durante la fase «Principal». Puede permitir personalizar Python en Python para anular o ajustar *Configuración de ruta*, tal vez instale un importador personalizado `sys.meta_path` o un enlace de importación, etc.

Puede ser posible calcular *Configuración de ruta* en Python, después de la fase Core y antes de la fase Main, que es una de las motivaciones **PEP 432**.

La fase «Núcleo» no está definida correctamente: lo que debería estar y lo que no debería estar disponible en esta fase aún no se ha especificado. La API está marcada como privada y provisional: la API se puede modificar o incluso eliminar en cualquier momento hasta que se diseñe una API pública adecuada.

Ejemplo de ejecución de código Python entre las fases de inicialización «Core» y «Main»:

```
void init_python(void)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);
    config._init_main = 0;

    /* ... customize 'config' configuration ... */

    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
    PyConfig_Clear(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        Py_ExitStatusException(status);
    }

    /* Use sys.stderr because sys.stdout is only created
       by _Py_InitializeMain() */
    int res = PyRun_SimpleString(
        "import sys; "
        "print('Run Python code before _Py_InitializeMain', "
        "file=sys.stderr)");
    if (res < 0) {
        exit(1);
    }

    /* ... put more configuration code here ... */

    status = _Py_InitializeMain();
}
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
if (PyStatus_Exception(status)) {  
    Py_ExitStatusException(status);  
}  
}
```


11.1 Visión general

La gestión de memoria en Python implica un montón privado que contiene todos los objetos de Python y estructuras de datos. El *administrador de memoria de Python* garantiza internamente la gestión de este montón privado. El administrador de memoria de Python tiene diferentes componentes que se ocupan de varios aspectos de la gestión dinámica del almacenamiento, como compartir, segmentación, asignación previa o almacenamiento en caché.

En el nivel más bajo, un asignador de memoria sin procesar asegura que haya suficiente espacio en el montón privado para almacenar todos los datos relacionados con Python al interactuar con el administrador de memoria del sistema operativo. Además del asignador de memoria sin procesar, varios asignadores específicos de objeto operan en el mismo montón e implementan políticas de administración de memoria distintas adaptadas a las peculiaridades de cada tipo de objeto. Por ejemplo, los objetos enteros se administran de manera diferente dentro del montón que las cadenas, tuplas o diccionarios porque los enteros implican diferentes requisitos de almacenamiento y compensaciones de velocidad / espacio. El administrador de memoria de Python delega parte del trabajo a los asignadores específicos de objeto, pero asegura que este último opere dentro de los límites del montón privado.

Es importante comprender que la gestión del montón de Python la realiza el propio intérprete y que el usuario no tiene control sobre él, incluso si manipulan regularmente punteros de objetos a bloques de memoria dentro de ese montón. El administrador de memoria de Python realiza la asignación de espacio de almacenamiento dinámico para los objetos de Python y otros búferes internos a pedido a través de las funciones de API de Python/C enumeradas en este documento.

Para evitar daños en la memoria, los escritores de extensiones nunca deberían intentar operar en objetos Python con las funciones exportadas por la biblioteca C: `malloc()`, `calloc()`, `realloc()` y `free()`. Esto dará como resultado llamadas mixtas entre el asignador de C y el administrador de memoria de Python con consecuencias fatales, ya que implementan diferentes algoritmos y operan en diferentes montones. Sin embargo, uno puede asignar y liberar de forma segura bloques de memoria con el asignador de la biblioteca C para fines individuales, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
PyObject *res;
char *buf = (char *) malloc(BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
...Do some I/O operation involving buf...
res = PyBytes_FromString(buf);
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
free(buf); /* malloc'ed */  
return res;
```

En este ejemplo, la solicitud de memoria para el búfer de E/S es manejada por el asignador de la biblioteca C. El administrador de memoria de Python solo participa en la asignación del objeto de bytes retornado como resultado.

In most situations, however, it is recommended to allocate memory from the Python heap specifically because the latter is under control of the Python memory manager. For example, this is required when the interpreter is extended with new object types written in C. Another reason for using the Python heap is the desire to *inform* the Python memory manager about the memory needs of the extension module. Even when the requested memory is used exclusively for internal, highly specific purposes, delegating all memory requests to the Python memory manager causes the interpreter to have a more accurate image of its memory footprint as a whole. Consequently, under certain circumstances, the Python memory manager may or may not trigger appropriate actions, like garbage collection, memory compaction or other preventive procedures. Note that by using the C library allocator as shown in the previous example, the allocated memory for the I/O buffer escapes completely the Python memory manager.

Ver también:

La variable de entorno `PYTHONMALLOC` puede usarse para configurar los asignadores de memoria utilizados por Python.

La variable de entorno `PYTHONMALLOCSTATS` se puede utilizar para imprimir estadísticas de [asignador de memoria pymalloc](#) cada vez que se crea un nuevo escenario de objetos pymalloc, y en el apagado.

11.2 Dominios del asignador

Todas las funciones de asignación pertenecen a uno de los tres «dominios» diferentes (ver también [PyMemAllocatorDomain](#)). Estos dominios representan diferentes estrategias de asignación y están optimizados para diferentes propósitos. Los detalles específicos sobre cómo cada dominio asigna memoria o qué funciones internas llama cada dominio se considera un detalle de implementación, pero para fines de depuración, se puede encontrar una tabla simplificada en [here](#). No existe un requisito estricto para usar la memoria retornada por las funciones de asignación que pertenecen a un dominio dado solo para los propósitos sugeridos por ese dominio (aunque esta es la práctica recomendada). Por ejemplo, se podría usar la memoria retornada por `PyMem_RawMalloc()` para asignar objetos Python o la memoria retornada por `PyObject_Malloc()` para asignar memoria para búferes.

Los tres dominios de asignación son:

- Dominio sin formato: destinado a asignar memoria para búferes de memoria de uso general donde la asignación *debe* ir al asignador del sistema o donde el asignador puede operar sin el *GIL*. La memoria se solicita directamente al sistema.
- Dominio «Mem»: destinado a asignar memoria para búferes de Python y búferes de memoria de propósito general donde la asignación debe realizarse con el *GIL* retenido. La memoria se toma del montículo privado de Python.
- Dominio de objeto: destinado a asignar memoria perteneciente a objetos de Python. La memoria se toma del montículo privado de Python.

Cuando se libera memoria previamente asignada por las funciones de asignación que pertenecen a un dominio dado, se deben utilizar las funciones de desasignación específicas coincidentes. Por ejemplo, `PyMem_Free()` debe usarse para liberar memoria asignada usando `PyMem_Malloc()`.

11.3 Interfaz de memoria sin procesar

Los siguientes conjuntos de funciones son envoltorios para el asignador del sistema. Estas funciones son seguras para subprocessos, no es necesario mantener el *GIL*.

El *asignador de memoria sin procesar predeterminado* usa las siguientes funciones: `malloc()`, `calloc()`, `realloc()` y `free()`; llame a `malloc(1)` (o `calloc(1, 1)`) cuando solicita cero bytes.

Nuevo en la versión 3.4.

void ***PyMem_RawMalloc** (size_t *n*)

Allocates *n* bytes and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails.

Solicitar cero bytes retorna un puntero distinto que no sea `NULL` si es posible, como si en su lugar se hubiera llamado a `PyMem_RawMalloc(1)`. La memoria no se habrá inicializado de ninguna manera.

void ***PyMem_RawCalloc** (size_t *nelem*, size_t *elsize*)

Allocates *nelem* elements each whose size in bytes is *elsize* and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails. The memory is initialized to zeros.

Solicitar elementos cero o elementos de tamaño cero bytes retorna un puntero distinto `NULL` si es posible, como si en su lugar se hubiera llamado `PyMem_RawCalloc(1, 1)`.

Nuevo en la versión 3.5.

void ***PyMem_RawRealloc** (void **p*, size_t *n*)

Cambia el tamaño del bloque de memoria señalado por *p* a *n* bytes. Los contenidos no se modificarán al mínimo de los tamaños antiguo y nuevo.

Si *p* es `NULL`, la llamada es equivalente a `PyMem_RawMalloc(n)`; de lo contrario, si *n* es igual a cero, el bloque de memoria cambia de tamaño pero no se libera, y el puntero retornado no es `NULL`.

A menos que *p* sea `NULL`, debe haber sido retornado por una llamada previa a `PyMem_RawMalloc()`, `PyMem_RawRealloc()` o `PyMem_RawCalloc()`.

Si la solicitud falla, `PyMem_RawRealloc()` retorna `NULL` y *p* sigue siendo un puntero válido al área de memoria anterior.

void **PyMem_RawFree** (void **p*)

Libera el bloque de memoria al que apunta *p*, que debe haber sido retornado por una llamada anterior a `PyMem_RawMalloc()`, `PyMem_RawRealloc()` o `PyMem_RawCalloc()`. De lo contrario, o si se ha llamado antes a `PyMem_RawFree(p)`, se produce un comportamiento indefinido.

Si *p* es `NULL`, no se realiza ninguna operación.

11.4 Interfaz de memoria

Los siguientes conjuntos de funciones, modelados según el estándar ANSI C, pero que especifican el comportamiento cuando se solicitan cero bytes, están disponibles para asignar y liberar memoria del montón de Python.

El *asignador de memoria predeterminado* usa el *asignador de memoria* `pymalloc`.

Advertencia: El *GIL* debe mantenerse cuando se utilizan estas funciones.

Distinto en la versión 3.6: El asignador predeterminado ahora es `pymalloc` en lugar del `malloc()` del sistema.

void ***PyMem_Malloc** (size_t *n*)

Part of the Stable ABI. Allocates *n* bytes and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails.

Solicitar cero bytes retorna un puntero distinto que no sea `NULL` si es posible, como si en su lugar se hubiera llamado a `PyMem_Malloc(1)`. La memoria no se habrá inicializado de ninguna manera.

void ***PyMem_Calloc** (size_t *nelem*, size_t *elsize*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Allocates *nelem* elements each whose size in bytes is *elsize* and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails. The memory is initialized to zeros.

Solicitar elementos cero o elementos de tamaño cero bytes retorna un puntero distinto `NULL` si es posible, como si en su lugar se hubiera llamado `PyMem_Calloc(1, 1)`.

Nuevo en la versión 3.5.

void ***PyMem_Realloc** (void **p*, size_t *n*)

Part of the [Stable ABI](#). Cambia el tamaño del bloque de memoria señalado por *p* a *n* bytes. Los contenidos no se modificarán al mínimo de los tamaños antiguo y nuevo.

Si *p* es `NULL`, la llamada es equivalente a `PyMem_Malloc(n)`; de lo contrario, si *n* es igual a cero, el bloque de memoria cambia de tamaño pero no se libera, y el puntero retornado no es `NULL`.

A menos que *p* sea `NULL`, debe haber sido retornado por una llamada previa a `PyMem_Malloc()`, `PyMem_Realloc()` o `PyMem_Calloc()`.

Si la solicitud falla, `PyMem_Realloc()` retorna `NULL` y *p* sigue siendo un puntero válido al área de memoria anterior.

void **PyMem_Free** (void **p*)

Part of the [Stable ABI](#). Libera el bloque de memoria señalado por *p*, que debe haber sido retornado por una llamada anterior a `PyMem_Malloc()`, `PyMem_Realloc()` o `PyMem_Calloc()`. De lo contrario, o si se ha llamado antes a `PyMem_Free(p)`, se produce un comportamiento indefinido.

Si *p* es `NULL`, no se realiza ninguna operación.

Las siguientes macros orientadas a tipos se proporcionan por conveniencia. Tenga en cuenta que *TYPE* se refiere a cualquier tipo de C.

TYPE ***PyMem_New** (TYPE, size_t *n*)

Same as `PyMem_Malloc()`, but allocates $(n * \text{sizeof}(\text{TYPE}))$ bytes of memory. Returns a pointer cast to `TYPE*`. The memory will not have been initialized in any way.

TYPE ***PyMem_Resize** (void **p*, TYPE, size_t *n*)

Same as `PyMem_Realloc()`, but the memory block is resized to $(n * \text{sizeof}(\text{TYPE}))$ bytes. Returns a pointer cast to `TYPE*`. On return, *p* will be a pointer to the new memory area, or `NULL` in the event of failure.

Esta es una macro de preprocesador C; *p* siempre se reasigna. Guarde el valor original de *p* para evitar perder memoria al manejar errores.

void **PyMem_Del** (void **p*)

La misma que `PyMem_Free()`.

Además, se proporcionan los siguientes conjuntos de macros para llamar al asignador de memoria de Python directamente, sin involucrar las funciones de API de C mencionadas anteriormente. Sin embargo, tenga en cuenta que su uso no conserva la compatibilidad binaria entre las versiones de Python y, por lo tanto, está en desuso en los módulos de extensión.

- `PyMem_MALLOC(size)`
- `PyMem_NEW(type, size)`
- `PyMem_REALLOC(ptr, size)`
- `PyMem_RESIZE(ptr, type, size)`
- `PyMem_FREE(ptr)`
- `PyMem_DEL(ptr)`

11.5 Asignadores de objetos

Los siguientes conjuntos de funciones, modelados según el estándar ANSI C, pero que especifican el comportamiento cuando se solicitan cero bytes, están disponibles para asignar y liberar memoria del montón de Python.

Nota: There is no guarantee that the memory returned by these allocators can be successfully cast to a Python object when intercepting the allocating functions in this domain by the methods described in the *Customize Memory Allocators* section.

El *asignador predeterminado de objetos* usa el *asignador de memoria pymalloc*.

Advertencia: El *GIL* debe mantenerse cuando se utilizan estas funciones.

void ***PyObject_Malloc** (size_t *n*)

Part of the Stable ABI. Allocates *n* bytes and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails.

Solicitar cero bytes retorna un puntero distinto que no sea NULL si es posible, como si en su lugar se hubiera llamado a `PyObject_Malloc(1)`. La memoria no se habrá inicializado de ninguna manera.

void ***PyObject_Calloc** (size_t *nelem*, size_t *elsize*)

Part of the Stable ABI since version 3.7. Allocates *nelem* elements each whose size in bytes is *elsize* and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails. The memory is initialized to zeros.

Solicitar elementos cero o elementos de tamaño cero bytes retorna un puntero distinto NULL si es posible, como si en su lugar se hubiera llamado `PyObject_Calloc(1, 1)`.

Nuevo en la versión 3.5.

void ***PyObject_Realloc** (void **p*, size_t *n*)

Part of the Stable ABI. Cambia el tamaño del bloque de memoria señalado por *p* a *n* bytes. Los contenidos no se modificarán al mínimo de los tamaños antiguo y nuevo.

Si *p* es NULL, la llamada es equivalente a `PyObject_Malloc(n)`; de lo contrario, si *n* es igual a cero, el bloque de memoria cambia de tamaño pero no se libera, y el puntero retornado no es NULL.

A menos que *p* sea NULL, debe haber sido retornado por una llamada previa a `PyObject_Malloc()`, `PyObject_Realloc()` o `PyObject_Calloc()`.

Si la solicitud falla, `PyObject_Realloc()` retorna NULL y *p* sigue siendo un puntero válido al área de memoria anterior.

void **PyObject_Free** (void **p*)

Part of the Stable ABI. Libera el bloque de memoria al que apunta *p*, que debe haber sido retornado por una llamada anterior a `PyObject_Malloc()`, `PyObject_Realloc()` o `PyObject_Calloc()`. De lo contrario, o si se ha llamado antes a `PyObject_Free(p)`, se produce un comportamiento indefinido.

Si *p* es NULL, no se realiza ninguna operación.

11.6 Asignadores de memoria predeterminados

Asignadores de memoria predeterminados:

Configuración	Nombre	Py-Mem_RawMalloc	Py-Mem_Malloc	PyObject_Malloc
Lanzamiento de compilación	"pymalloc"	malloc	malloc + debug	malloc + debug
Compilación de depuración	"pymalloc_debug"	malloc + debug	pymalloc + debug	pymalloc + debug
Lanzamiento de compilación, sin pymalloc	"malloc"	malloc	malloc	malloc
Compilación de depuración, sin pymalloc	"malloc_debug"	malloc + debug	malloc + debug	malloc + debug

Leyenda:

- Nombre: valor para variable de entorno PYTHONMALLOC.
- malloc: asignadores del sistema de la biblioteca C estándar, funciones C: malloc(), calloc(), realloc() y free().
- pymalloc: *asignador de memoria pymalloc*.
- «+ debug»: con *enlaces de depuración en los asignadores de memoria de Python*.
- «Debug build»: Compilación de Python en modo de depuración.

11.7 Personalizar asignadores de memoria

Nuevo en la versión 3.4.

type PyMemAllocatorEx

Structure used to describe a memory block allocator. The structure has the following fields:

Campo	Significado
void *ctx	contexto de usuario pasado como primer argumento
void* malloc(void *ctx, size_t size)	asignar un bloque de memoria
void* calloc(void *ctx, size_t nelem, size_t elsize)	asignar un bloque de memoria inicializado con ceros
void* realloc(void *ctx, void *ptr, size_t new_size)	asignar o cambiar el tamaño de un bloque de memoria
void free(void *ctx, void *ptr)	liberar un bloque de memoria

Distinto en la versión 3.5: La estructura PyMemAllocator se renombró a *PyMemAllocatorEx* y se agregó un nuevo campo calloc.

type PyMemAllocatorDomain

Enum se utiliza para identificar un dominio asignador. Dominios:

PYMEM_DOMAIN_RAW

Funciones:

- *PyMem_RawMalloc()*
- *PyMem_RawRealloc()*
- *PyMem_RawCalloc()*

- `PyMem_RawFree()`

PYMEM_DOMAIN_MEM

Funciones:

- `PyMem_Malloc()`,
- `PyMem_Realloc()`
- `PyMem_Calloc()`
- `PyMem_Free()`

PYMEM_DOMAIN_OBJ

Funciones:

- `PyObject_Malloc()`
- `PyObject_Realloc()`
- `PyObject_Calloc()`
- `PyObject_Free()`

void **PyMem_GetAllocator** (*PyMemAllocatorDomain* domain, *PyMemAllocatorEx* *allocator)

Obtenga el asignador de bloque de memoria del dominio especificado.

void **PyMem_SetAllocator** (*PyMemAllocatorDomain* domain, *PyMemAllocatorEx* *allocator)

Establece el asignador de bloque de memoria del dominio especificado.

El nuevo asignador debe retornar un puntero distinto NULL al solicitar cero bytes.

Para el dominio `PYMEM_DOMAIN_RAW`, el asignador debe ser seguro para subprocesos: el *GIL* no se mantiene cuando se llama al asignador.

Si el nuevo asignador no es un enlace (no llama al asignador anterior), se debe llamar a la función `PyMem_SetupDebugHooks()` para reinstalar los enlaces de depuración en la parte superior del nuevo asignador.

Advertencia: `PyMem_SetAllocator()` does have the following contract:

- It can be called after `Py_PreInitialize()` and before `Py_InitializeFromConfig()` to install a custom memory allocator. There are no restrictions over the installed allocator other than the ones imposed by the domain (for instance, the Raw Domain allows the allocator to be called without the GIL held). See *the section on allocator domains* for more information.
- If called after Python has finish initializing (after `Py_InitializeFromConfig()` has been called) the allocator **must** wrap the existing allocator. Substituting the current allocator for some other arbitrary one is **not supported**.

void **PyMem_SetupDebugHooks** (void)

Configuración *enlaces de depuración en los asignadores de memoria de Python* para detectar errores de memoria.

11.8 Configurar enlaces para detectar errores en las funciones del asignador de memoria de Python

Cuando Python está construido en modo de depuración, la función `PyMem_SetupDebugHooks()` se llama en *Preinicialización de Python* para configurar los enlaces de depuración en Python asignadores de memoria para detectar errores de memoria.

La variable de entorno `PYTHONMALLOC` se puede utilizar para instalar enlaces de depuración en un Python compilado en modo de lanzamiento (por ejemplo: `PYTHONMALLOC=debug`).

La función `PyMem_SetupDebugHooks()` se puede utilizar para establecer enlaces de depuración después de llamar a `PyMem_SetAllocator()`.

Estos enlaces de depuración llenan bloques de memoria asignados dinámicamente con patrones de bits especiales y reconocibles. La memoria recién asignada se llena con el byte `0xCD` (`PYMEM_CLEANBYTE`), la memoria liberada se llena con el byte `0xDD` (`PYMEM_DEADBYTE`). Los bloques de memoria están rodeados por «bytes prohibidos» rellenos con el byte `0xFD` (`PYMEM_FORBIDDENBYTE`). Es poco probable que las cadenas de estos bytes sean direcciones válidas, flotantes o cadenas ASCII.

Verificaciones de tiempo de ejecución:

- Detecte violaciones de API, por ejemplo: `PyObject_Free()` llamado en un búfer asignado por `PyMem_Malloc()`.
- Detectar escritura antes del inicio del búfer (desbordamiento del búfer)
- Detectar escritura después del final del búfer (desbordamiento del búfer)
- Comprueba que *GIL* se mantiene cuando las funciones del asignador de `PYMEM_DOMAIN_OBJ` (ej: `PyObject_Malloc()`) y dominios `PYMEM_DOMAIN_MEM` (por ejemplo: `PyMem_Malloc()`) se llaman.

En caso de error, los enlaces de depuración usan el módulo `tracemalloc` para obtener el rastreo donde se asignó un bloque de memoria. El rastreo solo se muestra si `tracemalloc` rastrea las asignaciones de memoria de Python y se rastrea el bloque de memoria.

Sea $S = \text{"sizeof(size_t)"}$. Se agregan $2 \cdot S$ bytes en cada extremo de cada bloque de N bytes solicitados. El diseño de la memoria es así, donde p representa la dirección retornada por una función similar a `malloc` o `realloc` ($p[i:j]$ significa el segmento de bytes de $(p+i)$ inclusive hasta $(p+j)$ exclusivo; tenga en cuenta que el tratamiento de los índices negativos difiere de un segmento de Python):

$p[-2 \cdot S:-S]$ Número de bytes solicitados originalmente. Este es un `size_t`, big-endian (más fácil de leer en un volcado de memoria).

$p[-S]$ Identificador de API (carácter ASCII):

- `'r'` para `PYMEM_DOMAIN_RAW`.
- `'m'` para `PYMEM_DOMAIN_MEM`.
- `'o'` para `PYMEM_DOMAIN_OBJ`.

$p[-S+1:0]$ Copias de `PYMEM_FORBIDDENBYTE`. Se utiliza para detectar suscripciones y lecturas.

$p[0:N]$ La memoria solicitada, llena de copias de `PYMEM_CLEANBYTE`, utilizada para capturar la referencia a la memoria no inicializada. Cuando se llama a una función similar a `realloc` solicitando un bloque de memoria más grande, los nuevos bytes en exceso también se llenan con `PYMEM_CLEANBYTE`. Cuando se llama a una función de tipo `free`, se sobrescriben con `PYMEM_DEADBYTE`, para captar la referencia a la memoria liberada. Cuando se llama a una función similar a la `realloc` solicitando un bloque de memoria más pequeño, los bytes antiguos sobrantes también se llenan con `PYMEM_DEADBYTE`.

$p[N:N+S]$ Copias de `PYMEM_FORBIDDENBYTE`. Se utiliza para detectar sobrescrituras y lecturas.

$p[N+S:N+2 \cdot S]$ Solo se utiliza si la macro `PYMEM_DEBUG_SERIALNO` está definida (no definida por defecto).

Un número de serie, incrementado en 1 en cada llamada a una función similar a `malloc` o `realloc`. Big-endian `size_t`. Si se detecta «mala memoria» más tarde, el número de serie ofrece una excelente manera de establecer un punto de interrupción en la siguiente ejecución, para capturar el instante en el que se pasó este bloque. La función estática `bumpserialno()` en `obmalloc.c` es el único lugar donde se incrementa el número de serie, y existe para que pueda establecer un punto de interrupción fácilmente.

Una función de tipo `realloc` o de tipo `free` primero verifica que los bytes `PYMEM_FORBIDDENBYTE` en cada extremo estén intactos. Si se han modificado, la salida de diagnóstico se escribe en `stderr` y el programa se aborta mediante `Py_FatalError()`. El otro modo de falla principal es provocar un error de memoria cuando un programa lee uno de los patrones de bits especiales e intenta usarlo como una dirección. Si ingresa a un depurador y observa el objeto, es probable que vea que está completamente lleno de `PYMEM_DEADBYTE` (lo que significa que se está usando la memoria liberada) o `PYMEM_CLEANBYTE` (que significa que se está usando la memoria no inicializada).

Distinto en la versión 3.6: La función `PyMem_SetupDebugHooks()` ahora también funciona en Python compilado en modo de lanzamiento. En caso de error, los enlaces de depuración ahora usan `tracemalloc` para obtener el rastreo donde se asignó un bloque de memoria. Los enlaces de depuración ahora también comprueban si el GIL se mantiene cuando se llaman las funciones de `PYMEM_DOMAIN_OBJ` y `PYMEM_DOMAIN_MEM` dominios.

Distinto en la versión 3.8: Los patrones de bytes `0xCB` (`PYMEM_CLEANBYTE`), `0xDB` (`PYMEM_DEADBYTE`) y `0xFB` (`PYMEM_FORBIDDENBYTE`) se han reemplazado por `0xCD`, `0xDD` y `0xFD` para usar los mismos valores que la depuración de Windows CRT `malloc()` y `free()`.

11.9 El asignador pymalloc

Python tiene un asignador `pymalloc` optimizado para objetos pequeños (más pequeños o iguales a 512 bytes) con una vida útil corta. Utiliza asignaciones de memoria llamadas «arenas» con un tamaño fijo de 256 KiB. Vuelve a `PyMem_RawMalloc()` y `PyMem_RawRealloc()` para asignaciones de más de 512 bytes.

`pymalloc` es el *asignador por defecto* de `PYMEM_DOMAIN_MEM` (por ejemplo: `PyMem_Malloc()`) y `PYMEM_DOMAIN_OBJ` (por ejemplo: `PyObject_Malloc()`) dominios.

El asignador de arena utiliza las siguientes funciones:

- `VirtualAlloc()` y `VirtualFree()` en Windows,
- `mmap()` y `munmap()` si está disponible,
- `malloc()` y `free()` en caso contrario.

Este asignador está deshabilitado si Python está configurado con la opción `--without-pymalloc`. También se puede deshabilitar en tiempo de ejecución usando la variable de entorno `PYTHONMALLOC` (por ejemplo: `PYTHONMALLOC=malloc`).

11.9.1 Personalizar asignador de arena de pymalloc

Nuevo en la versión 3.4.

type `PyObjectArenaAllocator`

Estructura utilizada para describir un asignador de arena. La estructura tiene tres campos:

Campo	Significado
<code>void *ctx</code>	contexto de usuario pasado como primer argumento
<code>void* alloc(void *ctx, size_t size)</code>	asignar una arena de bytes de tamaño
<code>void free(void *ctx, void *ptr, size_t size)</code>	liberar la arena

`void` **`PyObject_GetArenaAllocator`** (`PyObjectArenaAllocator *allocator`)

Consigue el asignador de arena.

void **PyObject_SetArenaAllocator** (*PyObjectArenaAllocator *allocator*)
Establecer el asignador de arena.

11.10 tracemalloc C API

Nuevo en la versión 3.7.

int **PyTraceMalloc_Track** (unsigned int *domain*, uintptr_t *ptr*, size_t *size*)
Rastree un bloque de memoria asignado en el módulo `tracemalloc`.

Retorna 0 en caso de éxito, retorna -1 en caso de error (no se pudo asignar memoria para almacenar la traza).
Retorna -2 si `tracemalloc` está deshabilitado.

Si el bloque de memoria ya está rastreado, actualice el rastreo existente.

int **PyTraceMalloc_Untrack** (unsigned int *domain*, uintptr_t *ptr*)
Descomprima un bloque de memoria asignado en el módulo `tracemalloc`. No haga nada si el bloque no fue rastreado.

Retorna -2 si `tracemalloc` está deshabilitado; de lo contrario, retorna 0.

11.11 Ejemplos

Aquí está el ejemplo de la sección *Visión general*, reescrito para que el búfer de E/S se asigne desde el montón de Python utilizando el primer conjunto de funciones:

```
PyObject *res;  
char *buf = (char *) PyMem_Malloc(BUFSIZ); /* for I/O */  
  
if (buf == NULL)  
    return PyErr_NoMemory();  
/* ...Do some I/O operation involving buf... */  
res = PyBytes_FromString(buf);  
PyMem_Free(buf); /* allocated with PyMem_Malloc */  
return res;
```

El mismo código que utiliza el conjunto de funciones orientado a tipos:

```
PyObject *res;  
char *buf = PyMem_New(char, BUFSIZ); /* for I/O */  
  
if (buf == NULL)  
    return PyErr_NoMemory();  
/* ...Do some I/O operation involving buf... */  
res = PyBytes_FromString(buf);  
PyMem_Del(buf); /* allocated with PyMem_New */  
return res;
```

Tenga en cuenta que en los dos ejemplos anteriores, el búfer siempre se manipula a través de funciones que pertenecen al mismo conjunto. De hecho, es necesario usar la misma familia de API de memoria para un bloque de memoria dado, de modo que el riesgo de mezclar diferentes asignadores se reduzca al mínimo. La siguiente secuencia de código contiene dos errores, uno de los cuales está etiquetado como *fatal* porque mezcla dos asignadores diferentes que operan en montones diferentes.:

```
char *buf1 = PyMem_New(char, BUFSIZ);  
char *buf2 = (char *) malloc(BUFSIZ);  
char *buf3 = (char *) PyMem_Malloc(BUFSIZ);  
...  
PyMem_Del(buf3); /* Wrong -- should be PyMem_Free() */
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
free(buf2);      /* Right -- allocated via malloc() */  
free(buf1);      /* Fatal -- should be PyMem_Del()  */
```

Además de las funciones destinadas a manejar bloques de memoria sin procesar del montón de Python, los objetos en Python se asignan y liberan con `PyObject_New()`, `PyObject_NewVar()` y `PyObject_Del()`.

Esto se explicará en el próximo capítulo sobre cómo definir e implementar nuevos tipos de objetos en C.

Soporte de implementación de objetos

Este capítulo describe las funciones, los tipos y las macros utilizados al definir nuevos tipos de objetos.

12.1 Asignación de objetos en el montículo

PyObject ***PyObject_New** (*PyTypeObject* **type*)

Return value: New reference.

PyVarObject ***PyObject_NewVar** (*PyTypeObject* **type*, *Py_ssize_t* *size*)

Return value: New reference.

PyObject ***PyObject_Init** (*PyObject* **op*, *PyTypeObject* **type*)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Initialize a newly allocated object *op* with its type and initial reference. Returns the initialized object. If *type* indicates that the object participates in the cyclic garbage detector, it is added to the detector's set of observed objects. Other fields of the object are not affected.

PyVarObject ***PyObject_InitVar** (*PyVarObject* **op*, *PyTypeObject* **type*, *Py_ssize_t* *size*)

Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI. Esto hace todo lo que *PyObject_Init()* hace, y también inicializa la información de longitud para un objeto de tamaño variable.

TYPE ***PyObject_New** (*TYPE*, *PyTypeObject* **type*)

Return value: New reference. Allocate a new Python object using the C structure type *TYPE* and the Python type object *type*. Fields not defined by the Python object header are not initialized. The caller will own the only reference to the object (i.e. its reference count will be one). The size of the memory allocation is determined from the *tp_basicsize* field of the type object.

TYPE ***PyObject_NewVar** (*TYPE*, *PyTypeObject* **type*, *Py_ssize_t* *size*)

Return value: New reference. Asigna un nuevo objeto Python usando el tipo de estructura de C *TYPE* y el objeto tipo Python *type*. Los campos no definidos por el encabezado del objeto Python no se inicializan. La memoria asignada permite los campos de la estructura *TYPE* más los campos *size* del tamaño dado por el campo *tp_itemsize* de *type*. Esto es útil para implementar objetos como tuplas, que pueden determinar su tamaño en el momento de la construcción. Incrustar el arreglo de campos en la misma asignación disminuye el número de asignaciones, mejorando la eficiencia de la gestión de memoria.

void **PyObject_Del** (void **op*)

Libera memoria asignada a un objeto usando *PyObject_New()* o *PyObject_NewVar()*. Esto normalmente se llama desde el manejador *tp_dealloc* especificado en el tipo de objeto. No se debe acceder a los campos del objeto después de esta llamada, ya que la memoria ya no es un objeto Python válido.

***PyObject* _Py_NoneStruct**

Objeto que es visible en Python como `None`. Esto solo se debe acceder utilizando el macro *Py_None*, que se evalúa como un puntero a este objeto.

Ver también:

PyModule_Create() Para asignar y crear módulos de extensión.

12.2 Estructuras de objetos comunes

Hay un gran número de estructuras que se utilizan en la definición de los tipos de objetos de Python. Esta sección describe estas estructuras y la forma en que se utilizan.

12.2.1 Tipos objeto base y macros

En última instancia, todos los objetos de Python comparten un pequeño número de campos en el comienzo de la representación del objeto en la memoria. Estos están representados por la *PyObject* y *PyVarObject*, que se definen, a su vez, por las expansiones de algunos macros también se utilizan, ya sea directa o indirectamente, en la definición de todos otros objetos de Python.

type PyObject

Part of the Limited ABI. (Only some members are part of the stable ABI.) All object types are extensions of this type. This is a type which contains the information Python needs to treat a pointer to an object as an object. In a normal «release» build, it contains only the object's reference count and a pointer to the corresponding type object. Nothing is actually declared to be a *PyObject*, but every pointer to a Python object can be cast to a *PyObject**. Access to the members must be done by using the macros *Py_REFCNT* and *Py_TYPE*.

type PyVarObject

Part of the Limited ABI. (Only some members are part of the stable ABI.) Esta es una extensión de *PyObject* que se suma el campo `ob_size`. Esto sólo se utiliza para objetos que tienen cierta noción de longitud (*length*). Este tipo no suele aparecer en la API Python/C. El acceso a los miembros debe hacerse mediante el uso de las macros *Py_REFCNT*, *Py_TYPE*, y *Py_SIZE*.

PyObject_HEAD

Esta es una macro utilizado cuando se declara nuevos tipos que representan objetos sin una longitud variable. La macro `PyObject_HEAD` se expande a:

```
PyObject ob_base;
```

Consulte la documentación de *PyObject* en secciones anteriores.

PyObject_VAR_HEAD

Esta es una macro utilizado cuando se declara nuevos tipos que representan objetos con una longitud que varía de una instancia a otra instancia. La macro `PyObject_VAR_HEAD` se expande a:

```
PyVarObject ob_base;
```

Consulte la documentación de *PyVarObject* anteriormente.

int Py_Is (const PyObject *x, const PyObject *y)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Prueba si el objeto *x* es el objeto *y*, lo mismo que `x is y` en Python.

Nuevo en la versión 3.10.

int Py_IsNone (const PyObject *x)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Prueba si un objeto es la instancia única `None`, lo mismo que `x is None` en Python.

Nuevo en la versión 3.10.

int **Py_IsTrue** (const *PyObject* *x)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Prueba si un objeto es la instancia única `True`, lo mismo que `x is True` en Python.

Nuevo en la versión 3.10.

int **Py_IsFalse** (const *PyObject* *x)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Prueba si un objeto es la instancia única `False`, lo mismo que `x is False` en Python.

Nuevo en la versión 3.10.

PyTypeObject ***Py_TYPE** (const *PyObject* *o)

Obtiene el tipo de objeto Python *o*.

Retorna una referencia prestada (*borrowed reference*).

Use the `Py_SET_TYPE()` function to set an object type.

int **Py_IS_TYPE** (*PyObject* *o, *PyTypeObject* *type)

Retorna un valor distinto de cero si el objeto *o* tipo es *type*. Retorna cero en caso contrario. Equivalente a: `Py_TYPE(o) == type`.

Nuevo en la versión 3.9.

void **Py_SET_TYPE** (*PyObject* *o, *PyTypeObject* *type)

Establece el tipo del objeto *o* a *type*.

Nuevo en la versión 3.9.

Py_ssize_t **Py_REFCNT** (const *PyObject* *o)

Obtiene la cuenta de referencias del objeto Python *o*.

Distinto en la versión 3.10: `Py_REFCNT()` se cambia a la función estática en línea. Use `Py_SET_REFCNT()` para establecer una cuenta de referencias de objetos.

void **Py_SET_REFCNT** (*PyObject* *o, *Py_ssize_t* refcnt)

Establece el conteo de referencia del objeto *o* a *refcnt*.

Nuevo en la versión 3.9.

Py_ssize_t **Py_SIZE** (const *PyVarObject* *o)

Obtiene el tamaño del objeto Python *o*.

Use the `Py_SET_SIZE()` function to set an object size.

void **Py_SET_SIZE** (*PyVarObject* *o, *Py_ssize_t* size)

Establece el tamaño del objeto *o* a *size*.

Nuevo en la versión 3.9.

PyObject_HEAD_INIT (type)

Esta es una macro que se expande para valores de inicialización para un nuevo tipo *PyObject*. Esta macro expande:

```
_PyObject_EXTRA_INIT
1, type,
```

PyVarObject_HEAD_INIT (type, size)

Esta es una macro que se expande para valores de inicialización para un nuevo tipo *PyVarObject*, incluyendo el campo `ob_size`. Esta macro se expande a:

```
_PyObject_EXTRA_INIT
1, type, size,
```

12.2.2 Implementando funciones y métodos

type `PyCFunction`

Part of the [Stable ABI](#). Type of the functions used to implement most Python callables in C. Functions of this type take two `PyObject*` parameters and return one such value. If the return value is `NULL`, an exception shall have been set. If not `NULL`, the return value is interpreted as the return value of the function as exposed in Python. The function must return a new reference.

La firma de la función es:

```
PyObject *PyCFunction(PyObject *self,
                      PyObject *args);
```

type `PyCFunctionWithKeywords`

Part of the [Stable ABI](#). Tipo de las funciones que se utilizan para implementar invocables Python en C con la firma `METH_VARARGS | METH_KEYWORDS`. La firma de la función es:

```
PyObject *PyCFunctionWithKeywords(PyObject *self,
                                   PyObject *args,
                                   PyObject *kwargs);
```

type `_PyCFunctionFast`

Tipo de las funciones que se utilizan para implementar invocables Python en C con la firma `METH_FASTCALL`. La firma de la función es:

```
PyObject *_PyCFunctionFast(PyObject *self,
                           PyObject *const *args,
                           Py_ssize_t nargs);
```

type `_PyCFunctionFastWithKeywords`

Tipo de las funciones que se utilizan para implementar invocables Python en C con la firma `METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS`. La firma de la función es:

```
PyObject *_PyCFunctionFastWithKeywords(PyObject *self,
                                        PyObject *const *args,
                                        Py_ssize_t nargs,
                                        PyObject *kwnames);
```

type `PyMethod`

Tipo de las funciones que se utilizan para implementar invocables Python en C con la firma `METH_METHOD | METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS`. La firma de la función es:

```
PyObject *PyMethod(PyObject *self,
                   PyTypeObject *defining_class,
                   PyObject *const *args,
                   Py_ssize_t nargs,
                   PyObject *kwnames)
```

Nuevo en la versión 3.9.

type `PyMethodDef`

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). Estructura utilizada para describir un método de un tipo de extensión. Esta estructura tiene cuatro campos:

const char *`ml_name`
nombre del método

`PyCFunction` **`ml_meth`**
puntero a la implementación en C

int **`ml_flags`**
flags bits indicating how the call should be constructed

```
const char *ml_doc
    puntos a los contenidos del docstring
```

The `ml_meth` is a C function pointer. The functions may be of different types, but they always return `PyObject*`. If the function is not of the `PyCFunction`, the compiler will require a cast in the method table. Even though `PyCFunction` defines the first parameter as `PyObject*`, it is common that the method implementation uses the specific C type of the `self` object.

The `ml_flags` field is a bitfield which can include the following flags. The individual flags indicate either a calling convention or a binding convention.

Existen estas convenciones de llamada:

METH_VARARGS

This is the typical calling convention, where the methods have the type `PyCFunction`. The function expects two `PyObject*` values. The first one is the `self` object for methods; for module functions, it is the module object. The second parameter (often called `args`) is a tuple object representing all arguments. This parameter is typically processed using `PyArg_ParseTuple()` or `PyArg_UnpackTuple()`.

METH_VARARGS | METH_KEYWORDS

Los métodos con estas *flags* deben ser del tipo `PyCFunctionWithKeywords`. La función espera tres parámetros: `self`, `args`, `kwargs` donde `kwargs` es un diccionario de todos los argumentos de palabras clave o, posiblemente, NULL si no hay argumentos de palabra clave. Los parámetros se procesan típicamente usando `PyArg_ParseTupleAndKeywords()`.

METH_FASTCALL

Fast calling convention supporting only positional arguments. The methods have the type `_PyCFunctionFast`. The first parameter is `self`, the second parameter is a C array of `PyObject*` values indicating the arguments and the third parameter is the number of arguments (the length of the array).

Nuevo en la versión 3.7.

Distinto en la versión 3.10: Ahora `METH_FASTCALL` es parte de la ABI estable.

METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS

Extension of `METH_FASTCALL` supporting also keyword arguments, with methods of type `_PyCFunctionFastWithKeywords`. Keyword arguments are passed the same way as in the *vectorcall protocol*: there is an additional fourth `PyObject*` parameter which is a tuple representing the names of the keyword arguments (which are guaranteed to be strings) or possibly NULL if there are no keywords. The values of the keyword arguments are stored in the `args` array, after the positional arguments.

Nuevo en la versión 3.7.

METH_METHOD | METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS

Extensión de `METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS` que admite la *clase definitoria*, es decir, la clase que contiene el método en cuestión. La clase definitoria podría ser una superclase de `Py_TYPE(self)`.

El método debe ser de tipo `PyCMethod`, lo mismo que para `METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS` con el argumento `defining_class` añadido después de `self`.

Nuevo en la versión 3.9.

METH_NOARGS

Métodos sin parámetros no tienen que comprobar si los argumentos se dan si están registrados con el *flag* `METH_NOARGS`. Tienen que ser de tipo `PyCFunction`. El primer parámetro normalmente se denomina `self` y llevará a cabo una referencia a la instancia módulo u objeto. En todos los casos el segundo parámetro será NULL.

METH_O

Methods with a single object argument can be listed with the `METH_O` flag, instead of invoking `PyArg_ParseTuple()` with a "O" argument. They have the type `PyCFunction`, with the `self` parameter, and a `PyObject*` parameter representing the single argument.

Estas dos constantes no se utilizan para indicar la convención de llamada si no la vinculación cuando se usan con métodos de las clases. Estos no se pueden usar para funciones definidas para módulos. A lo sumo uno de estos *flags* puede establecerse en un método dado.

METH_CLASS

Al método se le pasará el objeto tipo como primer parámetro, en lugar de una instancia del tipo. Esto se utiliza para crear métodos de clase (*class methods*), similar a lo que se crea cuando se utiliza la función `classmethod()` incorporada.

METH_STATIC

El método pasará `NULL` como el primer parámetro en lugar de una instancia del tipo. Esto se utiliza para crear métodos estáticos (*static methods*), similar a lo que se crea cuando se utiliza la función `staticmethod()` incorporada.

En otros controles constantes dependiendo si se carga un método en su lugar (*in place*) de otra definición con el mismo nombre del método.

METH_COEXIST

El método se cargará en lugar de las definiciones existentes. Sin *METH_COEXIST*, el comportamiento pre-determinado es saltarse las definiciones repetidas. Desde envolturas de ranura se cargan antes de la tabla de métodos, la existencia de una ranura *sq_contains*, por ejemplo, generaría un método envuelto llamado `__contains__()` e impediría la carga de una `PyCFunction` correspondiente con el mismo nombre. Con el *flag* definido, la `PyCFunction` se cargará en lugar del objeto envoltorio y coexistirá con la ranura. Esto es útil porque las llamadas a `PyCFunctions` se optimizan más que las llamadas a objetos envolvente.

12.2.3 Acceder a atributos de tipos de extensión

type PyMemberDef

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). Estructura que describe un atributo de un tipo que corresponde a un miembro de la estructura de C. Sus campos son:

Campo	Tipo C	Significado
name	const char *	nombre del miembro
type	int	el tipo de miembro en la estructura de C
offset	Py_ssize_t	el desplazamiento en bytes que el miembro se encuentra en la estructura de objetos tipo
flags	int	<i>flags</i> bits que indican si el campo debe ser de sólo lectura o de escritura
doc	const char *	puntos a los contenidos del docstring

`type` puede ser uno de muchos macros `T_` correspondientes a diversos tipos C. Cuando se accede al miembro en Python, será convertida al tipo Python equivalente.

Nombre de la macro	Tipo C
T_SHORT	short
T_INT	int
T_LONG	long
T_FLOAT	float
T_DOUBLE	double
T_STRING	const char *
T_OBJECT	PyObject *
T_OBJECT_EX	PyObject *
T_CHAR	char
T_BYTE	char
T_UBYTE	unsigned char
T_UINT	unsigned int
T_USHORT	unsigned short
T_ULONG	unsigned long
T_BOOL	char
T_LONGLONG	long long
T_ULONGLONG	unsigned long long
T_PYSSIZET	Py_ssize_t

T_OBJECT y T_OBJECT_EX se diferencian en que T_OBJECT retorna None si el miembro es NULL y T_OBJECT_EX lanza un `AttributeError`. Trate de usar T_OBJECT_EX sobre T_OBJECT porque T_OBJECT_EX maneja el uso de la declaración del en ese atributo más correctamente que T_OBJECT.

flags puede ser 0 para el acceso de escritura y lectura o READONLY para el acceso de sólo lectura. El uso de T_STRING para type implica READONLY. Los datos T_STRING se interpretan como UTF-8. Sólo se pueden eliminar T_OBJECT y miembros T_OBJECT_EX. (Se establecen a NULL).

Los tipos asignados al heap (creados usando `PyType_FromSpec()` o similar), `PyMemberDef` pueden contener definiciones para los miembros especiales `__dictoffset__`, `__weaklistoffset__` y `__vectorcalloffset__`, correspondientes a `tp_dictoffset`, `tp_weaklistoffset` y `tp_vectorcall_offset` en objetos de tipo. Estos deben definirse con T_PYSSIZET y READONLY, por ejemplo:

```
static PyMemberDef spam_type_members[] = {
    {"__dictoffset__", T_PYSSIZET, offsetof(Spam_object, dict), READONLY},
    {NULL} /* Sentinel */
};
```

PyObject *PyMember_GetOne (const char *obj_addr, struct PyMemberDef *m)

Obtiene un atributo que pertenece al objeto en la dirección *obj_addr*. El atributo se describe por `PyMemberDef` *m*. Retorna NULL en caso de error.

int PyMember_SetOne (char *obj_addr, struct PyMemberDef *m, PyObject *o)

Establece un atributo que pertenece al objeto en la dirección *obj_addr* al objeto *o*. El atributo a establecer se describe por `PyMemberDef` *m*. Retorna 0 si tiene éxito y un valor negativo si falla.

type PyGetSetDef

Part of the Stable ABI (including all members). Estructura para definir el acceso para un tipo como el de una propiedad. Véase también la descripción de la ranura `PyTypeObject.tp_getset`.

Campo	Tipo C	Significado
nombre	const char *	nombre del atributo
get	getter	C function to get the attribute
set	setter	función opcional C para establecer o eliminar el atributo, si se omite el atributo es de sólo lectura
doc	const char *	docstring opcional
clausura (<i>closure</i>)	void *	puntero de función opcional, proporcionar datos adicionales para <i>getter</i> y <i>setter</i>

The `get` function takes one *PyObject** parameter (the instance) and a function pointer (the associated closure):

```
typedef PyObject *(*getter)(PyObject *, void *);
```

Debe retornar una nueva referencia en caso de éxito o NULL con una excepción establecida en caso de error.

`set` functions take two *PyObject** parameters (the instance and the value to be set) and a function pointer (the associated closure):

```
typedef int (*setter)(PyObject *, PyObject *, void *);
```

En caso de que el atributo deba suprimirse el segundo parámetro es NULL. Debe retornar 0 en caso de éxito o -1 con una excepción explícita en caso de fallo.

12.3 Objetos Tipo

Perhaps one of the most important structures of the Python object system is the structure that defines a new type: the *PyTypeObject* structure. Type objects can be handled using any of the *PyObject_** or *PyType_** functions, but do not offer much that's interesting to most Python applications. These objects are fundamental to how objects behave, so they are very important to the interpreter itself and to any extension module that implements new types.

Los objetos de tipo son bastante grandes en comparación con la mayoría de los tipos estándar. La razón del tamaño es que cada objeto de tipo almacena una gran cantidad de valores, principalmente punteros de función C, cada uno de los cuales implementa una pequeña parte de la funcionalidad del tipo. Los campos del objeto tipo se examinan en detalle en esta sección. Los campos se describirán en el orden en que aparecen en la estructura.

Además de la siguiente referencia rápida, la sección *Ejemplos* proporciona una visión rápida del significado y uso de *PyTypeObject*.

12.3.1 Referencia rápida

«ranuras *tp*» (*tp slots*)

Ranura <i>PyTypeObject</i> ¹	Type	métodos/atributos especiales	Información ²			
			O	T	D	I
<R> <i>tp_name</i>	const char *	__name__	X	X		
<i>tp_basicsize</i>	<i>Py_ssize_t</i>		X	X		X
<i>tp_itemsize</i>	<i>Py_ssize_t</i>			X		X
<i>tp_dealloc</i>	<i>destructor</i>		X	X		X
<i>tp_vectorcall_offset</i>	<i>Py_ssize_t</i>			X		X
(<i>tp_getattr</i>)	<i>getattrfunc</i>	__getattribute__, __getattr__				G
(<i>tp_setattr</i>)	<i>setattrfunc</i>	__setattr__, __delattr__				G

continué en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Ranura PyTypeObject ¹	Type	métodos/atributos especiales	Información ²				
			O	T	D	I	
<code>tp_as_async</code>	<code>PyAsyncMethods *</code>	<i>sub-ranuras (sub-slots)</i>					%
<code>tp_repr</code>	<code>reprfunc</code>	<code>__repr__</code>	X	X			X
<code>tp_as_number</code>	<code>PyNumberMethods *</code>	<i>sub-ranuras (sub-slots)</i>					%
<code>tp_as_sequence</code>	<code>PySequenceMethods *</code>	<i>sub-ranuras (sub-slots)</i>					%
<code>tp_as_mapping</code>	<code>PyMappingMethods *</code>	<i>sub-ranuras (sub-slots)</i>					%
<code>tp_hash</code>	<code>hashfunc</code>	<code>__hash__</code>	X				G
<code>tp_call</code>	<code>ternaryfunc</code>	<code>__call__</code>		X			X
<code>tp_str</code>	<code>reprfunc</code>	<code>__str__</code>	X				X
<code>tp_getattro</code>	<code>getattrofunc</code>	<code>__getattr__</code> , <code>__getattr__</code>	X	X			G
<code>tp_setattro</code>	<code>setattrofunc</code>	<code>__setattr__</code> , <code>__delattr__</code>	X	X			G
<code>tp_as_buffer</code>	<code>PyBufferProcs *</code>						%
<code>tp_flags</code>	<code>unsigned long</code>		X	X			?
<code>tp_doc</code>	<code>const char *</code>	<code>__doc__</code>	X	X			
<code>tp_traverse</code>	<code>traverseproc</code>			X			G
<code>tp_clear</code>	<code>inquiry</code>			X			G
<code>tp_richcompare</code>	<code>richcmpfunc</code>	<code>__lt__</code> , <code>__le__</code> , <code>__eq__</code> , <code>__ne__</code> , <code>__gt__</code> , <code>__ge__</code>	X				G
<code>tp_weaklistoffset</code>	<code>Py_ssize_t</code>			X			?
<code>tp_iter</code>	<code>getiterfunc</code>	<code>__iter__</code>					X
<code>tp_iternext</code>	<code>iternextfunc</code>	<code>__next__</code>					X
<code>tp_methods</code>	<code>PyMethodDef []</code>		X	X			
<code>tp_members</code>	<code>PyMemberDef []</code>			X			
<code>tp_getset</code>	<code>PyGetSetDef []</code>		X	X			
<code>tp_base</code>	<code>PyTypeObject *</code>	<code>__base__</code>			X		
<code>tp_dict</code>	<code>PyObject *</code>	<code>__dict__</code>			?		
<code>tp_descr_get</code>	<code>descrgetfunc</code>	<code>__get__</code>					X
<code>tp_descr_set</code>	<code>descrsetfunc</code>	<code>__set__</code> , <code>__delete__</code>					X
<code>tp_dictoffset</code>	<code>Py_ssize_t</code>			X			?
<code>tp_init</code>	<code>initproc</code>	<code>__init__</code>	X	X			X
<code>tp_alloc</code>	<code>allocfunc</code>		X		?	?	
<code>tp_new</code>	<code>newfunc</code>	<code>__new__</code>	X	X	?	?	
<code>tp_free</code>	<code>freefunc</code>		X	X	?	?	
<code>tp_is_gc</code>	<code>inquiry</code>			X			X
<code><tp_bases></code>	<code>PyObject *</code>	<code>__bases__</code>			~		
<code><tp_mro></code>	<code>PyObject *</code>	<code>__mro__</code>			~		
<code>[tp_cache]</code>	<code>PyObject *</code>						
<code>[tp_subclasses]</code>	<code>PyObject *</code>	<code>__subclasses__</code>					
<code>[tp_weaklist]</code>	<code>PyObject *</code>						
<code>(tp_del)</code>	<code>destructor</code>						
<code>[tp_version_tag]</code>	<code>unsigned int</code>						
<code>tp_finalize</code>	<code>destructor</code>	<code>__del__</code>					X
<code>tp_vectorcall</code>	<code>vectorcallfunc</code>						

¹ (): A slot name in parentheses indicates it is (effectively) deprecated.

<>: Names in angle brackets should be initially set to NULL and treated as read-only.

[]: Names in square brackets are for internal use only.

<R> (as a prefix) means the field is required (must be non-NULL).

² Columnas:«O»: establecido en `PyBaseObject_Type`«T»: establecido en `PyType_Type`

«D»: por defecto (si la ranura está establecida como NULL)

sub-ranuras (sub-slots)

Ranuras (Slot)	Type	métodos especiales
<i>am_await</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__await__</i>
<i>am_aiter</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__aiter__</i>
<i>am_anext</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__anext__</i>
<i>am_send</i>	<i>sendfunc</i>	
<i>nb_add</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__add__ __radd__</i>
<i>nb_inplace_add</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__iadd__</i>
<i>nb_subtract</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__sub__ __rsub__</i>
<i>nb_inplace_subtract</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__isub__</i>
<i>nb_multiply</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__mul__ __rmul__</i>
<i>nb_inplace_multiply</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__imul__</i>
<i>nb_remainder</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__mod__ __rmod__</i>
<i>nb_inplace_remainder</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__imod__</i>
<i>nb_divmod</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__divmod__ __rdivmod__</i>
<i>nb_power</i>	<i>ternaryfunc</i>	<i>__pow__ __rpow__</i>
<i>nb_inplace_power</i>	<i>ternaryfunc</i>	<i>__ipow__</i>
<i>nb_negative</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__neg__</i>
<i>nb_positive</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__pos__</i>
<i>nb_absolute</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__abs__</i>
<i>nb_bool</i>	<i>inquiry</i>	<i>__bool__</i>
<i>nb_invert</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__invert__</i>
<i>nb_lshift</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__lshift__ __rlshift__</i>
<i>nb_inplace_lshift</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__ilshift__</i>
<i>nb_rshift</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__rshift__ __rrshift__</i>
<i>nb_inplace_rshift</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__irshift__</i>
<i>nb_and</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__and__ __rand__</i>
<i>nb_inplace_and</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__iand__</i>
<i>nb_xor</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__xor__ __rxor__</i>
<i>nb_inplace_xor</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__ixor__</i>
<i>nb_or</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__or__ __ror__</i>
<i>nb_inplace_or</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__ior__</i>
<i>nb_int</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__int__</i>
<i>nb_reserved</i>	void *	
<i>nb_float</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__float__</i>
<i>nb_floor_divide</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__floordiv__</i>
<i>nb_inplace_floor_divide</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__ifloordiv__</i>
<i>nb_true_divide</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__truediv__</i>
<i>nb_inplace_true_divide</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__itruediv__</i>
<i>nb_index</i>	<i>unaryfunc</i>	<i>__index__</i>
<i>nb_matrix_multiply</i>	<i>binaryfunc</i>	<i>__matmul__ __rmatmul__</i>

X - PyType_Ready sets this value if it is NULL

~ - PyType_Ready always sets this value (it should be NULL)

? - PyType_Ready may set this value depending on other slots

Also see the inheritance column ("I").

«I»: herencia

X - type slot is inherited via *PyType_Ready* if defined with a *NULL* value

% - the slots of the sub-struct are inherited individually

G - inherited, but only in combination with other slots; see the slot's description

? - it's complicated; see the slot's description

Tenga en cuenta que algunos espacios se heredan efectivamente a través de la cadena de búsqueda de atributos normal.

Tabla 2 – proviene de la página anterior

Ranuras (Slot)	Type	métodos especiales
<i>mp_length</i>	<i>lenfunc</i>	<code>__len__</code>
<i>mp_subscript</i>	<i>binaryfunc</i>	<code>__getitem__</code>
<i>mp_ass_subscript</i>	<i>objobjargproc</i>	<code>__setitem__</code> , <code>__delitem__</code>
<i>sq_length</i>	<i>lenfunc</i>	<code>__len__</code>
<i>sq_concat</i>	<i>binaryfunc</i>	<code>__add__</code>
<i>sq_repeat</i>	<i>ssizeargfunc</i>	<code>__mul__</code>
<i>sq_item</i>	<i>ssizeargfunc</i>	<code>__getitem__</code>
<i>sq_ass_item</i>	<i>ssizeobjargproc</i>	<code>__setitem__</code> , <code>__delitem__</code>
<i>sq_contains</i>	<i>objobjproc</i>	<code>__contains__</code>
<i>sq_inplace_concat</i>	<i>binaryfunc</i>	<code>__iadd__</code>
<i>sq_inplace_repeat</i>	<i>ssizeargfunc</i>	<code>__imul__</code>
<i>bf_getbuffer</i>	<i>getbufferproc()</i>	
<i>bf_releasebuffer</i>	<i>releasebufferproc()</i>	

ranura de typedefs

typedef	Tipos Parámetros	Tipo de Retorno
<i>allocfunc</i>	<i>PyObject *</i> <i>Py_ssize_t</i>	<i>PyObject *</i>
<i>destructor</i>	void *	void
<i>freefunc</i>	void *	void
<i>traverseproc</i>	void * <i>visitproc</i> void *	int
<i>newfunc</i>	<i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i>	<i>PyObject *</i>
<i>initproc</i>	<i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i>	int
<i>reprfunc</i>	<i>PyObject *</i>	<i>PyObject *</i>
<i>getattrfunc</i>	<i>PyObject *</i> const char *	<i>PyObject *</i>
<i>setattrfunc</i>	<i>PyObject *</i> const char * <i>PyObject *</i>	int
<i>getattrofunc</i>	<i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i>	<i>PyObject *</i>
<i>setattrofunc</i>	<i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i>	int
<i>descrgetfunc</i>	<i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i>	<i>PyObject *</i>
<i>descrsetfunc</i>	<i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i> <i>PyObject *</i>	int
240	Capítulo 12. Soporte de implementación de objetos	
<i>hashfunc</i>	<i>PyObject *</i>	Py_hash_t
<i>richcmpfunc</i>		<i>PyObject *</i>

Vea *Tipo Ranura typedefs* abajo para más detalles.

12.3.2 Definición de PyObject

La definición de estructura para *PyObject* se puede encontrar en `Include/object.h`. Por conveniencia de referencia, esto repite la definición encontrada allí:

```
typedef struct _typeobject {
    PyObject_VAR_HEAD
    const char *tp_name; /* For printing, in format "<module>.<name>" */
    Py_ssize_t tp_basicsize, tp_itemsize; /* For allocation */

    /* Methods to implement standard operations */

    destructor tp_dealloc;
    Py_ssize_t tp_vectorcall_offset;
    getattrofunc tp_getattr;
    setattrofunc tp_setattr;
    PyAsyncMethods *tp_as_async; /* formerly known as tp_compare (Python 2)
                                   or tp_reserved (Python 3) */
    reprfunc tp_repr;

    /* Method suites for standard classes */

    PyNumberMethods *tp_as_number;
    PySequenceMethods *tp_as_sequence;
    PyMappingMethods *tp_as_mapping;

    /* More standard operations (here for binary compatibility) */

    hashfunc tp_hash;
    ternaryfunc tp_call;
    reprfunc tp_str;
    getattrofunc tp_getattro;
    setattrofunc tp_setattro;

    /* Functions to access object as input/output buffer */
    PyBufferProcs *tp_as_buffer;

    /* Flags to define presence of optional/expanded features */
    unsigned long tp_flags;

    const char *tp_doc; /* Documentation string */

    /* Assigned meaning in release 2.0 */
    /* call function for all accessible objects */
    traverseproc tp_traverse;

    /* delete references to contained objects */
    inquiry tp_clear;

    /* Assigned meaning in release 2.1 */
    /* rich comparisons */
    richcmpfunc tp_richcompare;

    /* weak reference enabler */
    Py_ssize_t tp_weaklistoffset;

    /* Iterators */
    getiterfunc tp_iter;
    iternextfunc tp_iternext;
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

/* Attribute descriptor and subclassing stuff */
struct PyMethodDef *tp_methods;
struct PyMemberDef *tp_members;
struct PyGetSetDef *tp_getset;
// Strong reference on a heap type, borrowed reference on a static type
struct _typeobject *tp_base;
PyObject *tp_dict;
descrgetfunc tp_descr_get;
descrsetfunc tp_descr_set;
Py_ssize_t tp_dictoffset;
initproc tp_init;
allocfunc tp_alloc;
newfunc tp_new;
freefunc tp_free; /* Low-level free-memory routine */
inquiry tp_is_gc; /* For PyObject_IS_GC */
PyObject *tp_bases;
PyObject *tp_mro; /* method resolution order */
PyObject *tp_cache;
PyObject *tp_subclasses;
PyObject *tp_weaklist;
destructor tp_del;

/* Type attribute cache version tag. Added in version 2.6 */
unsigned int tp_version_tag;

destructor tp_finalize;
vectorcallfunc tp_vectorcall;
} PyTypeObject;

```

12.3.3 Ranuras (Slots) PyObject

The type object structure extends the *PyVarObject* structure. The `ob_size` field is used for dynamic types (created by `type_new()`, usually called from a class statement). Note that *PyType_Type* (the metatype) initializes `tp_itemsize`, which means that its instances (i.e. type objects) *must* have the `ob_size` field.

Py_ssize_t PyObject.ob_refcnt

Part of the Stable ABI. Este es el recuento de referencias del objeto de tipo, inicializado a 1 por la macro `PyObject_HEAD_INIT`. Tenga en cuenta que para *objetos de tipo estáticamente asignados*, las instancias del tipo (objetos cuyo `ob_type` apunta al tipo) *no* cuentan como referencias. Pero para *objetos de tipo asignados dinámicamente*, las instancias *sí* cuentan como referencias.

Herencia:

Este campo no es heredado por los subtipos.

PyTypeObject *PyObject.ob_type

Part of the Stable ABI. Este es el tipo del tipo, en otras palabras, su metatipo. Se inicializa mediante el argumento de la macro `PyObject_HEAD_INIT`, y su valor normalmente debería ser `&PyType_Type`. Sin embargo, para los módulos de extensión cargables dinámicamente que deben ser utilizables en Windows (al menos), el compilador se queja de que este no es un inicializador válido. Por lo tanto, la convención es pasar `NULL` al macro `PyObject_HEAD_INIT` e inicializar este campo explícitamente al comienzo de la función de inicialización del módulo, antes de hacer cualquier otra cosa. Esto normalmente se hace así:

```
Foo_Type.ob_type = &PyType_Type;
```

Esto debe hacerse antes de que se creen instancias del tipo. *PyType_Ready()* comprueba si `ob_type` es `NULL`, y si es así, lo inicializa en el campo `ob_type` de la clase base. *PyType_Ready()* no cambiará este campo si no es cero.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

PyObject **PyObject*._ob_next

PyObject **PyObject*._ob_prev

Estos campos solo están presentes cuando se define la macro `Py_TRACE_REFS` (ver la opción `configure --with-trace-refs`).

Their initialization to NULL is taken care of by the `PyObject_HEAD_INIT` macro. For *statically allocated objects*, these fields always remain NULL. For *dynamically allocated objects*, these two fields are used to link the object into a doubly linked list of *all* live objects on the heap.

Esto podría usarse para varios propósitos de depuración; actualmente, los únicos usos son la función `sys.getobjects()` y para imprimir los objetos que aún están vivos al final de una ejecución cuando se establece la variable de entorno `PYTHONDUMPREFS`.

Herencia:

Estos campos no son heredados por subtipos.

12.3.4 Ranuras PyVarObject

Py_ssize_t *PyVarObject*.ob_size

Part of the Stable ABI. Para *objetos de tipo estáticamente asignados*, debe inicializarse a cero. Para *objetos de tipo dinámicamente asignados*, este campo tiene un significado interno especial.

Herencia:

Este campo no es heredado por los subtipos.

12.3.5 Ranuras PyTypeObject

Cada ranura tiene una sección que describe la herencia. Si *PyType_Ready()* puede establecer un valor cuando el campo se establece en NULL, entonces también habrá una sección «Predeterminada». (Tenga en cuenta que muchos campos establecidos en *PyBaseObject_Type* y *PyType_Type* actúan efectivamente como valores predeterminados).

const char **PyTypeObject*.tp_name

Puntero a una cadena de caracteres terminada en NULL que contiene el nombre del tipo. Para los tipos que son accesibles como módulos globales, la cadena debe ser el nombre completo del módulo, seguido de un punto, seguido del nombre del tipo; para los tipos integrados, debe ser solo el nombre del tipo. Si el módulo es un submódulo de un paquete, el nombre completo del paquete es parte del nombre completo del módulo. Por ejemplo, un tipo llamado *T* definido en el módulo *M* en el subpaquete *Q* en el paquete *P* debe tener el inicializador `tp_name "PQMT"`.

Para *objetos de tipo dinámicamente asignados*, éste debe ser sólo el nombre del tipo, y el nombre del módulo almacenado explícitamente en el dict tipo que el valor de `'__module__'` clave.

Para *objetos de tipo estáticamente asignados*, el campo *tp_name* debe contener un punto. Todo lo que está antes del último punto se hace accesible como el atributo `__module__`, y todo lo que está después del último punto se hace accesible como el atributo `__name__`.

Si no hay ningún punto, todo el campo *tp_name* se hace accesible como el atributo `__name__`, y el atributo `__module__` no está definido (a menos que sea explícitamente establecido en el diccionario, como se explicó anteriormente). Esto significa que su tipo será imposible de guardar como *pickle*. Además, no figurará en la documentación del módulo creado con *pydoc*.

Este campo no debe ser NULL. Es el único campo obligatorio en *PyTypeObject()* (que no sea potencialmente *tp_itemsize*).

Herencia:

Este campo no es heredado por los subtipos.

Py_ssize_t *PyObject.tp_basicsize*

Py_ssize_t *PyObject.tp_itemsize*

Estos campos permiten calcular el tamaño en bytes de instancias del tipo.

Hay dos tipos de tipos: los tipos con instancias de longitud fija tienen un campo cero *tp_itemsize*, los tipos con instancias de longitud variable tienen un campo distinto de cero *tp_itemsize*. Para un tipo con instancias de longitud fija, todas las instancias tienen el mismo tamaño, dado en *tp_basicsize*.

Para un tipo con instancias de longitud variable, las instancias deben tener un campo *ob_size*, y el tamaño de la instancia es *tp_basicsize* más *N* veces *tp_itemsize*, donde *N* es la «longitud» del objeto. El valor de *N* generalmente se almacena en el campo *ob_size* de la instancia. Hay excepciones: por ejemplo, los *ints* usan un negativo *ob_size* para indicar un número negativo, y *N* es *abs(ob_size)* allí. Además, la presencia de un campo *ob_size* en el diseño de la instancia no significa que la estructura de la instancia sea de longitud variable (por ejemplo, la estructura para el tipo de lista tiene instancias de longitud fija, aunque esas instancias tienen un significativo campo *ob_size*).

El tamaño básico incluye los campos en la instancia declarada por el macro *PyObject_HEAD* o *PyObject_VAR_HEAD* (lo que se use para declarar la estructura de la instancia) y esto a su vez incluye campos *_ob_prev* y *_ob_next* si están presentes. Esto significa que la única forma correcta de obtener un inicializador para *tp_basicsize* es usar el operador *sizeof* en la estructura utilizada para declarar el diseño de la instancia. El tamaño básico no incluye el tamaño del encabezado del GC.

Una nota sobre la alineación: si los elementos variables requieren una alineación particular, esto debe ser atendido por el valor de *tp_basicsize*. Ejemplo: supongamos que un tipo implementa un arreglo de dobles (*double*). *tp_itemsize* es *sizeof(double)*. Es responsabilidad del programador que *tp_basicsize* es un múltiplo de *sizeof(double)* (suponiendo que este sea el requisito de alineación para *double*).

Para cualquier tipo con instancias de longitud variable, este campo no debe ser *NULL*.

Herencia:

Estos campos se heredan por separado por subtipos. Si el tipo base tiene un miembro distinto de cero *tp_itemsize*, generalmente no es seguro establecer *tp_itemsize* en un valor diferente de cero en un subtipo (aunque esto depende de la implementación del tipo base).

destructor PyObject.tp_dealloc

Un puntero a la función destructor de instancias. Esta función debe definirse a menos que el tipo garantice que sus instancias nunca se desasignarán (como es el caso de los singletons *None* y *Ellipsis*). La firma de la función es:

```
void tp_dealloc(PyObject *self);
```

La función destructor es llamada por los macros *Py_DECREF()* y *Py_XDECREF()* cuando el nuevo recuento de referencia es cero. En este punto, la instancia todavía existe, pero no hay referencias a ella. La función destructor debe liberar todas las referencias que posee la instancia, liberar todos los búferes de memoria que posee la instancia (utilizando la función de liberación correspondiente a la función de asignación utilizada para asignar el búfer) y llamar a los tipos función *tp_free*. Si el tipo no es subtipable (no tiene establecido el bit de indicador *Py_TPFLAGS_BASETYPE*), está permitido llamar al objeto desasignador directamente en lugar de a través de *tp_free*. El objeto desasignador debe ser el utilizado para asignar la instancia; normalmente es *PyObject_Del()* si la instancia se asignó usando *PyObject_New()* o *PyObject_VarNew()*, o *PyObject_GC_Del()* si la instancia se asignó usando *PyObject_GC_New()* o *PyObject_GC_NewVar()*.

If the type supports garbage collection (has the *Py_TPFLAGS_HAVE_GC* flag bit set), the destructor should call *PyObject_GC_UnTrack()* before clearing any member fields.

```
static void foo_dealloc(foo_object *self) {
    PyObject_GC_UnTrack(self);
    Py_CLEAR(self->ref);
    Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject *)self);
}
```

Finally, if the type is heap allocated (`Py_TPFLAGS_HEAPTYPE`), the deallocator should release the owned reference to its type object (via `Py_DECREF()`) after calling the type deallocator. In order to avoid dangling pointers, the recommended way to achieve this is:

```
static void foo_dealloc(foo_object *self) {
    PyObject *tp = Py_TYPE(self);
    // free references and buffers here
    tp->tp_free(self);
    Py_DECREF(tp);
}
```

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

`Py_ssize_t PyTypeObject.tp_vectorcall_offset`

Un desplazamiento opcional a una función por instancia que implementa la llamada al objeto usando *vectorcall protocol*, una alternativa más eficiente del simple *tp_call*.

Este campo solo se usa si se establece el flag `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`. Si es así, debe ser un entero positivo que contenga el desplazamiento en la instancia de un puntero *vectorcallfunc*.

El puntero *vectorcallfunc* puede ser NULL, en cuyo caso la instancia se comporta como si `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` no estuviera configurado: llamar a la instancia vuelve a *tp_call*.

Cualquier clase que establezca `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` también debe establecer *tp_call* y asegurarse de que su comportamiento sea coherente con la función *vectorcallfunc*. Esto se puede hacer configurando *tp_call* en `PyVectorcall_Call()`.

Advertencia: No se recomienda para *tipos heap* para implementar el protocolo *vectorcall*. Cuando un usuario establece `__call__` en código Python, solo se actualiza *tp_call*, lo que probablemente lo haga inconsistente con la función *vectorcall*.

Distinto en la versión 3.8: Antes de la versión 3.8, este slot se llamaba `tp_print`. En Python 2.x, se usó para imprimir en un archivo. En Python 3.0 a 3.7, no se usó.

Herencia:

Este campo siempre se hereda. Sin embargo, la bandera `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` no siempre se hereda. Si no es así, la subclase no usará *vectorcall*, excepto cuando se llame explícitamente a `PyVectorcall_Call()`. Este es en particular el caso de *tipos heap* (incluidas las subclases definidas en Python).

`getattrfunc PyTypeObject.tp_getattr`

Un puntero opcional a la función «obtener atributo cadena de caracteres» (*get-attribute-string*).

Este campo está en desuso. Cuando se define, debe apuntar a una función que actúe igual que la función *tp_getattro*, pero tomando una cadena de caracteres C en lugar de un objeto de cadena Python para dar el nombre del atributo.

Herencia:

Grupo: `tp_getattr`, `tp_getattro`

Este campo es heredado por los subtipos junto con *tp_getattro*: un subtipo hereda ambos *tp_getattr* y *tp_getattro* de su base escriba cuando los subtipos *tp_getattr* y *tp_getattro* son ambos NULL.

`setattrfunc PyTypeObject.tp_setattr`

Un puntero opcional a la función para configurar y eliminar atributos.

Este campo está en desuso. Cuando se define, debe apuntar a una función que actúe igual que la función *tp_setattro*, pero tomando una cadena de caracteres C en lugar de un objeto de cadena Python para dar el nombre del atributo.

Herencia:

Grupo: `tp_setattr`, `tp_setattro`

Este campo es heredado por los subtipos junto con `tp_setattro`: un subtipo hereda ambos `tp_setattr` y `tp_setattro` de su base escriba cuando los subtipos `tp_setattr` y `tp_setattro` son ambos NULL.

PyAsyncMethods **PyObject*.**`tp_as_async`**

Puntero a una estructura adicional que contiene campos relevantes solo para los objetos que implementan los protocolos «esperable» (*awaitable*) y «iterador asíncrono» (*asynchronous iterator*) en el nivel C. Ver *Estructuras de objetos asíncronos* para más detalles.

Nuevo en la versión 3.5: Anteriormente conocidos como `tp_compare` y `tp_reserved`.

Herencia:

El campo `tp_as_async` no se hereda, pero los campos contenidos se heredan individualmente.

reprfunc *PyObject*.**`tp_repr`**

Un puntero opcional a una función que implementa la función incorporada `repr()`.

La firma es la misma que para *PyObject_Repr()*:

```
PyObject *tp_repr(PyObject *self);
```

La función debe retornar una cadena de caracteres o un objeto Unicode. Idealmente, esta función debería retornar una cadena que, cuando se pasa a `eval()`, dado un entorno adecuado, retorna un objeto con el mismo valor. Si esto no es factible, debe retornar una cadena que comience con '`<`' y termine con '`>`' desde la cual se puede deducir tanto el tipo como el valor del objeto.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

Por defecto:

Cuando este campo no está configurado, se retorna una cadena de caracteres de la forma `<%s object at %p>`, donde `%s` se reemplaza por el nombre del tipo y `%p` por dirección de memoria del objeto.

PyNumberMethods **PyObject*.**`tp_as_number`**

Puntero a una estructura adicional que contiene campos relevantes solo para objetos que implementan el protocolo numérico. Estos campos están documentados en *Estructuras de Objetos de Números*.

Herencia:

El campo `tp_as_number` no se hereda, pero los campos contenidos se heredan individualmente.

PySequenceMethods **PyObject*.**`tp_as_sequence`**

Puntero a una estructura adicional que contiene campos relevantes solo para objetos que implementan el protocolo de secuencia. Estos campos están documentados en *estructuras de secuencia*.

Herencia:

El campo `tp_as_sequence` no se hereda, pero los campos contenidos se heredan individualmente.

PyMappingMethods **PyObject*.**`tp_as_mapping`**

Puntero a una estructura adicional que contiene campos relevantes solo para objetos que implementan el protocolo de mapeo. Estos campos están documentados en *Estructuras de Objetos Mapeo*.

Herencia:

El campo `tp_as_mapping` no se hereda, pero los campos contenidos se heredan individualmente.

hashfunc *PyObject*.**`tp_hash`**

Un puntero opcional a una función que implementa la función incorporada `hash()`.

La firma es la misma que para *PyObject_Hash()*:

```
Py_hash_t tp_hash(PyObject *);
```

El valor `-1` no debe retornarse como un valor de retorno normal; Cuando se produce un error durante el cálculo del valor `hash`, la función debe establecer una excepción y retornar `-1`.

Cuando este campo no está establecido (y `tp_richcompare` no está establecido), se lanza `TypeError` cuando hay un intento de tomar el `hash` del objeto. Esto es lo mismo que establecerlo en `PyObject_HashNotImplemented()`.

Este campo se puede establecer explícitamente en `PyObject_HashNotImplemented()` para bloquear la herencia del método `hash` de un tipo primario. Esto se interpreta como el equivalente de `__hash__ = None` en el nivel de Python, lo que hace que `isinstance(o, collections.Hashable)` retorne correctamente `False`. Tenga en cuenta que lo contrario también es cierto: establecer `__hash__ = None` en una clase en el nivel de Python dará como resultado que la ranura `tp_hash` se establezca en `PyObject_HashNotImplemented()`.

Herencia:

Grupo: `tp_hash`, `tp_richcompare`

Este campo es heredado por subtipos junto con `tp_richcompare`: un subtipo hereda ambos `tp_richcompare` y `tp_hash`, cuando los subtipos `tp_richcompare` y `tp_hash` son ambos `NULL`.

ternaryfunc `PyTypeObject.tp_call`

Un puntero opcional a una función que implementa la llamada al objeto. Esto debería ser `NULL` si el objeto no es invocable. La firma es la misma que para `PyObject_Call()`:

```
PyObject *tp_call(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

reprfunc `PyTypeObject.tp_str`

Un puntero opcional a una función que implementa la operación integrada `str()`. (Tenga en cuenta que `str` es un tipo ahora, y `str()` llama al constructor para ese tipo. Este constructor llama a `PyObject_Str()` para hacer el trabajo real, y `PyObject_Str()` llamará a este controlador.)

La firma es la misma que para `PyObject_Str()`:

```
PyObject *tp_str(PyObject *self);
```

La función debe retornar una cadena de caracteres o un objeto `Unicode`. Debe ser una representación de cadena «amigable» del objeto, ya que esta es la representación que será utilizada, entre otras cosas, por la función `print()`.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

Por defecto:

Cuando este campo no está configurado, se llama a `PyObject_Repr()` para retornar una representación de cadena de caracteres.

getattrfunc `PyTypeObject.tp_getattro`

Un puntero opcional a la función «obtener atributo» (*get-attribute*).

La firma es la misma que para `PyObject_GetAttr()`:

```
PyObject *tp_getattro(PyObject *self, PyObject *attr);
```

Por lo general, es conveniente establecer este campo en `PyObject_GenericGetAttr()`, que implementa la forma normal de buscar atributos de objeto.

Herencia:

Grupo: `tp_getattr`, `tp_getattro`

Este campo es heredado por los subtipos junto con `tp_getattr`: un subtipo hereda ambos `tp_getattr` y `tp_getattro` de su base escriba cuando los subtipos `tp_getattr` y `tp_getattro` son ambos NULL.

Por defecto:

`PyBaseObject_Type` usa `PyObject_GenericGetAttr()`.

setattrofunc `PyTypeObject.tp_setattro`

Un puntero opcional a la función para configurar y eliminar atributos.

La firma es la misma que para `PyObject_SetAttr()`:

```
int tp_setattro(PyObject *self, PyObject *attr, PyObject *value);
```

Además, se debe admitir la configuración de `value` en NULL para eliminar un atributo. Por lo general, es conveniente establecer este campo en `PyObject_GenericSetAttr()`, que implementa la forma normal de establecer los atributos del objeto.

Herencia:

Grupo: `tp_setattr`, `tp_setattro`

Los subtipos heredan este campo junto con `tp_setattr`: un subtipo hereda ambos `tp_setattr` y `tp_setattro` de su base escriba cuando los subtipos `tp_setattr` y `tp_setattro` son ambos NULL.

Por defecto:

`PyBaseObject_Type` usa `PyObject_GenericSetAttr()`.

PyBufferProcs *`PyTypeObject.tp_as_buffer`

Puntero a una estructura adicional que contiene campos relevantes solo para objetos que implementan la interfaz del búfer. Estos campos están documentados en *Estructuras de Objetos Búfer*.

Herencia:

El campo `tp_as_buffer` no se hereda, pero los campos contenidos se heredan individualmente.

unsigned long `PyTypeObject.tp_flags`

Este campo es una máscara de bits de varias banderas. Algunas banderas indican semántica variante para ciertas situaciones; otros se utilizan para indicar que ciertos campos en el tipo de objeto (o en las estructuras de extensión a las que se hace referencia a través de `tp_as_number`, `tp_as_sequence`, `tp_as_mapping`, y `tp_as_buffer`) que históricamente no siempre estuvieron presentes son válidos; si dicho bit de bandera está claro, no se debe acceder a los campos de tipo que protege y se debe considerar que tienen un valor cero o NULL.

Herencia:

La herencia de este campo es complicada. La mayoría de los bits de bandera se heredan individualmente, es decir, si el tipo base tiene un conjunto de bits de bandera, el subtipo hereda este bit de bandera. Los bits de bandera que pertenecen a las estructuras de extensión se heredan estrictamente si la estructura de extensión se hereda, es decir, el valor del tipo base del bit de bandera se copia en el subtipo junto con un puntero a la estructura de extensión. El bit de bandera `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` se hereda junto con `tp_traverse` y `tp_clear`, es decir, si el bit de bandera `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` está claro en el subtipo y los campos `tp_traverse` y `tp_clear` en el subtipo existen y tienen valores NULL.

Por defecto:

`PyBaseObject_Type` usa `Py_TPFLAGS_DEFAULT` | `Py_TPFLAGS_BASETYPE`.

Máscaras de bits:

Las siguientes máscaras de bits están definidas actualmente; estos se pueden unir por *OR* usando el operador `|` para formar el valor del campo `tp_flags`. El macro `PyType_HasFeature()` toma un tipo y un valor de banderas, `tp` y `f`, y comprueba si `tp->tp_flags & f` no es cero.

`Py_TPFLAGS_HEAPTYPE`

Este bit se establece cuando el objeto de tipo se asigna en el heap, por ejemplo, los tipos creados dinámicamente usando `PyType_FromSpec()`. En este caso, el campo `ob_type` de sus instancias se

considera una referencia al tipo, y el objeto de tipo se llama *INCREf* cuando se crea una nueva instancia, y *DECREf* cuando se destruye una instancia (esto hace no se aplica a instancias de subtipos; solo el tipo al que hace referencia el *ob_type* de la instancia obtiene *INCREf* o *DECREf*).

Herencia:

???

Py_TPFLAGS_BASETYPE

Este bit se establece cuando el tipo se puede usar como el tipo base de otro tipo. Si este bit es claro, el tipo no puede subtiparse (similar a una clase «final» en Java).

Herencia:

???

Py_TPFLAGS_READY

Este bit se establece cuando el objeto tipo ha sido completamente inicializado por *PyType_Ready()*.

Herencia:

???

Py_TPFLAGS_READYING

Este bit se establece mientras *PyType_Ready()* está en el proceso de inicialización del objeto tipo.

Herencia:

???

Py_TPFLAGS_HAVE_GC

Este bit se establece cuando el objeto admite la recolección de elementos no utilizados. Si se establece este bit, las instancias deben crearse usando *PyObject_GC_New()* y destruirse usando *PyObject_GC_Del()*. Más información en la sección *Apoyo a la recolección de basura cíclica*. Este bit también implica que los campos relacionados con GC *tp_traverse* y *tp_clear* están presentes en el objeto de tipo.

Herencia:

Grupo: *Py_TPFLAGS_HAVE_GC*, *tp_traverse*, *tp_clear*

El bit de indicador *Py_TPFLAGS_HAVE_GC* se hereda junto con los campos *tp_traverse* y *tp_clear*, es decir, si el bit de indicador *Py_TPFLAGS_HAVE_GC* está claro en el subtipo y los campos *tp_traverse* y *tp_clear* en el subtipo existen y tienen valores NULL.

Py_TPFLAGS_DEFAULT

Esta es una máscara de bits de todos los bits que pertenecen a la existencia de ciertos campos en el objeto de tipo y sus estructuras de extensión. Actualmente, incluye los siguientes bits: *Py_TPFLAGS_HAVE_STACKLESS_EXTENSION*.

Herencia:

???

Py_TPFLAGS_METHOD_DESCRIPTOR

Este bit indica que los objetos se comportan como métodos independientes.

Si este indicador está configurado para *type(meth)*, entonces:

- *meth.__get__(obj, cls)(*args, **kwds)* (con *obj* no None) debe ser equivalente a *meth(obj, *args, **kwds)*.
- *meth.__get__(None, cls)(*args, **kwds)* debe ser equivalente a *meth(*args, **kwds)*.

Este indicador (*flag*) permite una optimización para llamadas a métodos típicos como *obj.meth()*: evita crear un objeto temporal de «método vinculado» para *obj.meth*.

Nuevo en la versión 3.8.

Herencia:

Esta bandera nunca es heredada por *tipos heap*. Para los tipos de extensión, se hereda siempre que se hereda `tp_descr_get`.

Py_TPFLAGS_LONG_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_LIST_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_TUPLE_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_BYTES_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_UNICODE_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_DICT_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_BASE_EXC_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_TYPE_SUBCLASS

Estas marcas son utilizadas por funciones como `PyLong_Check()` para determinar rápidamente si un tipo es una subclase de un tipo incorporado; dichos controles específicos son más rápidos que un control genérico, como `PyObject_IsInstance()`. Los tipos personalizados que heredan de los elementos integrados deben tener su `tp_flags` configurado correctamente, o el código que interactúa con dichos tipos se comportará de manera diferente dependiendo del tipo de verificación que se use.

Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE

Este bit se establece cuando la ranura `tp_finalize` está presente en la estructura de tipo.

Nuevo en la versión 3.4.

Obsoleto desde la versión 3.8: Este indicador ya no es necesario, ya que el intérprete asume que: el espacio `tp_finalize` siempre está presente en la estructura de tipos.

Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL

Este bit se establece cuando la clase implementa *protocolo vectorcall*. Consulte `tp_vectorcall_offset` para obtener más detalles.

Herencia:

Este bit se hereda para *static subtypes* si también se hereda `tp_call`. *Tipos heap* no hereda `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`.

Nuevo en la versión 3.9.

Py_TPFLAGS_IMMUTABLETYPE

Este bit se establece para objetos de tipo que son inmutables: los atributos de tipo no se pueden establecer ni eliminar.

`PyType_Ready()` aplica automáticamente este indicador a *static types*.

Herencia:

Este flag no se hereda.

Nuevo en la versión 3.10.

Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION

No permita la creación de instancias del tipo: establezca `tp_new` en NULL y no cree la clave `__new__` en el diccionario de tipos.

La bandera debe establecerse antes de crear el tipo, no después. Por ejemplo, debe establecerse antes de que se llame a `PyType_Ready()` en el tipo.

La bandera se establece automáticamente en *static types* si `tp_base` es NULL o `&PyBaseObject_Type` y `tp_new` es NULL.

Herencia:

This flag is not inherited. However, subclasses will not be instantiable unless they provide a non-NULL `tp_new` (which is only possible via the C API).

Nota: To disallow instantiating a class directly but allow instantiating its subclasses (e.g. for an *abstract base class*), do not use this flag. Instead, make `tp_new` only succeed for subclasses.

Nuevo en la versión 3.10.

Py_TPFLAGS_MAPPING

Este bit indica que las instancias de la clase pueden coincidir con los patrones de correspondencia cuando se utilizan como sujeto de un bloque `match`. Se configura automáticamente al registrar o subclasificar `collections.abc.Mapping`, y se desarma al registrar `collections.abc.Sequence`.

Nota: `Py_TPFLAGS_MAPPING` and `Py_TPFLAGS_SEQUENCE` are mutually exclusive; it is an error to enable both flags simultaneously.

Herencia:

Esta bandera la heredan los tipos que aún no configuran `Py_TPFLAGS_SEQUENCE`.

Ver también:

PEP 634 - Coincidencia de patrones estructurales: especificación

Nuevo en la versión 3.10.

Py_TPFLAGS_SEQUENCE

Este bit indica que las instancias de la clase pueden coincidir con los patrones de secuencia cuando se utilizan como sujeto de un bloque `match`. Se configura automáticamente al registrar o subclasificar `collections.abc.Sequence`, y se desarma al registrar `collections.abc.Mapping`.

Nota: `Py_TPFLAGS_MAPPING` and `Py_TPFLAGS_SEQUENCE` are mutually exclusive; it is an error to enable both flags simultaneously.

Herencia:

Esta bandera la heredan los tipos que aún no configuran `Py_TPFLAGS_MAPPING`.

Ver también:

PEP 634 - Coincidencia de patrones estructurales: especificación

Nuevo en la versión 3.10.

const char *PyTypeObject.tp_doc

Un puntero opcional a una cadena de caracteres de C terminada en `NULL` que proporciona la cadena de documentación para este tipo de objeto. Esto se expone como el atributo `__doc__` en el tipo y las instancias del tipo.

Herencia:

Este campo es *no* heredado por los subtipos.

traverseproc PyTypeObject.tp_traverse

Un puntero opcional a una función transversal para el recolector de basura. Esto solo se usa si se establece el bit de la bandera (*flag*) `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`. La firma es:

```
int tp_traverse(PyObject *self, visitproc visit, void *arg);
```

Se puede encontrar más información sobre el esquema de recolección de basura de Python en la sección *Apoyo a la recolección de basura cíclica*.

El puntero `tp_traverse` es utilizado por el recolector de basura para detectar ciclos de referencia. Una implementación típica de un `tp_traverse` simplemente llama a `Py_VISIT()` en cada uno de los miemo-

bros de la instancia que son objetos de Python que posee la instancia. Por ejemplo, esta es la función `local_traverse()` del módulo de extensión `_thread`:

```
static int
local_traverse(localobject *self, visitproc visit, void *arg)
{
    Py_VISIT(self->args);
    Py_VISIT(self->kw);
    Py_VISIT(self->dict);
    return 0;
}
```

Tenga en cuenta que `Py_VISIT()` solo se llama a aquellos miembros que pueden participar en los ciclos de referencia. Aunque también hay un miembro `self->key`, solo puede ser NULL o una cadena de caracteres de Python y, por lo tanto, no puede ser parte de un ciclo de referencia.

Por otro lado, incluso si sabe que un miembro nunca puede ser parte de un ciclo, como ayuda para la depuración puede visitarlo de todos modos solo para que la función `get_referents()` del módulo `gc` lo incluya.

Advertencia: Al implementar `tp_traverse`, solo se deben visitar los miembros que tienen la instancia *owns* (por tener *referencias fuertes*). Por ejemplo, si un objeto admite referencias débiles a través de la ranura `tp_weaklist`, el puntero que respalda la lista vinculada (a lo que apunta `tp_weaklist`) **no** debe visitarse ya que la instancia no posee directamente las referencias débiles a sí misma (la lista de referencias débiles está ahí para respaldar la maquinaria de referencia débil, pero la instancia no tiene una fuerte referencia a los elementos dentro de ella, ya que pueden eliminarse incluso si la instancia todavía está viva).

Tenga en cuenta que `Py_VISIT()` requiere los parámetros `visit` y `arg` para `local_traverse()` para tener estos nombres específicos; no les llames de ninguna manera.

Las instancias de *heap-allocated types* contienen una referencia a su tipo. Por lo tanto, su función transversal debe visitar `Py_TYPE(self)` o delegar esta responsabilidad llamando a `tp_traverse` de otro tipo asignado al heap (como una superclase asignada al heap). Si no es así, es posible que el objeto de tipo no se recolecte como basura.

Distinto en la versión 3.9: Se espera que los tipos asignados al heap visiten `Py_TYPE(self)` en `tp_traverse`. En versiones anteriores de Python, debido al [bug 40217](#), hacer esto puede provocar fallas en las subclases.

Herencia:

Grupo: `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`, `tp_traverse`, `tp_clear`

Este campo es heredado por los subtipos junto con `tp_clear` y el `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` bit de bandera: el bit de bandera, `tp_traverse`, y `tp_clear` se heredan todos del tipo base si todos son cero en el subtipo.

inquiry `PyTypeObject.tp_clear`

Un puntero opcional a una función de limpieza (*clear function*) para el recolector de basura. Esto solo se usa si se establece el bit de bandera `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`. La firma es:

```
int tp_clear(PyObject *);
```

La función miembro `tp_clear` se usa para romper los ciclos de referencia en la basura cíclica detectada por el recolector de basura. En conjunto, todas las funciones `tp_clear` en el sistema deben combinarse para romper todos los ciclos de referencia. Esto es sutil y, en caso de duda, proporcione una función `tp_clear`. Por ejemplo, el tipo de tupla no implementa una función `tp_clear`, porque es posible demostrar que ningún ciclo de referencia puede estar compuesto completamente de tuplas. Por lo tanto, las funciones `tp_clear` de otros tipos deben ser suficientes para romper cualquier ciclo que contenga una tupla. Esto no es inmediatamente obvio, y rara vez hay una buena razón para evitar la implementación de `tp_clear`.

Las implementaciones de `tp_clear` deberían descartar las referencias de la instancia a las de sus miembros que pueden ser objetos de Python, y establecer sus punteros a esos miembros en NULL, como en el siguiente ejemplo:

```
static int
local_clear(localobject *self)
{
    Py_CLEAR(self->key);
    Py_CLEAR(self->args);
    Py_CLEAR(self->kw);
    Py_CLEAR(self->dict);
    return 0;
}
```

The `Py_CLEAR()` macro should be used, because clearing references is delicate: the reference to the contained object must not be released (via `Py_DECREF()`) until after the pointer to the contained object is set to `NULL`. This is because releasing the reference may cause the contained object to become trash, triggering a chain of reclamation activity that may include invoking arbitrary Python code (due to finalizers, or weakref callbacks, associated with the contained object). If it's possible for such code to reference *self* again, it's important that the pointer to the contained object be `NULL` at that time, so that *self* knows the contained object can no longer be used. The `Py_CLEAR()` macro performs the operations in a safe order.

Tenga en cuenta que `tp_clear` no se llama *siempre* antes de que se desasigne una instancia. Por ejemplo, cuando el recuento de referencias es suficiente para determinar que un objeto ya no se utiliza, el recolector de basura cíclico no está involucrado y se llama directamente a `tp_dealloc`.

Debido a que el objetivo de `tp_clear` es romper los ciclos de referencia, no es necesario borrar objetos contenidos como cadenas de caracteres de Python o enteros de Python, que no pueden participar en los ciclos de referencia. Por otro lado, puede ser conveniente borrar todos los objetos Python contenidos y escribir la función `tp_dealloc` para invocar `tp_clear`.

Se puede encontrar más información sobre el esquema de recolección de basura de Python en la sección [Apoyo a la recolección de basura cíclica](#).

Herencia:

Grupo: `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`, `tp_traverse`, `tp_clear`

Este campo es heredado por subtipos junto con `tp_traverse` y el `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` bit de bandera: el bit de bandera, `tp_traverse`, y `tp_clear` se heredan todos del tipo base si todos son cero en el subtipo.

richcmpfunc `PyObject.tp_richcompare`

Un puntero opcional a la función de comparación enriquecida, cuya firma es:

```
PyObject *tp_richcompare(PyObject *self, PyObject *other, int op);
```

Se garantiza que el primer parámetro será una instancia del tipo definido por `PyObject`.

La función debería retornar el resultado de la comparación (generalmente `Py_True` o `Py_False`). Si la comparación no está definida, debe retornar `Py_NotImplemented`, si se produce otro error, debe retornar `NULL` y establecer una condición de excepción.

Las siguientes constantes se definen para ser utilizadas como el tercer argumento para `tp_richcompare` y para `PyObject_RichCompare()`:

Constante	Comparación
<code>Py_LT</code>	<code><</code>
<code>Py_LE</code>	<code><=</code>
<code>Py_EQ</code>	<code>==</code>
<code>Py_NE</code>	<code>!=</code>
<code>Py_GT</code>	<code>></code>
<code>Py_GE</code>	<code>>=</code>

El siguiente macro está definido para facilitar la escritura de funciones de comparación enriquecidas:

Py_RETURN_RICHCOMPARE (*VAL_A*, *VAL_B*, *op*)

Retorna `Py_True` o `Py_False` de la función, según el resultado de una comparación. *VAL_A* y *VAL_B* deben ser ordenados por operadores de comparación C (por ejemplo, pueden ser enteros o punto flotantes de C). El tercer argumento especifica la operación solicitada, como por ejemplo `PyObject_RichCompare()`.

The returned value is a new *strong reference*.

En caso de error, establece una excepción y retorna `NULL` de la función.

Nuevo en la versión 3.7.

Herencia:

Grupo: `tp_hash`, `tp_richcompare`

Este campo es heredado por subtipos junto con `tp_hash`: un subtipo hereda `tp_richcompare` y `tp_hash` cuando el subtipo `tp_richcompare` y `tp_hash` son ambos `NULL`.

Por defecto:

`PyObject_Type` proporciona una implementación `tp_richcompare`, que puede ser heredada. Sin embargo, si solo se define `tp_hash`, ni siquiera se utiliza la función heredada y las instancias del tipo no podrán participar en ninguna comparación.

Py_ssize_t `PyObject.tp_weaklistoffset`

If the instances of this type are weakly referenceable, this field is greater than zero and contains the offset in the instance structure of the weak reference list head (ignoring the GC header, if present); this offset is used by `PyObject_ClearWeakRefs()` and the `PyWeakref_*` functions. The instance structure needs to include a field of type `PyObject*` which is initialized to `NULL`.

No confunda este campo con `tp_weaklist`; ese es el encabezado de la lista para referencias débiles al objeto de tipo en sí.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos, pero consulte las reglas que se enumeran a continuación. Un subtipo puede anular este desplazamiento; Esto significa que el subtipo utiliza un encabezado de lista de referencia débil diferente que el tipo base. Dado que el encabezado de la lista siempre se encuentra a través de `tp_weaklistoffset`, esto no debería ser un problema.

Cuando un tipo definido por una declaración de clase no tiene `__slots__` declaración, y ninguno de sus tipos base es débilmente referenciable, el tipo se hace débilmente referenciable al agregar una ranura de encabezado de lista de referencia débil al diseño de la instancia y configurando `tp_weaklistoffset` del desplazamiento de esa ranura.

Cuando la declaración de un tipo `__slots__` contiene un espacio llamado `__weakref__`, ese espacio se convierte en el encabezado de la lista de referencia débil para las instancias del tipo, y el desplazamiento del espacio se almacena en el tipo `tp_weaklistoffset`.

Cuando la declaración de un tipo `__slots__` no contiene un espacio llamado `__weakref__`, el tipo hereda su `tp_weaklistoffset` de su tipo base.

getterfunc `PyObject.tp_iter`

An optional pointer to a function that returns an *iterator* for the object. Its presence normally signals that the instances of this type are *iterable* (although sequences may be iterable without this function).

Esta función tiene la misma firma que `PyObject_GetIter()`:

```
PyObject *tp_iter(PyObject *self);
```

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

iternextfunc `PyObject.tp_iternext`

An optional pointer to a function that returns the next item in an *iterator*. The signature is:

```
PyObject *tp_iternext(PyObject *self);
```

Cuando el iterador está agotado, debe retornar `NULL`; a la excepción `StopIteration` puede o no establecerse. Cuando se produce otro error, también debe retornar `NULL`. Su presencia indica que las instancias de este tipo son iteradores.

Los tipos de iterador también deberían definir la función `tp_iter`, y esa función debería retornar la instancia de iterador en sí (no una nueva instancia de iterador).

Esta función tiene la misma firma que `PyIter_Next()`.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

struct `PyMethodDef *PyTypeObject.tp_methods`

Un puntero opcional a un arreglo estático terminado en `NULL` de estructuras `PyMethodDef`, declarando métodos regulares de este tipo.

Para cada entrada en el arreglo, se agrega una entrada al diccionario del tipo (ver `tp_dict` a continuación) que contiene un descriptor `method`.

Herencia:

Los subtipos no heredan este campo (los métodos se heredan mediante un mecanismo diferente).

struct `PyMemberDef *PyTypeObject.tp_members`

Un puntero opcional a un arreglo estático terminado en `NULL` de estructuras `PyMemberDef`, declarando miembros de datos regulares (campos o ranuras) de instancias de este tipo.

Para cada entrada en el arreglo, se agrega una entrada al diccionario del tipo (ver `tp_dict` a continuación) que contiene un descriptor `member`.

Herencia:

Los subtipos no heredan este campo (los miembros se heredan mediante un mecanismo diferente).

struct `PyGetSetDef *PyTypeObject.tp_getset`

Un puntero opcional a un arreglo estático terminado en `NULL` de estructuras `PyGetSetDef`, declarando atributos calculados de instancias de este tipo.

Para cada entrada en el arreglo, se agrega una entrada al diccionario del tipo (ver `tp_dict` a continuación) que contiene un descriptor `getset`.

Herencia:

Este campo no es heredado por los subtipos (los atributos computados se heredan a través de un mecanismo diferente).

`PyTypeObject *PyTypeObject.tp_base`

Un puntero opcional a un tipo base del que se heredan las propiedades de tipo. En este nivel, solo se admite una herencia única; La herencia múltiple requiere la creación dinámica de un objeto tipo llamando al metatipo.

Nota: La inicialización de ranuras está sujeta a las reglas de inicialización de globales. C99 requiere que los inicializadores sean «constantes de dirección». Los designadores de funciones como `PyType_GenericNew()`, con conversión implícita a un puntero, son constantes de dirección C99 válidas.

Sin embargo, el operador unario “&” aplicado a una variable no estática como `PyBaseObject_Type()` no es necesario para producir una dirección constante. Los compiladores pueden admitir esto (gcc lo hace), MSVC no. Ambos compiladores son estrictamente estándar conforme a este comportamiento particular.

En consecuencia, `tp_base` debe establecerse en la función `init` del módulo de extensión.

Herencia:

Este campo no es heredado por los subtipos (obviamente).

Por defecto:

Este campo predeterminado es `&PyBaseObject_Type` (que para los programadores de Python se conoce como el tipo objeto).

*PyObject **`PyTypeObject.tp_dict`

El diccionario del tipo se almacena aquí por `PyType_Ready()`.

Este campo normalmente debe inicializarse a `NULL` antes de llamar a `PyType_Ready`; también se puede inicializar en un diccionario que contiene atributos iniciales para el tipo. Una vez `PyType_Ready()` ha inicializado el tipo, los atributos adicionales para el tipo pueden agregarse a este diccionario solo si no corresponden a operaciones sobrecargadas (como `__add__()`).

Herencia:

Este campo no es heredado por los subtipos (aunque los atributos definidos aquí se heredan a través de un mecanismo diferente).

Por defecto:

Si este campo es `NULL`, `PyType_Ready()` le asignará un nuevo diccionario.

Advertencia: No es seguro usar `PyDict_SetItem()` en o modificar de otra manera a `tp_dict` con el diccionario C-API.

descrgetfunc `PyTypeObject.tp_descr_get`

Un puntero opcional a una función «obtener descriptor» (*descriptor ger*).

La firma de la función es:

```
PyObject * tp_descr_get(PyObject *self, PyObject *obj, PyObject *type);
```

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

descrsetfunc `PyTypeObject.tp_descr_set`

Un puntero opcional a una función para configurar y eliminar el valor de un descriptor.

La firma de la función es:

```
int tp_descr_set(PyObject *self, PyObject *obj, PyObject *value);
```

El argumento *value* se establece a `NULL` para borrar el valor.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

Py_ssize_t `PyTypeObject.tp_dictoffset`

Si las instancias de este tipo tienen un diccionario que contiene variables de instancia, este campo no es cero y contiene el desplazamiento en las instancias del tipo del diccionario de variables de instancia; este desplazamiento es utilizado por `PyObject_GenericGetAttr()`.

No confunda este campo con `tp_dict`; ese es el diccionario para los atributos del tipo de objeto en sí.

Si el valor de este campo es mayor que cero, especifica el desplazamiento desde el inicio de la estructura de la instancia. Si el valor es menor que cero, especifica el desplazamiento desde el *end* de la estructura de la instancia. Un desplazamiento negativo es más costoso de usar y solo debe usarse cuando la estructura de la instancia contiene una parte de longitud variable. Esto se utiliza, por ejemplo, para agregar un diccionario de variables de instancia a los subtipos de `str` o `tuple`. Tenga en cuenta que el campo `tp_basicsize` debe tener en cuenta el diccionario agregado al final en ese caso, aunque el diccionario no esté incluido en el diseño básico del objeto. En un sistema con un tamaño de puntero de 4 bytes, `tp_dictoffset` debe establecerse en `-4` para indicar que el diccionario está al final de la estructura.

El desplazamiento real del diccionario en una instancia se puede calcular a partir de un elemento negativo `tp_dictoffset` de la siguiente manera:

```
dictoffset = tp_basicsize + abs(ob_size)*tp_itemsize + tp_dictoffset
if dictoffset is not aligned on sizeof(void*):
    round up to sizeof(void*)
```

donde `tp_basicsize`, `tp_itemsize` y `tp_dictoffset` se toman del objeto `type`, y `ob_size` está tomado de la instancia. Se toma el valor absoluto porque `ints` usa el signo de `ob_size` para almacenar el signo del número. (Nunca es necesario hacer este cálculo usted mismo; lo hace por usted la función `_PyObject_GetDictPtr()`.)

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos, pero consulte las reglas que se enumeran a continuación. Un subtipo puede anular este desplazamiento; Esto significa que las instancias de subtipo almacenan el diccionario en un desplazamiento de diferencia que el tipo base. Dado que el diccionario siempre se encuentra a través de `tp_dictoffset`, esto no debería ser un problema.

Cuando un tipo definido por una declaración de clase no tiene `__slots__` declaración, y ninguno de sus tipos base tiene un diccionario de variable de instancia, se agrega un espacio de diccionario al diseño de la instancia y el `tp_dictoffset` está configurado para el desplazamiento de esa ranura.

Cuando un tipo definido por una declaración de clase tiene una declaración `__slots__`, el tipo hereda su `tp_dictoffset` de su tipo base.

(Agrega un espacio llamado `__dict__` a la declaración `__slots__` no tiene el efecto esperado, solo causa confusión. Quizás esto debería agregarse como una característica como `__weakref__` aunque.)

Por defecto:

Esta ranura no tiene ningún valor predeterminado. Para *tipos estáticos*, si el campo es NULL, no se crea ningún `__dict__` para las instancias.

initproc `PyTypeObject.tp_init`

Un puntero opcional a una función de inicialización de instancia.

Esta función corresponde al método de clases `__init__()`. Como `__init__()`, es posible crear una instancia sin llamar a `__init__()`, y es posible reinicializar una instancia llamando de nuevo a su método `__init__()`.

La firma de la función es:

```
int tp_init(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

El argumento propio es la instancia que se debe inicializar; los argumentos `args` y `kwargs` representan argumentos posicionales y de palabras clave de la llamada a `__init__()`.

La función `tp_init`, si no es NULL, se llama cuando una instancia se crea normalmente llamando a su tipo, después de la función `tp_new` del tipo ha retornado una instancia del tipo. Si la función `tp_new` retorna una instancia de otro tipo que no es un subtipo del tipo original, no se llama la función `tp_init`; if `tp_new` retorna una instancia de un subtipo del tipo original, se llama al subtipo `tp_init`.

Retorna 0 en caso de éxito, -1 y establece una excepción en caso de error.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

Por defecto:

Para *tipos estáticos*, este campo no tiene un valor predeterminado.

allocfunc `PyTypeObject.tp_alloc`

Un puntero opcional a una función de asignación de instancia.

La firma de la función es:

```
PyObject *tp_alloc(PyTypeObject *self, Py_ssize_t nitems);
```

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos estáticos, pero no por subtipos dinámicos (subtipos creados por una declaración de clase).

Por defecto:

Para subtipos dinámicos, este campo siempre se establece en `PyType_GenericAlloc()`, para forzar una estrategia de asignación de heap estándar.

Para subtipos estáticos, `PyBaseObject_Type` utiliza `PyType_GenericAlloc()`. Ese es el valor recomendado para todos los tipos definidos estáticamente.

newfunc `PyTypeObject.tp_new`

Un puntero opcional a una función de creación de instancias.

La firma de la función es:

```
PyObject *tp_new(PyTypeObject *subtype, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

El argumento *subtype* es el tipo de objeto que se está creando; los argumentos *args* y *kwargs* representan argumentos posicionales y de palabras clave de la llamada al tipo. Tenga en cuenta que *subtype* no tiene que ser igual al tipo cuya función *tp_new* es llamada; puede ser un subtipo de ese tipo (pero no un tipo no relacionado).

La función *tp_new* debería llamar a `subtype->tp_alloc(subtype, nitems)` para asignar espacio para el objeto, y luego hacer solo la inicialización adicional que sea absolutamente necesaria. La inicialización que se puede ignorar o repetir de forma segura debe colocarse en el controlador *tp_init*. Una buena regla general es que para los tipos inmutables, toda la inicialización debe tener lugar en *tp_new*, mientras que para los tipos mutables, la mayoría de las inicializaciones se deben diferir a *tp_init*.

Configure la marca `Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION` para no permitir la creación de instancias del tipo en Python.

Herencia:

Este campo se hereda por subtipos, excepto que no lo heredan *tipos estáticos* cuyo *tp_base* es `NULL` o `&PyBaseObject_Type`.

Por defecto:

Para *tipos estáticos*, este campo no tiene ningún valor predeterminado. Esto significa que si la ranura se define como `NULL`, no se puede llamar al tipo para crear nuevas instancias; presumiblemente hay alguna otra forma de crear instancias, como una función de fábrica.

freefunc `PyTypeObject.tp_free`

Un puntero opcional a una función de desasignación de instancia. Su firma es:

```
void tp_free(void *self);
```

Un inicializador que es compatible con esta firma es `PyObject_Free()`.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos estáticos, pero no por subtipos dinámicos (subtipos creados por una declaración de clase)

Por defecto:

En los subtipos dinámicos, este campo se establece en un desasignador adecuado para que coincida con `PyType_GenericAlloc()` y el valor del bit de bandera `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`.

Para subtipos estáticos, `PyBaseObject_Type` usa `PyObject_Del`.

inquiry `PyTypeObject.tp_is_gc`

Un puntero opcional a una función llamada por el recolector de basura.

El recolector de basura necesita saber si un objeto en particular es coleccionable o no. Normalmente, es suficiente mirar el campo `tp_flags` del tipo objeto, y verificar el bit de bandera `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`. Pero algunos tipos tienen una mezcla de instancias asignadas estáticamente y dinámicamente, y las instancias asignadas estáticamente no son coleccionables. Tales tipos deberían definir esta función; debería retornar 1 para una instancia coleccionable y 0 para una instancia no coleccionable. La firma es:

```
int tp_is_gc(PyObject *self);
```

(El único ejemplo de esto son los tipos en sí. El metatipo, `PyType_Type`, define esta función para distinguir entre tipos estática y *dinámicamente asignados*).

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

Por defecto:

Esta ranura no tiene valor predeterminado. Si este campo es NULL, se utiliza `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` como el equivalente funcional.

`PyObject *PyTypeObject.tp_bases`

Tupla de tipos base.

This field should be set to NULL and treated as read-only. Python will fill it in when the type is *initialized*.

For dynamically created classes, the `Py_tp_bases` slot can be used instead of the *bases* argument of `PyType_FromSpecWithBases()`. The argument form is preferred.

Advertencia: Multiple inheritance does not work well for statically defined types. If you set `tp_bases` to a tuple, Python will not raise an error, but some slots will only be inherited from the first base.

Herencia:

Este campo no se hereda.

`PyObject *PyTypeObject.tp_mro`

Tupla que contiene el conjunto expandido de tipos base, comenzando con el tipo en sí y terminando con `object`, en orden de resolución de método.

This field should be set to NULL and treated as read-only. Python will fill it in when the type is *initialized*.

Herencia:

Este campo no se hereda; se calcula fresco por `PyType_Ready()`.

`PyObject *PyTypeObject.tp_cache`

No usado. Solo para uso interno.

Herencia:

Este campo no se hereda.

`PyObject *PyTypeObject.tp_subclasses`

Lista de referencias débiles a subclases. Solo para uso interno.

Herencia:

Este campo no se hereda.

`PyObject *PyTypeObject.tp_weaklist`

Cabecera de lista de referencia débil, para referencias débiles a este tipo de objeto. No heredado Solo para uso interno.

Herencia:

Este campo no se hereda.

destructor `PyTypeObject.tp_del`

Este campo está en desuso. Use `tp_finalize` en su lugar.

unsigned int `PyTypeObject.tp_version_tag`

Se usa para indexar en el caché de métodos. Solo para uso interno.

Herencia:

Este campo no se hereda.

destructor `PyTypeObject.tp_finalize`

Un puntero opcional a una función de finalización de instancia. Su firma es:

```
void tp_finalize(PyObject *self);
```

Si `tp_finalize` está configurado, el intérprete lo llama una vez cuando finaliza una instancia. Se llama desde el recolector de basura (si la instancia es parte de un ciclo de referencia aislado) o justo antes de que el objeto se desasigne. De cualquier manera, se garantiza que se invocará antes de intentar romper los ciclos de referencia, asegurando que encuentre el objeto en un estado sano.

`tp_finalize` no debe mutar el estado de excepción actual; por lo tanto, una forma recomendada de escribir un finalizador no trivial es:

```
static void
local_finalize(PyObject *self)
{
    PyObject *error_type, *error_value, *error_traceback;

    /* Save the current exception, if any. */
    PyErr_Fetch(&error_type, &error_value, &error_traceback);

    /* ... */

    /* Restore the saved exception. */
    PyErr_Restore(error_type, error_value, error_traceback);
}
```

Además, tenga en cuenta que, en un Python que ha recolectado basura, se puede llamar a `tp_dealloc` desde cualquier hilo de Python, no solo el hilo que creó el objeto (si el objeto se convierte en parte de un ciclo de conteo de referencias, ese ciclo puede ser recogido por una recolección de basura en cualquier hilo). Esto no es un problema para las llamadas a la API de Python, ya que el hilo en el que se llama `tp_dealloc` será el propietario del Bloqueo Global del Intérprete (GIL, por sus siglas en inglés *Global Interpreter Lock*). Sin embargo, si el objeto que se destruye a su vez destruye objetos de alguna otra biblioteca C o C++, se debe tener cuidado para garantizar que la destrucción de esos objetos en el hilo que se llama `tp_dealloc` no violará ningún supuesto de la biblioteca.

Herencia:

Este campo es heredado por subtipos.

Nuevo en la versión 3.4.

Distinto en la versión 3.8: Before version 3.8 it was necessary to set the `Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE` flags bit in order for this field to be used. This is no longer required.

Ver también:

«Finalización segura de objetos» (PEP 442)

vectorcallfunc `PyTypeObject.tp_vectorcall`

Función `Vectorcall` a utilizar para llamadas de este tipo de objeto. En otras palabras, se usa para implementar `vectorcall` para `type.__call__`. Si `tp_vectorcall` es `NULL`, se usa la implementación de llamada predeterminada usando `__new__` y `__init__`.

Herencia:

Este campo nunca se hereda.

Nuevo en la versión 3.9: (el campo existe desde 3.8 pero solo se usa desde 3.9)

12.3.6 Tipos estáticos

Tradicionalmente, los tipos definidos en el código C son *static*, es decir, una estructura estática `PyTypeObject` se define directamente en el código y se inicializa usando `PyType_Ready()`.

Esto da como resultado tipos que están limitados en relación con los tipos definidos en Python:

- Los tipos estáticos están limitados a una base, es decir, no pueden usar herencia múltiple.
- Los objetos de tipo estático (pero no necesariamente sus instancias) son inmutables. No es posible agregar o modificar los atributos del objeto tipo desde Python.
- Los objetos de tipo estático se comparten en *sub intérpretes*, por lo que no deben incluir ningún estado específico del sub intérprete.

Also, since `PyTypeObject` is only part of the *Limited API* as an opaque struct, any extension modules using static types must be compiled for a specific Python minor version.

12.3.7 Tipos Heap

Una alternativa a *tipos estáticos* es *heap-allocated types*, o *tipos heap* para abreviar, que se corresponden estrechamente con las clases creadas por la declaración `class` de Python. Los tipos de heap tienen establecida la bandera `Py_TPFLAGS_HEAPTYPE`.

Esto se hace llenando una estructura `PyType_Spec` y llamando a `PyType_FromSpec()`, `PyType_FromSpecWithBases()` o `PyType_FromModuleAndSpec()`.

12.4 Estructuras de Objetos de Números

`type PyNumberMethods`

Esta estructura contiene punteros a las funciones que utiliza un objeto para implementar el protocolo numérico. Cada función es utilizada por la función de un nombre similar documentado en la sección *Protocolo de números*.

Aquí está la definición de la estructura:

```
typedef struct {
    binaryfunc nb_add;
    binaryfunc nb_subtract;
    binaryfunc nb_multiply;
    binaryfunc nb_remainder;
    binaryfunc nb_divmod;
    ternaryfunc nb_power;
    unaryfunc nb_negative;
    unaryfunc nb_positive;
    unaryfunc nb_absolute;
    inquiry nb_bool;
    unaryfunc nb_invert;
    binaryfunc nb_lshift;
    binaryfunc nb_rshift;
    binaryfunc nb_and;
    binaryfunc nb_xor;
    binaryfunc nb_or;
    unaryfunc nb_int;
    void *nb_reserved;
    unaryfunc nb_float;

    binaryfunc nb_inplace_add;
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
binaryfunc nb_inplace_subtract;
binaryfunc nb_inplace_multiply;
binaryfunc nb_inplace_remainder;
ternaryfunc nb_inplace_power;
binaryfunc nb_inplace_lshift;
binaryfunc nb_inplace_rshift;
binaryfunc nb_inplace_and;
binaryfunc nb_inplace_xor;
binaryfunc nb_inplace_or;

binaryfunc nb_floor_divide;
binaryfunc nb_true_divide;
binaryfunc nb_inplace_floor_divide;
binaryfunc nb_inplace_true_divide;

unaryfunc nb_index;

binaryfunc nb_matrix_multiply;
binaryfunc nb_inplace_matrix_multiply;
} PyNumberMethods;
```

Nota: Las funciones binarias y ternarias deben verificar el tipo de todos sus operandos e implementar las conversiones necesarias (al menos uno de los operandos es una instancia del tipo definido). Si la operación no está definida para los operandos dados, las funciones binarias y ternarias deben retornar `Py_NotImplemented`, si se produce otro error, deben retornar `NULL` y establecer una excepción.

Nota: El campo `nb_reserved` siempre debe ser `NULL`. Anteriormente se llamaba `nb_long`, y se renombró en Python 3.0.1.

binaryfunc `PyNumberMethods.nb_add`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_subtract`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_multiply`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_remainder`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_divmod`
ternaryfunc `PyNumberMethods.nb_power`
unaryfunc `PyNumberMethods.nb_negative`
unaryfunc `PyNumberMethods.nb_positive`
unaryfunc `PyNumberMethods.nb_absolute`
inquiry `PyNumberMethods.nb_bool`
unaryfunc `PyNumberMethods.nb_invert`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_lshift`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_rshift`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_and`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_xor`
binaryfunc `PyNumberMethods.nb_or`
unaryfunc `PyNumberMethods.nb_int`
`void` **PyNumberMethods.nb_reserved*

```

unaryfunc PyNumberMethods.nb_float
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_add
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_subtract
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_remainder
ternaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_power
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_lshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_rshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_and
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_xor
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_or
binaryfunc PyNumberMethods.nb_floor_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_true_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_floor_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_true_divide
unaryfunc PyNumberMethods.nb_index
binaryfunc PyNumberMethods.nb_matrix_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_matrix_multiply

```

12.5 Estructuras de Objetos Mapeo

type PyMappingMethods

Esta estructura contiene punteros a las funciones que utiliza un objeto para implementar el protocolo de mapeo. Tiene tres miembros:

lenfunc *PyMappingMethods*.**mp_length**

Esta función es utilizada por *PyMapping_Size()* y *PyObject_Size()*, y tiene la misma firma. Esta ranura puede establecerse en NULL si el objeto no tiene una longitud definida.

binaryfunc *PyMappingMethods*.**mp_subscript**

Esta función es utilizada por *PyObject_GetItem()* y *PySequence_GetSlice()*, y tiene la misma firma que *PyObject_GetItem()*. Este espacio debe llenarse para que la función *PyMapping_Check()* retorne 1, de lo contrario puede ser NULL.

objobjargproc *PyMappingMethods*.**mp_ass_subscript**

Esta función es utilizada por *PyObject_SetItem()*, *PyObject_DelItem()*, *PyObject_SetSlice()* y *PyObject_DelSlice()*. Tiene la misma firma que *PyObject_SetItem()*, pero v también se puede establecer en NULL para eliminar un elemento. Si este espacio es NULL, el objeto no admite la asignación y eliminación de elementos.

12.6 Estructuras de objetos secuencia

type `PySequenceMethods`

Esta estructura contiene punteros a las funciones que utiliza un objeto para implementar el protocolo de secuencia.

lenfunc `PySequenceMethods.sq_length`

Esta función es utilizada por `PySequence_Size()` y `PyObject_Size()`, y tiene la misma firma. También se usa para manejar índices negativos a través de los espacios `sq_item` y `sq_ass_item`.

binaryfunc `PySequenceMethods.sq_concat`

Esta función es utilizada por `PySequence_Concat()` y tiene la misma firma. También es utilizado por el operador `+`, después de intentar la suma numérica a través de la ranura `nb_add`.

ssizeargfunc `PySequenceMethods.sq_repeat`

Esta función es utilizada por `PySequence_Repeat()` y tiene la misma firma. También es utilizado por el operador `*`, después de intentar la multiplicación numérica a través de la ranura `nb_multiply`.

ssizeargfunc `PySequenceMethods.sq_item`

Esta función es utilizada por `PySequence_GetItem()` y tiene la misma firma. También es utilizado por `PyObject_GetItem()`, después de intentar la suscripción a través de la ranura `mp_subscript`. Este espacio debe llenarse para que la función `PySequence_Check()` retorne 1, de lo contrario puede ser NULL.

Los índices negativos se manejan de la siguiente manera: si se llena el espacio `sq_length`, se llama y la longitud de la secuencia se usa para calcular un índice positivo que se pasa a `sq_item`. Si `sq_length` es NULL, el índice se pasa como es a la función.

ssizeobjargproc `PySequenceMethods.sq_ass_item`

Esta función es utilizada por `PySequence_SetItem()` y tiene la misma firma. También lo usan `PyObject_SetItem()` y `PyObject_DelItem()`, después de intentar la asignación y eliminación del elemento a través de la ranura `mp_ass_subscript`. Este espacio puede dejarse en NULL si el objeto no admite la asignación y eliminación de elementos.

objobjproc `PySequenceMethods.sq_contains`

Esta función puede ser utilizada por `PySequence_Contains()` y tiene la misma firma. Este espacio puede dejarse en NULL, en este caso `PySequence_Contains()` simplemente atraviesa la secuencia hasta que encuentra una coincidencia.

binaryfunc `PySequenceMethods.sq_inplace_concat`

Esta función es utilizada por `PySequence_InPlaceConcat()` y tiene la misma firma. Debería modificar su primer operando y retornarlo. Este espacio puede dejarse en NULL, en este caso `PySequence_InPlaceConcat()` volverá a `PySequence_Concat()`. También es utilizado por la asignación aumentada `+=`, después de intentar la suma numérica en el lugar a través de la ranura `nb_inplace_add`.

ssizeargfunc `PySequenceMethods.sq_inplace_repeat`

Esta función es utilizada por `PySequence_InPlaceRepeat()` y tiene la misma firma. Debería modificar su primer operando y retornarlo. Este espacio puede dejarse en NULL, en este caso `PySequence_InPlaceRepeat()` volverá a `PySequence_Repeat()`. También es utilizado por la asignación aumentada `*=`, después de intentar la multiplicación numérica en el lugar a través de la ranura `nb_inplace_multiply`.

12.7 Estructuras de Objetos Búfer

type `PyBufferProcs`

Esta estructura contiene punteros a las funciones requeridas por *Buffer protocol*. El protocolo define cómo un objeto exportador puede exponer sus datos internos a objetos de consumo.

getbufferproc `PyBufferProcs.bf_getbuffer`

La firma de esta función es:

```
int (PyObject *exporter, Py_buffer *view, int flags);
```

Maneja una solicitud a *exporter* para completar *view* según lo especificado por *flags*. Excepto por el punto (3), una implementación de esta función DEBE seguir estos pasos:

- (1) Check if the request can be met. If not, raise `PyExc_BufferError`, set `view->obj` to `NULL` and return `-1`.
- (2) Rellene los campos solicitados.
- (3) Incrementa un contador interno para el número de exportaciones (*exports*).
- (4) Set `view->obj` to *exporter* and increment `view->obj`.
- (5) Retorna 0.

Si *exporter* es parte de una cadena o árbol de proveedores de búfer, se pueden usar dos esquemas principales:

- Re-export: Each member of the tree acts as the exporting object and sets `view->obj` to a new reference to itself.
- Redirect: The buffer request is redirected to the root object of the tree. Here, `view->obj` will be a new reference to the root object.

Los campos individuales de *view* se describen en la sección *Estructura de búfer*, las reglas sobre cómo debe reaccionar un exportador a solicitudes específicas se encuentran en la sección *Tipos de solicitud de búfer*.

Toda la memoria señalada en la estructura `Py_buffer` pertenece al exportador y debe permanecer válida hasta que no queden consumidores. *format*, *shape*, *strides*, *suboffsets* y *internal* son de solo lectura para el consumidor.

`PyBuffer_FillInfo()` proporciona una manera fácil de exponer un búfer de bytes simple mientras se trata correctamente con todos los tipos de solicitud.

`PyObject_GetBuffer()` es la interfaz para el consumidor que envuelve esta función.

releasebufferproc `PyBufferProcs.bf_releasebuffer`

La firma de esta función es:

```
void (PyObject *exporter, Py_buffer *view);
```

Maneja una solicitud para liberar los recursos del búfer. Si no es necesario liberar recursos, `PyBufferProcs.bf_releasebuffer` puede ser `NULL`. De lo contrario, una implementación estándar de esta función tomará estos pasos opcionales:

- (1) Disminuir un contador interno para el número de exportaciones.
- (2) Si el contador es 0, libera toda la memoria asociada con *view*.

El exportador DEBE utilizar el campo *internal* para realizar un seguimiento de los recursos específicos del búfer. Se garantiza que este campo permanecerá constante, mientras que un consumidor PUEDE pasar una copia del búfer original como argumento *view*.

This function MUST NOT decrement `view->obj`, since that is done automatically in `PyBuffer_Release()` (this scheme is useful for breaking reference cycles).

`PyBuffer_Release()` es la interfaz para el consumidor que envuelve esta función.

12.8 Estructuras de objetos asíncronos

Nuevo en la versión 3.5.

type `PyAsyncMethods`

Esta estructura contiene punteros a las funciones requeridas para implementar objetos «esperable» (*awaitable*) y «iterador asíncrono» (*asynchronous iterator*).

Aquí está la definición de la estructura:

```
typedef struct {
    unaryfunc am_await;
    unaryfunc am_aiter;
    unaryfunc am_anext;
    sendfunc am_send;
} PyAsyncMethods;
```

unaryfunc `PyAsyncMethods.am_await`

La firma de esta función es:

```
PyObject *am_await(PyObject *self);
```

The returned object must be an *iterator*, i.e. `PyIter_Check()` must return 1 for it.

Este espacio puede establecerse en NULL si un objeto no es *awaitable*.

unaryfunc `PyAsyncMethods.am_aiter`

La firma de esta función es:

```
PyObject *am_aiter(PyObject *self);
```

Must return an *asynchronous iterator* object. See `__anext__()` for details.

Este espacio puede establecerse en NULL si un objeto no implementa el protocolo de iteración asíncrona.

unaryfunc `PyAsyncMethods.am_anext`

La firma de esta función es:

```
PyObject *am_anext(PyObject *self);
```

Debe retornar un objeto «esperable» (*awaitable*). Ver `__anext__()` para más detalles. Esta ranura puede establecerse en NULL.

sendfunc `PyAsyncMethods.am_send`

La firma de esta función es:

```
PySendResult am_send(PyObject *self, PyObject *arg, PyObject **result);
```

Consulte `PyIter_Send()` para obtener más detalles. Esta ranura se puede establecer en NULL.

Nuevo en la versión 3.10.

12.9 Tipo Ranura *typedefs*

typedef `PyObject` *(****allocfunc***)* (`PyTypeObject` *cls, `Py_ssize_t` nitems)

Part of the Stable ABI. El propósito de esta función es separar la asignación de memoria de la inicialización de memoria. Debería retornar un puntero a un bloque de memoria de longitud adecuada para la instancia, adecuadamente alineado e inicializado a ceros, pero con `ob_refcnt` establecido en 1 y `ob_type` establecido en argumento de tipo. Si el tipo `tp_itemsize` no es cero, el campo del objeto `ob_size` debe inicializarse en *nitems* y la longitud del bloque de memoria asignado debe ser `tp_basicsize + nitems*tp_itemsize`, redondeado a un múltiplo de `sizeof(void*)`; de lo contrario, *nitems* no se usa y la longitud del bloque debe ser `tp_basicsize`.

Esta función no debe hacer ninguna otra instancia de inicialización, ni siquiera para asignar memoria adicional; eso debe ser realizado por `tp_new`.

```
typedef void (*destructor) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI.

```
typedef void (*freefunc) (void*)
```

Consulte `tp_free`.

```
typedef PyObject* (*newfunc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_new`.

```
typedef int (*initproc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_init`.

```
typedef PyObject* (*reprfunc) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_repr`.

```
typedef PyObject* (*getattrfunc) (PyObject* self, char *attr)
```

Part of the Stable ABI. Retorna el valor del atributo nombrado para el objeto.

```
typedef int (*setattrfunc) (PyObject* self, char *attr, PyObject* value)
```

Part of the Stable ABI. Establece el valor del atributo nombrado para el objeto. El argumento del valor se establece en NULL para eliminar el atributo.

```
typedef PyObject* (*getattrofunc) (PyObject* self, PyObject* attr)
```

Part of the Stable ABI. Retorna el valor del atributo nombrado para el objeto.

Consulte `tp_getattro`.

```
typedef int (*setattrofunc) (PyObject* self, PyObject* attr, PyObject* value)
```

Part of the Stable ABI. Establece el valor del atributo nombrado para el objeto. El argumento del valor se establece en NULL para eliminar el atributo.

Consulte `tp_setattro`.

```
typedef PyObject* (*descrgetfunc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. See `tp_descr_get`.

```
typedef int (*descrsetfunc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. See `tp_descr_set`.

```
typedef Py_hash_t (*hashfunc) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_hash`.

```
typedef PyObject* (*richcmpfunc) (PyObject*, PyObject*, int)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_richcompare`.

```
typedef PyObject* (*getiterfunc) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_iter`.

```
typedef PyObject* (*iternextfunc) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI. Consulte `tp_iternext`.

```
typedef Py_ssize_t (*lenfunc) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI.

```
typedef int (*getbufferproc) (PyObject*, Py_buffer*, int)
```

```
typedef void (*releasebufferproc) (PyObject*, Py_buffer*)
```

```
typedef PyObject* (*unaryfunc) (PyObject*)
```

Part of the Stable ABI.

```
typedef PyObject* (*binaryfunc) (PyObject*, PyObject*)
```

Part of the Stable ABI.

```
typedef PySendResult (*sendfunc) (PyObject*, PyObject*, PyObject**)
```

Consulte `am_send`.


```
typedef PyObject* (*ternaryfunc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
    Part of the Stable ABI.
```

```
typedef PyObject* (*ssizeargfunc) (PyObject*, Py_ssize_t)
    Part of the Stable ABI.
```

```
typedef int (*ssizeobjargproc) (PyObject*, Py_ssize_t, PyObject*)
    Part of the Stable ABI.
```

```
typedef int (*objobjproc) (PyObject*, PyObject*)
    Part of the Stable ABI.
```

```
typedef int (*objobjargproc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
    Part of the Stable ABI.
```

12.10 Ejemplos

Los siguientes son ejemplos simples de definiciones de tipo Python. Incluyen el uso común que puede encontrar. Algunos demuestran casos difíciles de esquina (*corner cases*). Para obtener más ejemplos, información práctica y un tutorial, consulte «definiendo nuevos tipos» ([defining-new-types](#)) y «tópicos de nuevos tipos ([new-types-topics](#))».

Un *tipo estático* básico:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    const char *data;
} PyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject),
    .tp_doc = PyDoc_STR("My objects"),
    .tp_new = myobj_new,
    .tp_dealloc = (destructor)myobj_dealloc,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
};
```

También puede encontrar código más antiguo (especialmente en la base de código CPython) con un inicializador más detallado:

```
static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    "mymod.MyObject",          /* tp_name */
    sizeof(MyObject),          /* tp_basicsize */
    0,                          /* tp_itemsize */
    (destructor)myobj_dealloc, /* tp_dealloc */
    0,                          /* tp_vectorcall_offset */
    0,                          /* tp_getattr */
    0,                          /* tp_setattr */
    0,                          /* tp_as_async */
    (reprfunc)myobj_repr,      /* tp_repr */
    0,                          /* tp_as_number */
    0,                          /* tp_as_sequence */
    0,                          /* tp_as_mapping */
    0,                          /* tp_hash */
    0,                          /* tp_call */
    0,                          /* tp_str */
    0,                          /* tp_getattro */
    0,                          /* tp_setattro */
    0,                          /* tp_as_buffer */
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

0,                                /* tp_flags */
PyDoc_STR("My objects"),          /* tp_doc */
0,                                /* tp_traverse */
0,                                /* tp_clear */
0,                                /* tp_richcompare */
0,                                /* tp_weaklistoffset */
0,                                /* tp_iter */
0,                                /* tp_iternext */
0,                                /* tp_methods */
0,                                /* tp_members */
0,                                /* tp_getset */
0,                                /* tp_base */
0,                                /* tp_dict */
0,                                /* tp_descr_get */
0,                                /* tp_descr_set */
0,                                /* tp_dictoffset */
0,                                /* tp_init */
0,                                /* tp_alloc */
myobj_new,                        /* tp_new */
};

```

Un tipo que admite referencias débiles, instancias de diccionarios (*dicts*) y *hashing*:

```

typedef struct {
    PyObject_HEAD
    const char *data;
    PyObject *inst_dict;
    PyObject *weakreflist;
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject),
    .tp_doc = PyDoc_STR("My objects"),
    .tp_weaklistoffset = offsetof(MyObject, weakreflist),
    .tp_dictoffset = offsetof(MyObject, inst_dict),
    .tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE | Py_TPFLAGS_HAVE_GC,
    .tp_new = myobj_new,
    .tp_traverse = (traverseproc)myobj_traverse,
    .tp_clear = (inquiry)myobj_clear,
    .tp_alloc = PyType_GenericNew,
    .tp_dealloc = (destructor)myobj_dealloc,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
    .tp_hash = (hashfunc)myobj_hash,
    .tp_richcompare = PyBaseObject_Type.tp_richcompare,
};

```

Una subclase str que no se puede subclasificar y no se puede llamar para crear instancias (por ejemplo, usa una función de fábrica separada) usando el indicador `Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION`:

```

typedef struct {
    PyUnicodeObject raw;
    char *extra;
} MyStr;

static PyTypeObject MyStr_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyStr",
    .tp_basicsize = sizeof(MyStr),
    .tp_base = NULL, // set to &PyUnicode_Type in module init
};

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
.tp_doc = PyDoc_STR("my custom str"),
.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION,
.tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
};
```

El *tipo estático* más simple con instancias de longitud fija:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
};
```

El *tipo estático* más simple con instancias de longitud variable:

```
typedef struct {
    PyObject_VAR_HEAD
    const char *data[1];
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject) - sizeof(char *),
    .tp_itemsize = sizeof(char *),
};
```

12.11 Apoyo a la recolección de basura cíclica

El soporte de Python para detectar y recolectar basura que involucra referencias circulares requiere el soporte de tipos de objetos que son «contenedores» para otros objetos que también pueden ser contenedores. Los tipos que no almacenan referencias a otros objetos, o que solo almacenan referencias a tipos atómicos (como números o cadenas), no necesitan proporcionar ningún soporte explícito para la recolección de basura.

Para crear un tipo de contenedor, el campo *tp_flags* del objeto tipo debe incluir *Py_TPFLAGS_HAVE_GC* y proporcionar una implementación del manejador *tp_traverse*. Si las instancias del tipo son mutables, también se debe proporcionar una implementación a *tp_clear*.

Py_TPFLAGS_HAVE_GC

Los objetos con un tipo con este indicador establecido deben cumplir con las reglas documentadas aquí. Por conveniencia, estos objetos se denominarán objetos contenedor.

Los constructores para tipos de contenedores deben cumplir con dos reglas:

1. La memoria para el objeto debe asignarse usando *PyObject_GC_New()* o *PyObject_GC_NewVar()*.
2. Una vez que se inicializan todos los campos que pueden contener referencias a otros contenedores, debe llamar a *PyObject_GC_Track()*.

Del mismo modo, el desasignador (*deallocador*) para el objeto debe cumplir con un par similar de reglas:

1. Antes de invalidar los campos que se refieren a otros contenedores, debe llamarse *PyObject_GC_UnTrack()*.
2. La memoria del objeto debe ser desasignada (*deallocada*) usando *PyObject_GC_Del()*.

Advertencia: Si un tipo añade el `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`, entonces *must* implementar al menos un manejado `tp_traverse` o usar explícitamente uno de su subclase o subclases.

Al llamar a `PyType_Ready()` o alguna de las APIs que indirectamente lo llaman como `PyType_FromSpecWithBases()` o `PyType_FromSpec()` el intérprete automáticamente llenará los campos `tp_flags`, `tp_traverse` y `tp_clear` si el tipo si el tipo hereda de una clase que implementa el protocolo del recolector de basura y la clase secundaria *no* incluye el flag `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`.

TYPE *PyObject_GC_New (TYPE, *PyTypeObject* *type)

Análogo a `PyObject_New()` pero para objetos de contenedor con el flag `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` establecido.

TYPE *PyObject_GC_NewVar (TYPE, *PyTypeObject* *type, *Py_ssize_t* size)

Análogo a `PyObject_NewVar()` pero para objetos de contenedor con el flag `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` establecido.

TYPE *PyObject_GC_Resize (TYPE, *PyVarObject* *op, *Py_ssize_t* newsize)

Cambia el tamaño de un objeto asignado por `PyObject_NewVar()`. Retorna el objeto redimensionado o `NULL` en caso de falla. *op* aún no debe ser rastreado por el recolector de basura.

void PyObject_GC_Track (*PyObject* *op)

Part of the Stable ABI. Agrega el objeto *op* al conjunto de objetos contenedor seguidos por el recolector de basura. El recolector puede ejecutarse en momentos inesperados, por lo que los objetos deben ser válidos durante el seguimiento. Esto debería llamarse una vez que todos los campos seguidos por `tp_traverse` se vuelven válidos, generalmente cerca del final del constructor.

int PyObject_IS_GC (*PyObject* *obj)

Retorna un valor distinto de cero si el objeto implementa el protocolo del recolector de basura; de lo contrario, retorna 0.

El recolector de basura no puede rastrear el objeto si esta función retorna 0.

int PyObject_GC_IsTracked (*PyObject* *op)

Part of the Stable ABI since version 3.9. Retorna 1 si el tipo de objeto de *op* implementa el protocolo GC y el recolector de basura está rastreando *op* y 0 en caso contrario.

Esto es análogo a la función de Python `gc.is_tracked()`.

Nuevo en la versión 3.9.

int PyObject_GC_IsFinalized (*PyObject* *op)

Part of the Stable ABI since version 3.9. Retorna 1 si el tipo de objeto de *op* implementa el protocolo GC y *op* ya ha sido finalizado por el recolector de basura y 0 en caso contrario.

Esto es análogo a la función de Python `gc.is_finalized()`.

Nuevo en la versión 3.9.

void PyObject_GC_Del (void *op)

Part of the Stable ABI. Libera memoria asignada a un objeto usando `PyObject_GC_New()` o `PyObject_GC_NewVar()`.

void PyObject_GC_UnTrack (void *op)

Part of the Stable ABI. Elimina el objeto *op* del conjunto de objetos contenedor rastreados por el recolector de basura. Tenga en cuenta que `PyObject_GC_Track()` puede ser llamado nuevamente en este objeto para agregarlo nuevamente al conjunto de objetos rastreados. El desasignador (el manejador `tp_dealloc`) debería llamarlo para el objeto antes de que cualquiera de los campos utilizados por el manejador `tp_traverse` no sea válido.

Distinto en la versión 3.8: Los macros `_PyObject_GC_TRACK()` y `_PyObject_GC_UNTRACK()` se han eliminado de la API pública de C.

El manejador `tp_traverse` acepta un parámetro de función de este tipo:

typedef int (*visitproc) (PyObject *object, void *arg)

Part of the Stable ABI. Tipo de la función visitante que se pasa al manejador `tp_traverse`. La función debe llamarse con un objeto para atravesar como *object* y el tercer parámetro para el manejador `tp_traverse` como *arg*. El núcleo de Python utiliza varias funciones visitantes para implementar la detección de basura cíclica; No se espera que los usuarios necesiten escribir sus propias funciones visitante.

El manejador `tp_traverse` debe tener el siguiente tipo:

typedef int (*traverseproc) (PyObject *self, visitproc visit, void *arg)

Part of the Stable ABI. Función transversal para un objeto contenedor. Las implementaciones deben llamar a la función `visit` para cada objeto directamente contenido por *self*, siendo los parámetros a `visit` el objeto contenido y el valor *arg* pasado al controlador. La función `visit` no debe llamarse con un argumento de objeto NULL. Si `visit` retorna un valor distinto de cero, ese valor debe retornarse inmediatamente.

Para simplificar la escritura de los manejadores `tp_traverse`, se proporciona un macro a `Py_VISIT()`. Para usar este macro, la implementación `tp_traverse` debe nombrar sus argumentos exactamente *visit* y *arg*:

void **Py_VISIT** (PyObject *o)

Si *o* no es NULL, llama a la devolución de llamada (callback) `visit`, con argumentos *o* y *arg*. Si `visit` retorna un valor distinto de cero, lo retorna. Usando este macro, los manejadores `tp_traverse` tienen el siguiente aspecto:

```
static int
my_traverse(Noddy *self, visitproc visit, void *arg)
{
    Py_VISIT(self->foo);
    Py_VISIT(self->bar);
    return 0;
}
```

El manejador `tp_clear` debe ser del tipo `query`, o NULL si el objeto es inmutable.

typedef int (*inquiry) (PyObject *self)

Part of the Stable ABI. Descarta referencias que pueden haber creado ciclos de referencia. Los objetos inmutables no tienen que definir este método ya que nunca pueden crear directamente ciclos de referencia. Tenga en cuenta que el objeto aún debe ser válido después de llamar a este método (no solo llame a `Py_DECREF()` en una referencia). El recolector de basura llamará a este método si detecta que este objeto está involucrado en un ciclo de referencia.

12.11.1 Controlar el estado del recolector de basura

La C-API proporciona las siguientes funciones para controlar las ejecuciones de recolección de basura.

`Py_ssize_t` **PyGC_Collect** (void)

Part of the Stable ABI. Realiza una recolección de basura completa, si el recolector de basura está habilitado. (Tenga en cuenta que `gc.collect()` lo ejecuta incondicionalmente).

Retorna el número de objetos recolectados e inalcanzables que no se pueden recolectar. Si el recolector de basura está deshabilitado o ya está recolectando, retorna 0 inmediatamente. Los errores durante la recolección de basura se pasan a `sys.unraisablehook`. Esta función no genera excepciones.

int **PyGC_Enable** (void)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Habilita el recolector de basura: similar a `gc.enable()`. Retorna el estado anterior, 0 para deshabilitado y 1 para habilitado.

Nuevo en la versión 3.10.

int **PyGC_Disable** (void)

Part of the Stable ABI since version 3.10. Deshabilita el recolector de basura: similar a `gc.disable()`. Retorna el estado anterior, 0 para deshabilitado y 1 para habilitado.

Nuevo en la versión 3.10.

int **PyGC_IsEnabled**(void)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Consulta el estado del recolector de basura: similar a `gc.isenabled()`. Retorna el estado actual, 0 para deshabilitado y 1 para habilitado.

Nuevo en la versión 3.10.

Versiones de API y ABI

CPython expone su número de versión en las siguientes macros. Tenga en cuenta que estos corresponden a la versión con la que se **construye** el código, no necesariamente la versión utilizada en **tiempo de ejecución**.

Consulte *Estabilidad de la API en C* para obtener una discusión sobre la estabilidad de API y ABI en todas las versiones.

PY_MAJOR_VERSION

El 3 en 3.4.1a2.

PY_MINOR_VERSION

El 4 en 3.4.1a2.

PY_MICRO_VERSION

El 1 en 3.4.1a2.

PY_RELEASE_LEVEL

La *a* en 3.4.1a2. Puede ser 0xA para la versión alfa, 0xB para la versión beta, 0xC para la versión candidata o 0xF para la versión final.

PY_RELEASE_SERIAL

El 2 en 3.4.1a2, cero para lanzamientos finales.

PY_VERSION_HEX

El número de versión de Python codificado en un solo entero.

La información de la versión subyacente se puede encontrar tratándola como un número de 32 bits de la siguiente manera:

Bytes	Bits (orden <i>big-endian</i>)	Significado	Valor para 3.4.1a2
1	1-8	PY_MAJOR_VERSION	0x03
2	9-16	PY_MINOR_VERSION	0x04
3	17-24	PY_MICRO_VERSION	0x01
4	25-28	PY_RELEASE_LEVEL	0xA
	29-32	PY_RELEASE_SERIAL	0x2

Así, 3.4.1a2 es la hexadecimal 0x030401a2 y 3.10.0 es la hexadecimal 0x030a00f0.

Todas las macros dadas se definen en [Include/patchlevel.h](#).

>>> El prompt en el shell interactivo de Python por omisión. Frecuentemente vistos en ejemplos de código que pueden ser ejecutados interactivamente en el intérprete.

... Puede referirse a:

- El prompt en el shell interactivo de Python por omisión cuando se ingresa código para un bloque indentado de código, y cuando se encuentra entre dos delimitadores que emparejan (paréntesis, corchetes, llaves o comillas triples), o después de especificar un decorador.
- La constante incorporada `Ellipsis`.

2to3 Una herramienta que intenta convertir código de Python 2.x a Python 3.x arreglando la mayoría de las incompatibilidades que pueden ser detectadas analizando el código y recorriendo el árbol de análisis sintáctico.

2to3 está disponible en la biblioteca estándar como `lib2to3`; un punto de entrada independiente es provisto como `Tools/scripts/2to3`. Vea `2to3-reference`.

clase base abstracta Las clases base abstractas (ABC, por sus siglas en inglés *Abstract Base Class*) complementan al *duck-typing* brindando un forma de definir interfaces con técnicas como `hasattr()` que serían confusas o sutilmente erróneas (por ejemplo con *magic methods*). Las ABC introduce subclases virtuales, las cuales son clases que no heredan desde una clase pero aún así son reconocidas por `isinstance()` y `issubclass()`; vea la documentación del módulo `abc`. Python viene con muchas ABC incorporadas para las estructuras de datos (en el módulo `collections.abc`), números (en el módulo `numbers`), flujos de datos (en el módulo `io`), buscadores y cargadores de importaciones (en el módulo `importlib.abc`). Puede crear sus propios ABCs con el módulo `abc`.

anotación Una etiqueta asociada a una variable, atributo de clase, parámetro de función o valor de retorno, usado por convención como un *type hint*.

Las anotaciones de variables no pueden ser accedidas en tiempo de ejecución, pero las anotaciones de variables globales, atributos de clase, y funciones son almacenadas en el atributo especial `__annotations__` de módulos, clases y funciones, respectivamente.

Consulte *variable annotation*, *function annotation*, **PEP 484** y **PEP 526**, que describen esta funcionalidad. Consulte también *annotations-howto* para conocer las mejores prácticas sobre cómo trabajar con anotaciones.

argumento Un valor pasado a una *function* (o *method*) cuando se llama a la función. Hay dos clases de argumentos:

- *argumento nombrado*: es un argumento precedido por un identificador (por ejemplo, `nombre=`) en una llamada a una función o pasado como valor en un diccionario precedido por `**`. Por ejemplo 3 y 5 son argumentos nombrados en las llamadas a `complex()`:

```
complex(real=3, imag=5)
complex(**{'real': 3, 'imag': 5})
```

- *argumento posicional* son aquellos que no son nombrados. Los argumentos posicionales deben aparecer al principio de una lista de argumentos o ser pasados como elementos de un *iterable* precedido por *. Por ejemplo, 3 y 5 son argumentos posicionales en las siguientes llamadas:

```
complex(3, 5)
complex(*(3, 5))
```

Los argumentos son asignados a las variables locales en el cuerpo de la función. Vea en la sección *calls* las reglas que rigen estas asignaciones. Sintácticamente, cualquier expresión puede ser usada para representar un argumento; el valor evaluado es asignado a la variable local.

Vea también el *parameter* en el glosario, la pregunta frecuente la diferencia entre argumentos y parámetros, y [PEP 362](#).

administrador asincrónico de contexto Un objeto que controla el entorno visible en una sentencia `async with` al definir los métodos `__aenter__()` y `__aexit__()`. Introducido por [PEP 492](#).

generador asincrónico Una función que retorna un *asynchronous generator iterator*. Es similar a una función corrutina definida con `async def` excepto que contiene expresiones `yield` para producir series de variables usadas en un ciclo `async for`.

Usualmente se refiere a una función generadora asincrónica, pero puede referirse a un *iterador generador asincrónico* en ciertos contextos. En aquellos casos en los que el significado no está claro, usar los términos completos evita la ambigüedad.

Una función generadora asincrónica puede contener expresiones `await` así como sentencias `async for`, y `async with`.

iterador generador asincrónico Un objeto creado por una función *asynchronous generator*.

Este es un *asynchronous iterator* el cual cuando es llamado usa el método `__anext__()` retornando un objeto a la espera (*awaitable*) el cual ejecutará el cuerpo de la función generadora asincrónica hasta la siguiente expresión `yield`.

Cada `yield` suspende temporalmente el procesamiento, recordando el estado local de ejecución (incluyendo a las variables locales y las sentencias `try` pendientes). Cuando el *iterador del generador asincrónico* vuelve efectivamente con otro objeto a la espera (*awaitable*) retornado por el método `__anext__()`, retoma donde lo dejó. Vea [PEP 492](#) y [PEP 525](#).

iterable asincrónico Un objeto, que puede ser usado en una sentencia `async for`. Debe retornar un *asynchronous iterator* de su método `__aiter__()`. Introducido por [PEP 492](#).

iterador asincrónico Un objeto que implementa los métodos `__aiter__()` y `__anext__()`. `__anext__()` debe retornar un objeto *awaitable*. `async for` resuelve los esperables retornados por un método de iterador asincrónico `__anext__()` hasta que lanza una excepción `StopAsyncIteration`. Introducido por [PEP 492](#).

atributo A value associated with an object which is usually referenced by name using dotted expressions. For example, if an object *o* has an attribute *a* it would be referenced as *o.a*.

It is possible to give an object an attribute whose name is not an identifier as defined by identifiers, for example using `setattr()`, if the object allows it. Such an attribute will not be accessible using a dotted expression, and would instead need to be retrieved with `getattr()`.

a la espera Es un objeto a la espera (*awaitable*) que puede ser usado en una expresión `await`. Puede ser una *coroutine* o un objeto con un método `__await__()`. Vea también [PEP 492](#).

BDFL Sigla de *Benevolent Dictator For Life*, benevolente dictador vitalicio, es decir [Guido van Rossum](#), el creador de Python.

archivo binario Un *file object* capaz de leer y escribir *objetos tipo binarios*. Ejemplos de archivos binarios son los abiertos en modo binario ('rb', 'wb' o 'rb+'), `sys.stdin.buffer`, `sys.stdout.buffer`, e instancias de `io.BytesIO` y de `gzip.GzipFile`.

Vea también *text file* para un objeto archivo capaz de leer y escribir objetos `str`.

referencia prestada In Python's C API, a borrowed reference is a reference to an object, where the code using the object does not own the reference. It becomes a dangling pointer if the object is destroyed. For example, a garbage collection can remove the last *strong reference* to the object and so destroy it.

Se recomienda llamar a `Py_INCREF()` en la *referencia prestada* para convertirla en una *referencia fuerte* in situ, excepto cuando el objeto no se puede destruir antes del último uso de la referencia prestada. La función `Py_NewRef()` se puede utilizar para crear una nueva *referencia fuerte*.

objetos tipo binarios Un objeto que soporta *Protocolo Búfer* y puede exportar un búfer C-*contiguous*. Esto incluye todos los objetos `bytes`, `bytearray`, y `array.array`, así como muchos objetos comunes `memoryview`. Los objetos tipo binarios pueden ser usados para varias operaciones que usan datos binarios; éstas incluyen compresión, salvar a archivos binarios, y enviarlos a través de un socket.

Algunas operaciones necesitan que los datos binarios sean mutables. La documentación frecuentemente se refiere a éstos como «objetos tipo binario de lectura y escritura». Ejemplos de objetos de búfer mutables incluyen a `bytearray` y `memoryview` de la `bytearray`. Otras operaciones que requieren datos binarios almacenados en objetos inmutables («objetos tipo binario de sólo lectura»); ejemplos de éstos incluyen `bytes` y `memoryview` del objeto `bytes`.

bytecode El código fuente Python es compilado en *bytecode*, la representación interna de un programa python en el intérprete CPython. El *bytecode* también es guardado en caché en los archivos `.pyc` de tal forma que ejecutar el mismo archivo es más fácil la segunda vez (la recompilación desde el código fuente a *bytecode* puede ser evitada). Este «lenguaje intermedio» deberá correr en una *virtual machine* que ejecute el código de máquina correspondiente a cada *bytecode*. Note que los *bytecodes* no tienen como requisito trabajar en las diversas máquinas virtuales de Python, ni de ser estable entre versiones Python.

Una lista de las instrucciones en *bytecode* está disponible en la documentación de el módulo `dis`.

callable A callable is an object that can be called, possibly with a set of arguments (see *argument*), with the following syntax:

```
callable(argument1, argument2, ...)
```

A *function*, and by extension a *method*, is a callable. An instance of a class that implements the `__call__()` method is also a callable.

retrollamada Una función de subrutina que se pasa como un argumento para ejecutarse en algún momento en el futuro.

clase Una plantilla para crear objetos definidos por el usuario. Las definiciones de clase normalmente contienen definiciones de métodos que operan una instancia de la clase.

variable de clase Una variable definida en una clase y prevista para ser modificada sólo a nivel de clase (es decir, no en una instancia de la clase).

coerción La conversión implícita de una instancia de un tipo en otra durante una operación que involucra dos argumentos del mismo tipo. Por ejemplo, `int(3.15)` convierte el número de punto flotante al entero 3, pero en `3 + 4.5`, cada argumento es de un tipo diferente (uno entero, otro flotante), y ambos deben ser convertidos al mismo tipo antes de que puedan ser sumados o emitirá un `TypeError`. Sin coerción, todos los argumentos, incluso de tipos compatibles, deberían ser normalizados al mismo tipo por el programador, por ejemplo `float(3)+4.5` en lugar de `3+4.5`.

número complejo Una extensión del sistema familiar de número reales en el cual los números son expresados como la suma de una parte real y una parte imaginaria. Los números imaginarios son múltiplos de la unidad imaginaria (la raíz cuadrada de -1), usualmente escrita como i en matemáticas o j en ingeniería. Python tiene soporte incorporado para números complejos, los cuales son escritos con la notación mencionada al final.; la parte imaginaria es escrita con un sufijo j , por ejemplo, `3+1j`. Para tener acceso a los equivalentes complejos del módulo `math` module, use `cmath`. El uso de números complejos es matemática bastante avanzada. Si no le parecen necesarios, puede ignorarlos sin inconvenientes.

administrador de contextos Un objeto que controla el entorno en la sentencia `with` definiendo los métodos `__enter__()` y `__exit__()`. Vea [PEP 343](#).

variable de contexto Una variable que puede tener diferentes valores dependiendo del contexto. Esto es similar a un almacenamiento de hilo local *Thread-Local Storage* en el cual cada hilo de ejecución puede tener valores diferentes para una variable. Sin embargo, con las variables de contexto, podría haber varios contextos en un hilo de ejecución y el uso principal de las variables de contexto es mantener registro de las variables en tareas concurrentes asíncronas. Vea `contextvars`.

contiguo Un búfer es considerado contiguo con precisión si es *C-contiguo* o *Fortran contiguo*. Los búferes cero dimensionales con C y Fortran contiguos. En los arreglos unidimensionales, los ítems deben ser dispuestos en memoria uno siguiente al otro, ordenados por índices que comienzan en cero. En arreglos unidimensionales C-contiguos, el último índice varía más velozmente en el orden de las direcciones de memoria. Sin embargo, en arreglos Fortran contiguos, el primer índice vería más rápidamente.

corrutina Las corrutinas son una forma más generalizadas de las subrutinas. A las subrutinas se ingresa por un punto y se sale por otro punto. Las corrutinas pueden ser iniciadas, finalizadas y reanudadas en muchos puntos diferentes. Pueden ser implementadas con la sentencia `async def`. Vea además [PEP 492](#).

función corrutina Un función que retorna un objeto *coroutine*. Una función corrutina puede ser definida con la sentencia `async def`, y puede contener las palabras claves `await`, `async for`, y `async with`. Las mismas son introducidas en [PEP 492](#).

CPython La implementación canónica del lenguaje de programación Python, como se distribuye en [python.org](#). El término «CPython» es usado cuando es necesario distinguir esta implementación de otras como *Jython* o *IronPython*.

decorador Una función que retorna otra función, usualmente aplicada como una función de transformación empleando la sintaxis `@envoltorio`. Ejemplos comunes de decoradores son `classmethod()` y `staticmethod()`.

La sintaxis del decorador es meramente azúcar sintáctico, las definiciones de las siguientes dos funciones son semánticamente equivalentes:

```
def f(arg):
    ...
f = staticmethod(f)

@staticmethod
def f(arg):
    ...
```

El mismo concepto existe para clases, pero son menos usadas. Vea la documentación de `function definitions` y `class definitions` para mayor detalle sobre decoradores.

descriptor Cualquier objeto que define los métodos `__get__()`, `__set__()`, o `__delete__()`. Cuando un atributo de clase es un descriptor, su conducta enlazada especial es disparada durante la búsqueda del atributo. Normalmente, usando `a.b` para consultar, establecer o borrar un atributo busca el objeto llamado `b` en el diccionario de clase de `a`, pero si `b` es un descriptor, el respectivo método descriptor es llamado. Entender descriptors es clave para lograr una comprensión profunda de Python porque son la base de muchas de las capacidades incluyendo funciones, métodos, propiedades, métodos de clase, métodos estáticos, y referencia a súper clases.

Para obtener más información sobre los métodos de los descriptors, consulte `descriptors` o *Guía práctica de uso de los descriptors*.

diccionario Un arreglo asociativo, con claves arbitrarias que son asociadas a valores. Las claves pueden ser cualquier objeto con los métodos `__hash__()` y `__eq__()`. Son llamadas `hash` en Perl.

comprensión de diccionarios Una forma compacta de procesar todos o parte de los elementos en un iterable y retornar un diccionario con los resultados. `results = {n: n ** 2 for n in range(10)}` genera un diccionario que contiene la clave `n` asignada al valor `n ** 2`. Ver `comprehensions`.

vista de diccionario Los objetos retornados por los métodos `dict.keys()`, `dict.values()`, y `dict.items()` son llamados vistas de diccionarios. Proveen una vista dinámica de las entradas de un diccionario, lo que significa que cuando el diccionario cambia, la vista refleja éstos cambios. Para forzar a la vista de diccionario a convertirse en una lista completa, use `list(dictview)`. Vea `dict-views`.

docstring Una cadena de caracteres literal que aparece como la primera expresión en una clase, función o módulo. Aunque es ignorada cuando se ejecuta, es reconocida por el compilador y puesta en el atributo `__doc__` de la clase, función o módulo comprendida. Como está disponible mediante introspección, es el lugar canónico para ubicar la documentación del objeto.

tipado de pato Un estilo de programación que no revisa el tipo del objeto para determinar si tiene la interfaz correcta; en vez de ello, el método o atributo es simplemente llamado o usado («Si se ve como un pato y grazna como un pato, debe ser un pato»). Enfatizando las interfaces en vez de hacerlo con los tipos específicos, un código bien diseñado pues tener mayor flexibilidad permitiendo la sustitución polimórfica. El tipado de pato *duck-typing* evita usar pruebas llamando a `type()` o `isinstance()`. (Nota: si embargo, el tipado de pato puede ser complementado con *abstract base classes*. En su lugar, generalmente pregunta con `hasattr()` o *EAFP*).

EAFP Del inglés *Easier to ask for forgiveness than permission*, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Este estilo de codificación común en Python asume la existencia de claves o atributos válidos y atrapa las excepciones si esta suposición resulta falsa. Este estilo rápido y limpio está caracterizado por muchas sentencias `try` y `except`. Esta técnica contrasta con estilo *LBYL* usual en otros lenguajes como C.

expresión Una construcción sintáctica que puede ser evaluada, hasta dar un valor. En otras palabras, una expresión es una acumulación de elementos de expresión tales como literales, nombres, accesos a atributos, operadores o llamadas a funciones, todos ellos retornando valor. A diferencia de otros lenguajes, no toda la sintaxis del lenguaje son expresiones. También hay *statements* que no pueden ser usadas como expresiones, como la `while`. Las asignaciones también son sentencias, no expresiones.

módulo de extensión Un módulo escrito en C o C++, usando la API para C de Python para interactuar con el núcleo y el código del usuario.

f-string Son llamadas *f-strings* las cadenas literales que usan el prefijo `'f'` o `'F'`, que es una abreviatura para formatted string literals. Vea también **PEP 498**.

objeto archivo Un objeto que expone una API orientada a archivos (con métodos como `read()` o `write()`) al objeto subyacente. Dependiendo de la forma en la que fue creado, un objeto archivo, puede mediar el acceso a un archivo real en el disco u otro tipo de dispositivo de almacenamiento o de comunicación (por ejemplo, entrada/salida estándar, búfer de memoria, sockets, pipes, etc.). Los objetos archivo son también denominados *objetos tipo archivo* o *flujos*.

Existen tres categorías de objetos archivo: crudos *raw archivos binarios*, con búfer *archivos binarios* y *archivos de texto*. Sus interfaces son definidas en el módulo `io`. La forma canónica de crear objetos archivo es usando la función `open()`.

objetos tipo archivo Un sinónimo de *file object*.

codificación del sistema de archivos y manejador de errores Controlador de errores y codificación utilizado por Python para decodificar bytes del sistema operativo y codificar Unicode en el sistema operativo.

La codificación del sistema de archivos debe garantizar la decodificación exitosa de todos los bytes por debajo de 128. Si la codificación del sistema de archivos no proporciona esta garantía, las funciones de API pueden lanzar `UnicodeError`.

Las funciones `sys.getfilesystemencoding()` y `sys.getfilesystemencodeerrors()` se pueden utilizar para obtener la codificación del sistema de archivos y el controlador de errores.

La *codificación del sistema de archivos y el manejador de errores* se configuran al inicio de Python mediante la función `PyConfig_Read()`: consulte los miembros `filesystem_encoding` y `filesystem_errors` de `PyConfig`.

See also the *locale encoding*.

buscador Un objeto que trata de encontrar el *loader* para el módulo que está siendo importado.

Desde la versión 3.3 de Python, existen dos tipos de buscadores: *meta buscadores de ruta* para usar con `sys.meta_path`, y *buscadores de entradas de rutas* para usar con `sys.path_hooks`.

Vea **PEP 302**, **PEP 420** y **PEP 451** para mayores detalles.

división entera Una división matemática que se redondea hacia el entero menor más cercano. El operador de la división entera es `//`. Por ejemplo, la expresión `11 // 4` evalúa 2 a diferencia del 2.75 retornado por la

verdadera división de números flotantes. Note que `(-11) // 4` es `-3` porque es `-2.75` redondeado *para abajo*. Ver [PEP 238](#).

función Una serie de sentencias que retornan un valor al que las llama. También se le puede pasar cero o más *argumentos* los cuales pueden ser usados en la ejecución de la misma. Vea también *parameter*, *method*, y la sección *function*.

anotación de función Una *annotation* del parámetro de una función o un valor de retorno.

Las anotaciones de funciones son usadas frecuentemente para *indicadores de tipo*, por ejemplo, se espera que una función tome dos argumentos de clase `int` y también se espera que retorne dos valores `int`:

```
def sum_two_numbers(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

La sintaxis de las anotaciones de funciones son explicadas en la sección *function*.

Consulte *variable annotation* y [PEP 484](#), que describen esta funcionalidad. Consulte también *annotations-howto* para conocer las mejores prácticas sobre cómo trabajar con anotaciones.

__future__ Un future statement, `from __future__ import <feature>`, indica al compilador que compile el módulo actual utilizando una sintaxis o semántica que se convertirá en estándar en una versión futura de Python. El módulo `__future__` documenta los posibles valores de *feature*. Al importar este módulo y evaluar sus variables, puede ver cuándo se agregó por primera vez una nueva característica al lenguaje y cuándo se convertirá (o se convirtió) en la predeterminada:

```
>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
```

recolección de basura El proceso de liberar la memoria de lo que ya no está en uso. Python realiza recolección de basura (*garbage collection*) llevando la cuenta de las referencias, y el recogedor de basura cíclico es capaz de detectar y romper las referencias cíclicas. El recogedor de basura puede ser controlado mediante el módulo `gc`.

generador Una función que retorna un *generator iterator*. Luce como una función normal excepto que contiene la expresión `yield` para producir series de valores utilizables en un bucle *for* o que pueden ser obtenidas una por una con la función `next()`.

Usualmente se refiere a una función generadora, pero puede referirse a un *iterador generador* en ciertos contextos. En aquellos casos en los que el significado no está claro, usar los términos completos evita la ambigüedad.

iterador generador Un objeto creado por una función *generator*.

Cada `yield` suspende temporalmente el procesamiento, recordando el estado de ejecución local (incluyendo las variables locales y las sentencias *try* pendientes). Cuando el «iterador generado» vuelve, retoma donde ha dejado, a diferencia de lo que ocurre con las funciones que comienzan nuevamente con cada invocación.

expresión generadora Una expresión que retorna un iterador. Luce como una expresión normal seguida por la cláusula `for` definiendo así una variable de bucle, un rango y una cláusula opcional `if`. La expresión combinada genera valores para la función contenedora:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))           # sum of squares 0, 1, 4, ... 81
285
```

función genérica Una función compuesta de muchas funciones que implementan la misma operación para diferentes tipos. Qué implementación deberá ser usada durante la llamada a la misma es determinado por el algoritmo de despacho.

Vea también la entrada de glosario *single dispatch*, el decorador `functools singledispatch()`, y [PEP 443](#).

tipos genéricos A *type* that can be parameterized; typically a container class such as `list` or `dict`. Used for *type hints* and *annotations*.

For more details, see generic alias types, [PEP 483](#), [PEP 484](#), [PEP 585](#), and the `typing` module.

GIL Vea *global interpreter lock*.

bloqueo global del intérprete Mecanismo empleado por el intérprete *CPython* para asegurar que sólo un hilo ejecute el *bytecode* Python por vez. Esto simplifica la implementación de CPython haciendo que el modelo de objetos (incluyendo algunos críticos como `dict`) están implícitamente a salvo de acceso concurrente. Bloqueando el intérprete completo se simplifica hacerlo multi-hilos, a costa de mucho del paralelismo ofrecido por las máquinas con múltiples procesadores.

However, some extension modules, either standard or third-party, are designed so as to release the GIL when doing computationally intensive tasks such as compression or hashing. Also, the GIL is always released when doing I/O.

Esfuerzos previos hechos para crear un intérprete «sin hilos» (uno que bloquee los datos compartidos con una granularidad mucho más fina) no han sido exitosos debido a que el rendimiento sufrió para el caso más común de un solo procesador. Se cree que superar este problema de rendimiento haría la implementación mucho más compleja y por tanto, más costosa de mantener.

hash-based pyc Un archivo cache de *bytecode* que usa el *hash* en vez de usar el tiempo de la última modificación del archivo fuente correspondiente para determinar su validez. Vea *pyc-invalidation*.

hashable Un objeto es *hashable* si tiene un valor de hash que nunca cambiará durante su tiempo de vida (necesita un método `__hash__()`), y puede ser comparado con otro objeto (necesita el método `__eq__()`). Los objetos hashables que se comparan iguales deben tener el mismo número hash.

Ser *hashable* hace a un objeto utilizable como clave de un diccionario y miembro de un set, porque éstas estructuras de datos usan los valores de hash internamente.

La mayoría de los objetos inmutables incorporados en Python son *hashables*; los contenedores mutables (como las listas o los diccionarios) no lo son; los contenedores inmutables (como tuplas y conjuntos *frozensets*) son *hashables* si sus elementos son *hashables*. Los objetos que son instancias de clases definidas por el usuario son *hashables* por defecto. Todos se comparan como desiguales (excepto consigo mismos), y su valor de hash está derivado de su función `id()`.

IDLE An Integrated Development and Learning Environment for Python. idle is a basic editor and interpreter environment which ships with the standard distribution of Python.

immutable Un objeto con un valor fijo. Los objetos inmutables son números, cadenas y tuplas. Éstos objetos no pueden ser alterados. Un nuevo objeto debe ser creado si un valor diferente ha de ser guardado. Juegan un rol importante en lugares donde es necesario un valor de hash constante, por ejemplo como claves de un diccionario.

ruta de importación Una lista de las ubicaciones (o *entradas de ruta*) que son revisadas por *path based finder* al importar módulos. Durante la importación, ésta lista de localizaciones usualmente viene de `sys.path`, pero para los subpaquetes también puede incluir al atributo `__path__` del paquete padre.

importar El proceso mediante el cual el código Python dentro de un módulo se hace alcanzable desde otro código Python en otro módulo.

importador Un objeto que buscan y lee un módulo; un objeto que es tanto *finder* como *loader*.

interactivo Python tiene un intérprete interactivo, lo que significa que puede ingresar sentencias y expresiones en el prompt del intérprete, ejecutarlos de inmediato y ver sus resultados. Sólo ejecute `python` sin argumentos (podría seleccionarlo desde el menú principal de su computadora). Es una forma muy potente de probar nuevas ideas o inspeccionar módulos y paquetes (recuerde `help(x)`).

interpretado Python es un lenguaje interpretado, a diferencia de uno compilado, a pesar de que la distinción puede ser difusa debido al compilador a *bytecode*. Esto significa que los archivos fuente pueden ser corridos directamente, sin crear explícitamente un ejecutable que es corrido luego. Los lenguajes interpretados típicamente tienen ciclos de desarrollo y depuración más cortos que los compilados, sin embargo sus programas suelen correr más lentamente. Vea también *interactive*.

apagado del intérprete Cuando se le solicita apagarse, el intérprete Python ingresa a un fase especial en la cual gradualmente libera todos los recursos reservados, como módulos y varias estructuras internas críticas. También hace varias llamadas al *recolector de basura*. Esto puede disparar la ejecución de código de destructores definidos por el usuario o *weakref callbacks*. El código ejecutado durante la fase de apagado puede encontrar varias excepciones debido a que los recursos que necesita pueden no funcionar más (ejemplos comunes son los módulos de bibliotecas o los artefactos de advertencias *warnings machinery*)

La principal razón para el apagado del intérprete es que el módulo `__main__` o el script que estaba corriendo termine su ejecución.

iterable Un objeto capaz de retornar sus miembros uno por vez. Ejemplos de iterables son todos los tipos de secuencias (como `list`, `str`, y `tuple`) y algunos de tipos no secuenciales, como `dict`, *objeto archivo*, y objetos de cualquier clase que defina con los métodos `__iter__()` o con un método `__getitem__()` que implementen la semántica de *Sequence*.

Los iterables pueden ser usados en el bucle `for` y en muchos otros sitios donde una secuencia es necesaria (`zip()`, `map()`, ...). Cuando un objeto iterable es pasado como argumento a la función incorporada `iter()`, retorna un iterador para el objeto. Este iterador pasa así el conjunto de valores. Cuando se usan iterables, normalmente no es necesario llamar a la función `iter()` o tratar con los objetos iteradores usted mismo. La sentencia `for` lo hace automáticamente por usted, creando un variable temporal sin nombre para mantener el iterador mientras dura el bucle. Vea también *iterator*, *sequence*, y *generator*.

iterador Un objeto que representa un flujo de datos. Llamadas repetidas al método `__next__()` del iterador (o al pasar la función incorporada `next()`) retorna ítems sucesivos del flujo. Cuando no hay más datos disponibles, una excepción `StopIteration` es disparada. En este momento, el objeto iterador está exhausto y cualquier llamada posterior al método `__next__()` sólo dispara otra vez `StopIteration`. Los iteradores necesitan tener un método `__iter__()` que retorna el objeto iterador mismo así cada iterador es también un iterable y puede ser usado en casi todos los lugares donde los iterables son aceptados. Una excepción importante es el código que intenta múltiples pases de iteración. Un objeto contenedor (como la `list`) produce un nuevo iterador cada vez que pasa a una función `iter()` o se usa en un bucle `for`. Intentar ésto con un iterador simplemente retornaría el mismo objeto iterador exhausto usado en previas iteraciones, haciéndolo aparecer como un contenedor vacío.

Puede encontrar más información en *typeiter*.

Detalles de implementación de CPython: CPython does not consistently apply the requirement that an iterator define `__iter__()`.

función clave Una función clave o una función de colación es un invocable que retorna un valor usado para el ordenamiento o clasificación. Por ejemplo, `locale.strxfrm()` es usada para producir claves de ordenamiento que se adaptan a las convenciones específicas de ordenamiento de un *locale*.

Cierta cantidad de herramientas de Python aceptan funciones clave para controlar como los elementos son ordenados o agrupados. Incluyendo a `min()`, `max()`, `sorted()`, `list.sort()`, `heapq.merge()`, `heapq.nsmallest()`, `heapq.nlargest()`, y `itertools.groupby()`.

Hay varias formas de crear una función clave. Por ejemplo, el método `str.lower()` puede servir como función clave para ordenamientos que no distingan mayúsculas de minúsculas. Como alternativa, una función clave puede ser realizada con una expresión `lambda` como `lambda r: (r[0], r[2])`. También, el módulo `operator` provee tres constructores de funciones clave: `attrgetter()`, `itemgetter()`, y `methodcaller()`. Vea en *Sorting HOW TO* ejemplos de cómo crear y usar funciones clave.

argumento nombrado Vea *argument*.

lambda Una función anónima de una línea consistente en un sola *expression* que es evaluada cuando la función es llamada. La sintaxis para crear una función `lambda` es `lambda [parameters]: expression`

LBYL Del inglés *Look before you leap*, «mira antes de saltar». Es un estilo de codificación que prueba explícitamente las condiciones previas antes de hacer llamadas o búsquedas. Este estilo contrasta con la manera *EAFP* y está caracterizado por la presencia de muchas sentencias `if`.

En entornos multi-hilos, el método LBYL tiene el riesgo de introducir condiciones de carrera entre los hilos que están «mirando» y los que están «saltando». Por ejemplo, el código, *if key in mapping: return mapping[key]* puede fallar si otro hilo remueve *key* de *mapping* después del test, pero antes de retornar el valor. Este problema puede ser resuelto usando bloqueos o empleando el método EAFP.

codificación de la configuración regional En Unix, es la codificación de la configuración regional `LC_CTYPE`. Se puede configurar con `locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, new_locale)`.

En Windows, es la página de códigos ANSI (por ejemplo, `cp1252`).

`locale.getpreferredencoding(False)` se puede utilizar para obtener la codificación de la configuración regional.

Python usa el *filesystem encoding and error handler* para convertir entre nombres de archivo Unicode y nombres de archivo en bytes.

lista Es una *sequence* Python incorporada. A pesar de su nombre es más similar a un arreglo en otros lenguajes que a una lista enlazada porque el acceso a los elementos es $O(1)$.

comprensión de listas Una forma compacta de procesar todos o parte de los elementos en una secuencia y retornar una lista como resultado. `result = ['{:04x}'.format(x) for x in range(256) if x % 2 == 0]` genera una lista de cadenas conteniendo números hexadecimales (0x..) entre 0 y 255. La cláusula `if` es opcional. Si es omitida, todos los elementos en `range(256)` son procesados.

cargador Un objeto que carga un módulo. Debe definir el método llamado `load_module()`. Un cargador es normalmente retornados por un *finder*. Vea **PEP 302** para detalles y `importlib.abc.Loader` para una *abstract base class*.

método mágico Una manera informal de llamar a un *special method*.

mapeado Un objeto contenedor que permite recupero de claves arbitrarias y que implementa los métodos especificados en la `Mapping` o `MutableMapping` abstract base classes. Por ejemplo, `dict`, `collections.defaultdict`, `collections.OrderedDict` y `collections.Counter`.

meta buscadores de ruta Un *finder* retornado por una búsqueda de `sys.meta_path`. Los meta buscadores de ruta están relacionados a *buscadores de entradas de rutas*, pero son algo diferente.

Vea en `importlib.abc.MetaPathFinder` los métodos que los meta buscadores de ruta implementan.

metacalse La clase de una clase. Las definiciones de clases crean nombres de clase, un diccionario de clase, y una lista de clases base. Las metaclasses son responsables de tomar estos tres argumentos y crear la clase. La mayoría de los objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos provienen de una implementación por defecto. Lo que hace a Python especial que es posible crear metaclasses a medida. La mayoría de los usuario nunca necesitarán esta herramienta, pero cuando la necesidad surge, las metaclasses pueden brindar soluciones poderosas y elegantes. Han sido usadas para *loggear* acceso de atributos, agregar seguridad a hilos, rastrear la creación de objetos, implementar *singletons*, y muchas otras tareas.

Más información hallará en metaclasses.

método Una función que es definida dentro del cuerpo de una clase. Si es llamada como un atributo de una instancia de otra clase, el método tomará el objeto instanciado como su primer *argument* (el cual es usualmente denominado *self*). Vea *function* y *nested scope*.

orden de resolución de métodos Orden de resolución de métodos es el orden en el cual una clase base es buscada por un miembro durante la búsqueda. Mire en [The Python 2.3 Method Resolution Order](#) los detalles del algoritmo usado por el intérprete Python desde la versión 2.3.

módulo Un objeto que sirve como unidad de organización del código Python. Los módulos tienen espacios de nombres conteniendo objetos Python arbitrarios. Los módulos son cargados en Python por el proceso de *importing*.

Vea también *package*.

especificador de módulo Un espacio de nombres que contiene la información relacionada a la importación usada al leer un módulo. Una instancia de `importlib.machinery.ModuleSpec`.

MRO Vea *method resolution order*.

mutable Los objetos mutables pueden cambiar su valor pero mantener su `id()`. Vea también *immutable*.

tupla nombrada La denominación «tupla nombrada» se aplica a cualquier tipo o clase que hereda de una tupla y cuyos elementos indexables son también accesibles usando atributos nombrados. Este tipo o clase puede tener además otras capacidades.

Varios tipos incorporados son tuplas nombradas, incluyendo los valores retornados por `time.localtime()` y `os.stat()`. Otro ejemplo es `sys.float_info`:

```
>>> sys.float_info[1]           # indexed access
1024
>>> sys.float_info.max_exp      # named field access
1024
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
>>> isinstance(sys.float_info, tuple)    # kind of tuple
True
```

Algunas tuplas nombradas con tipos incorporados (como en los ejemplos precedentes). También puede ser creada con una definición regular de clase que hereda de la clase `tuple` y que define campos nombrados. Una clase como esta puede ser hecha personalmente o puede ser creada con la función factoría `collections.namedtuple()`. Esta última técnica automáticamente brinda métodos adicionales que pueden no estar presentes en las tuplas nombradas personalizadas o incorporadas.

espacio de nombres El lugar donde la variable es almacenada. Los espacios de nombres son implementados como diccionarios. Hay espacio de nombre local, global, e incorporado así como espacios de nombres anidados en objetos (en métodos). Los espacios de nombres soportan modularidad previniendo conflictos de nombramiento. Por ejemplo, las funciones `builtins.open` y `os.open()` se distinguen por su espacio de nombres. Los espacios de nombres también ayuda a la legibilidad y mantenibilidad dejando claro qué módulo implementa una función. Por ejemplo, escribiendo `random.seed()` o `itertools.islice()` queda claro que éstas funciones están implementadas en los módulos `random` y `itertools`, respectivamente.

paquete de espacios de nombres Un [PEP 420 package](#) que sirve sólo para contener subpaquetes. Los paquetes de espacios de nombres pueden no tener representación física, y específicamente se diferencian de los [regular package](#) porque no tienen un archivo `__init__.py`.

Vea también [module](#).

alcances anidados La habilidad de referirse a una variable dentro de una definición encerrada. Por ejemplo, una función definida dentro de otra función puede referir a variables en la función externa. Note que los alcances anidados por defecto sólo funcionan para referencia y no para asignación. Las variables locales leen y escriben sólo en el alcance más interno. De manera semejante, las variables globales pueden leer y escribir en el espacio de nombres global. Con `nonlocal` se puede escribir en alcances exteriores.

clase de nuevo estilo Vieja denominación usada para el estilo de clases ahora empleado en todos los objetos de clase. En versiones más tempranas de Python, sólo las nuevas clases podían usar capacidades nuevas y versátiles de Python como `__slots__`, descriptores, propiedades, `__getattr__()`, métodos de clase y métodos estáticos.

objeto Cualquier dato con estado (atributo o valor) y comportamiento definido (métodos). También es la más básica clase base para cualquier [new-style class](#).

paquete A Python [module](#) which can contain submodules or recursively, subpackages. Technically, a package is a Python module with a `__path__` attribute.

Vea también [regular package](#) y [namespace package](#).

parámetro Una entidad nombrada en una definición de una [function](#) (o método) que especifica un [argument](#) (o en algunos casos, varios argumentos) que la función puede aceptar. Existen cinco tipos de argumentos:

- *posicional o nombrado*: especifica un argumento que puede ser pasado tanto como [posicional](#) o como [nombrado](#). Este es el tipo por defecto de parámetro, como `foo` y `bar` en el siguiente ejemplo:

```
def func(foo, bar=None): ...
```

- *sólo posicional*: especifica un argumento que puede ser pasado sólo por posición. Los parámetros sólo posicionales pueden ser definidos incluyendo un carácter `/` en la lista de parámetros de la función después de ellos, como `posonly1` y `posonly2` en el ejemplo que sigue:

```
def func(posonly1, posonly2, /, positional_or_keyword): ...
```

- *sólo nombrado*: especifica un argumento que sólo puede ser pasado por nombre. Los parámetros sólo por nombre pueden ser definidos incluyendo un parámetro posicional de una sola variable o un simple `*` antes de ellos en la lista de parámetros en la definición de la función, como `kw_only1` y `kw_only2` en el ejemplo siguiente:

```
def func(arg, *, kw_only1, kw_only2): ...
```

- *variable posicional*: especifica una secuencia arbitraria de argumentos posicionales que pueden ser brindados (además de cualquier argumento posicional aceptado por otros parámetros). Este parámetro puede ser definido anteponiendo al nombre del parámetro `*`, como a *args* en el siguiente ejemplo:

```
def func(*args, **kwargs): ...
```

- *variable nombrado*: especifica que arbitrariamente muchos argumentos nombrados pueden ser brindados (además de cualquier argumento nombrado ya aceptado por cualquier otro parámetro). Este parámetro puede ser definido anteponiendo al nombre del parámetro con `**`, como *kwargs* en el ejemplo precedente.

Los parámetros puede especificar tanto argumentos opcionales como requeridos, así como valores por defecto para algunos argumentos opcionales.

Vea también el glosario de *argument*, la pregunta respondida en la diferencia entre argumentos y parámetros, la clase `inspect.Parameter`, la sección *function*, y **PEP 362**.

entrada de ruta Una ubicación única en el *import path* que el *path based finder* consulta para encontrar los módulos a importar.

buscador de entradas de ruta Un *finder* retornado por un invocable en `sys.path_hooks` (esto es, un *path entry hook*) que sabe cómo localizar módulos dada una *path entry*.

Vea en `importlib.abc.PathEntryFinder` los métodos que los buscadores de entradas de ruta implementan.

gancho a entrada de ruta Un invocable en la lista `sys.path_hook` que retorna un *path entry finder* si éste sabe cómo encontrar módulos en un *path entry* específico.

buscador basado en ruta Uno de los *meta buscadores de ruta* por defecto que busca un *import path* para los módulos.

objeto tipo ruta Un objeto que representa una ruta del sistema de archivos. Un objeto tipo ruta puede ser tanto una `str` como un `bytes` representando una ruta, o un objeto que implementa el protocolo `os.PathLike`. Un objeto que soporta el protocolo `os.PathLike` puede ser convertido a ruta del sistema de archivo de clase `str` o `bytes` usando la función `os.fspath()`; `os.fsdecode()` o `os.fsencode()` pueden emplearse para garantizar que retorne respectivamente `str` o `bytes`. Introducido por **PEP 519**.

PEP Propuesta de mejora de Python, del inglés *Python Enhancement Proposal*. Un PEP es un documento de diseño que brinda información a la comunidad Python, o describe una nueva capacidad para Python, sus procesos o entorno. Los PEPs deberían dar una especificación técnica concisa y una fundamentación para las capacidades propuestas.

Los PEPs tienen como propósito ser los mecanismos primarios para proponer nuevas y mayores capacidad, para recoger la opinión de la comunidad sobre un tema, y para documentar las decisiones de diseño que se han hecho en Python. El autor del PEP es el responsable de lograr consenso con la comunidad y documentar las opiniones disidentes.

Vea **PEP 1**.

porción Un conjunto de archivos en un único directorio (posiblemente guardado en un archivo comprimido *zip*) que contribuye a un espacio de nombres de paquete, como está definido en **PEP 420**.

argumento posicional Vea *argument*.

API provisional Una API provisoria es aquella que deliberadamente fue excluida de las garantías de compatibilidad hacia atrás de la biblioteca estándar. Aunque no se esperan cambios fundamentales en dichas interfaces, como están marcadas como provisionales, los cambios incompatibles hacia atrás (incluso remover la misma interfaz) podrían ocurrir si los desarrolladores principales lo estiman. Estos cambios no se hacen gratuitamente – solo ocurrirán si fallas fundamentales y serias son descubiertas que no fueron vistas antes de la inclusión de la API.

Incluso para APIs provisionales, los cambios incompatibles hacia atrás son vistos como una «solución de último recurso» - se intentará todo para encontrar una solución compatible hacia atrás para los problemas identificados.

Este proceso permite que la biblioteca estándar continúe evolucionando con el tiempo, sin bloquearse por errores de diseño problemáticos por períodos extensos de tiempo. Vea **PEP 411** para más detalles.

paquete provisorio Vea *provisional API*.

Python 3000 Apodo para la fecha de lanzamiento de Python 3.x (acuñada en un tiempo cuando llegar a la versión 3 era algo distante en el futuro.) También se lo abrevió como *Py3k*.

Pythónico Una idea o pieza de código que sigue ajustadamente la convenciones idiomáticas comunes del lenguaje Python, en vez de implementar código usando conceptos comunes a otros lenguajes. Por ejemplo, una convención común en Python es hacer bucles sobre todos los elementos de un iterable con la sentencia `for`. Muchos otros lenguajes no tienen este tipo de construcción, así que los que no están familiarizados con Python podrían usar contadores numéricos:

```
for i in range(len(food)) :
    print (food[i])
```

En contraste, un método Pythónico más limpio:

```
for piece in food:
    print (piece)
```

nombre calificado Un nombre con puntos mostrando la ruta desde el alcance global del módulo a la clase, función o método definido en dicho módulo, como se define en [PEP 3155](#). Para las funciones o clases de más alto nivel, el nombre calificado es el igual al nombre del objeto:

```
>>> class C:
...     class D:
...         def meth(self):
...             pass
...
>>> C.__qualname__
'C'
>>> C.D.__qualname__
'C.D'
>>> C.D.meth.__qualname__
'C.D.meth'
```

Cuando es usado para referirse a los módulos, *nombre completamente calificado* significa la ruta con puntos completo al módulo, incluyendo cualquier paquete padre, por ejemplo, *email.mime.text*:

```
>>> import email.mime.text
>>> email.mime.text.__name__
'email.mime.text'
```

contador de referencias El número de referencias a un objeto. Cuando el contador de referencias de un objeto cae hasta cero, éste es desalojable. En conteo de referencias no suele ser visible en el código de Python, pero es un elemento clave para la implementación de *CPython*. El módulo `sys` define la `getrefcount()` que los programadores pueden emplear para retornar el conteo de referencias de un objeto en particular.

paquete regular Un *package* tradicional, como aquellos con un directorio conteniendo el archivo `__init__.py`.

Vea también *namespace package*.

__slots__ Es una declaración dentro de una clase que ahorra memoria predeclarando espacio para las atributos de la instancia y eliminando diccionarios de la instancia. Aunque es popular, esta técnica es algo dificultosa de lograr correctamente y es mejor reservarla para los casos raros en los que existen grandes cantidades de instancias en aplicaciones con uso crítico de memoria.

secuencia Un *iterable* que logra un acceso eficiente a los elementos usando índices enteros a través del método especial `__getitem__()` y que define un método `__len__()` que retorna la longitud de la secuencia. Algunas de las secuencias incorporadas son `list`, `str`, `tuple`, y `bytes`. Observe que `dict` también soporta `__getitem__()` y `__len__()`, pero es considerada un mapeo más que una secuencia porque las búsquedas son por claves arbitraria *immutable* y no por enteros.

La clase abstracta base `collections.abc.Sequence` define una interfaz mucho más rica que va más allá de sólo `__getitem__()` y `__len__()`, agregando `count()`, `index()`, `__contains__()`, y `__reversed__()`. Los tipos que implementan esta interfaz expandida pueden ser registrados explícitamente usando `register()`.

comprensión de conjuntos Una forma compacta de procesar todos o parte de los elementos en un iterable y retornar un conjunto con los resultados. `results = {c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'}` genera el conjunto de cadenas `{'r', 'd'}`. Ver [comprehensions](#).

despacho único Una forma de despacho de una [generic function](#) donde la implementación es elegida a partir del tipo de un sólo argumento.

rebanada Un objeto que contiene una porción de una [sequence](#). Una rebanada es creada usando la notación de suscripto, `[]` con dos puntos entre los números cuando se ponen varios, como en `nombre_variable[1:3:5]`. La notación con corchete (suscripto) usa internamente objetos `slice`.

método especial Un método que es llamado implícitamente por Python cuando ejecuta ciertas operaciones en un tipo, como la adición. Estos métodos tienen nombres que comienzan y terminan con doble barra baja. Los métodos especiales están documentados en `specialnames`.

sentencia Una sentencia es parte de un conjunto (un «bloque» de código). Una sentencia tanto es una [expression](#) como alguna de las varias sintaxis usando una palabra clave, como `if`, `while` o `for`.

referencia fuerte In Python's C API, a strong reference is a reference to an object which is owned by the code holding the reference. The strong reference is taken by calling `Py_INCREF()` when the reference is created and released with `Py_DECREF()` when the reference is deleted.

La función `Py_NewRef()` se puede utilizar para crear una referencia fuerte a un objeto. Por lo general, se debe llamar a la función `Py_DECREF()` en la referencia fuerte antes de salir del alcance de la referencia fuerte, para evitar filtrar una referencia.

Consulte también [borrowed reference](#).

codificación de texto A string in Python is a sequence of Unicode code points (in range U+0000–U+10FFFF). To store or transfer a string, it needs to be serialized as a sequence of bytes.

Serializing a string into a sequence of bytes is known as «encoding», and recreating the string from the sequence of bytes is known as «decoding».

There are a variety of different text serialization codecs, which are collectively referred to as «text encodings».

archivo de texto Un [file object](#) capaz de leer y escribir objetos `str`. Frecuentemente, un archivo de texto también accede a un flujo de datos binario y maneja automáticamente el [text encoding](#). Ejemplos de archivos de texto que son abiertos en modo texto (`'r'` o `'w'`), `sys.stdin`, `sys.stdout`, y las instancias de `io.StringIO`.

Vea también [binary file](#) por objeto de archivos capaces de leer y escribir [objeto tipo binario](#).

cadena con triple comilla Una cadena que está enmarcada por tres instancias de comillas («») o apostrofes ("). Aunque no brindan ninguna funcionalidad que no está disponible usando cadenas con comillas simple, son útiles por varias razones. Permiten incluir comillas simples o dobles sin escapar dentro de las cadenas y pueden abarcar múltiples líneas sin el uso de caracteres de continuación, haciéndolas particularmente útiles para escribir `docstrings`.

tipo El tipo de un objeto Python determina qué tipo de objeto es; cada objeto tiene un tipo. El tipo de un objeto puede ser accedido por su atributo `__class__` o puede ser conseguido usando `type(obj)`.

alias de tipos Un sinónimo para un tipo, creado al asignar un tipo a un identificador.

Los alias de tipos son útiles para simplificar los [indicadores de tipo](#). Por ejemplo:

```
def remove_gray_shades(
    colors: list[tuple[int, int, int]]) -> list[tuple[int, int, int]]:
    pass
```

podría ser más legible así:

```
Color = tuple[int, int, int]

def remove_gray_shades(colors: list[Color]) -> list[Color]:
    pass
```

Vea `typing` y [PEP 484](#), que describen esta funcionalidad.

indicador de tipo Una *annotation* que especifica el tipo esperado para una variable, un atributo de clase, un parámetro para una función o un valor de retorno.

Los indicadores de tipo son opcionales y no son obligados por Python pero son útiles para las herramientas de análisis de tipos estático, y ayuda a las IDE en el completado del código y la refactorización.

Los indicadores de tipo de las variables globales, atributos de clase, y funciones, no de variables locales, pueden ser accedidos usando `typing.get_type_hints()`.

Vea `typing` y [PEP 484](#), que describen esta funcionalidad.

saltos de líneas universales Una manera de interpretar flujos de texto en la cual son reconocidos como finales de línea todas siguientes formas: la convención de Unix para fin de línea `'\n'`, la convención de Windows `'\r\n'`, y la vieja convención de Macintosh `'\r'`. Vea [PEP 278](#) y [PEP 3116](#), además de `bytes.splitlines()` para usos adicionales.

anotación de variable Una *annotation* de una variable o un atributo de clase.

Cuando se anota una variable o un atributo de clase, la asignación es opcional:

```
class C:
    field: 'annotation'
```

Las anotaciones de variables son frecuentemente usadas para *type hints*: por ejemplo, se espera que esta variable tenga valores de clase `int`:

```
count: int = 0
```

La sintaxis de la anotación de variables está explicada en la sección `annassign`.

Consulte *function annotation*, [PEP 484](#) y [PEP 526](#), que describen esta funcionalidad. Consulte también `annotations-howto` para conocer las mejores prácticas sobre cómo trabajar con anotaciones.

entorno virtual Un entorno cooperativamente aislado de ejecución que permite a los usuarios de Python y a las aplicaciones instalar y actualizar paquetes de distribución de Python sin interferir con el comportamiento de otras aplicaciones de Python en el mismo sistema.

Vea también `venv`.

máquina virtual Una computadora definida enteramente por software. La máquina virtual de Python ejecuta el *bytecode* generado por el compilador de *bytecode*.

Zen de Python Un listado de los principios de diseño y la filosofía de Python que son útiles para entender y usar el lenguaje. El listado puede encontrarse ingresando `«import this»` en la consola interactiva.

Acerca de estos documentos

Estos documentos son generados por [reStructuredText](#) desarrollado por [Sphinx](#), un procesador de documentos específicamente escrito para la documentación de Python.

El desarrollo de la documentación y su cadena de herramientas es un esfuerzo enteramente voluntario, al igual que Python. Si tu quieres contribuir, por favor revisa la página [reporting-bugs](#) para más información de cómo hacerlo. Los nuevos voluntarios son siempre bienvenidos!

Agradecemos a:

- Fred L. Drake, Jr., el creador original de la documentación del conjunto de herramientas de Python y escritor de gran parte del contenido;
- the [Docutils](#) project for creating reStructuredText and the Docutils suite;
- Fredrik Lundh for his Alternative Python Reference project from which Sphinx got many good ideas.

B.1 Contribuidores de la documentación de Python

Muchas personas han contribuido para el lenguaje de Python, la librería estándar de Python, y la documentación de Python. Revisa [Misc/ACKS](#) la distribución de Python para una lista parcial de contribuidores.

Es solamente con la aportación y contribuciones de la comunidad de Python que Python tiene tan fantástica documentación – Muchas gracias!

Historia y Licencia

C.1 Historia del software

Python fue creado a principios de la década de 1990 por Guido van Rossum en Stichting Mathematisch Centrum (CWI, ver <https://www.cwi.nl/>) en los Países Bajos como sucesor de un idioma llamado ABC. Guido sigue siendo el autor principal de Python, aunque incluye muchas contribuciones de otros.

En 1995, Guido continuó su trabajo en Python en la Corporation for National Research Initiatives (CNRI, consulte <https://www.cnri.reston.va.us/>) en Reston, Virginia, donde lanzó varias versiones del software.

En mayo de 2000, Guido y el equipo de desarrollo central de Python se trasladaron a BeOpen.com para formar el equipo de BeOpen PythonLabs. En octubre del mismo año, el equipo de PythonLabs se trasladó a Digital Creations (ahora Zope Corporation; consulte <https://www.zope.org/>). En 2001, se formó la Python Software Foundation (PSF, consulte <https://www.python.org/psf/>), una organización sin fines de lucro creada específicamente para poseer la propiedad intelectual relacionada con Python. Zope Corporation es miembro patrocinador del PSF.

Todas las versiones de Python son de código abierto (consulte <https://opensource.org/> para conocer la definición de código abierto). Históricamente, la mayoría de las versiones de Python, pero no todas, también han sido compatibles con GPL; la siguiente tabla resume las distintas versiones.

Lanzamiento	Derivado de	Año	Dueño/a	¿compatible con GPL?
0.9.0 hasta 1.2	n/a	1991-1995	CWI	sí
1.3 hasta 1.5.2	1.2	1995-1999	CNRI	sí
1.6	1.5.2	2000	CNRI	no
2.0	1.6	2000	BeOpen.com	no
1.6.1	1.6	2001	CNRI	no
2.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	no
2.0.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	sí
2.1.1	2.1+2.0.1	2001	PSF	sí
2.1.2	2.1.1	2002	PSF	sí
2.1.3	2.1.2	2002	PSF	sí
2.2 y superior	2.1.1	2001-ahora	PSF	sí

Nota: Compatible con GPL no significa que estemos distribuyendo Python bajo la GPL. Todas las licencias de Python, a diferencia de la GPL, le permiten distribuir una versión modificada sin que los cambios sean de código

abierto. Las licencias compatibles con GPL permiten combinar Python con otro software que se publica bajo la GPL; los otros no lo hacen.

Gracias a los muchos voluntarios externos que han trabajado bajo la dirección de Guido para hacer posibles estos lanzamientos.

C.2 Términos y condiciones para acceder o usar Python

El software y la documentación de Python están sujetos a *Acuerdo de licencia de PSF*.

A partir de Python 3.8.6, los ejemplos, recetas y otros códigos de la documentación tienen licencia doble según el Acuerdo de licencia de PSF y la *Licencia BSD de cláusula cero*.

Parte del software incorporado en Python está bajo diferentes licencias. Las licencias se enumeran con el código correspondiente a esa licencia. Consulte *Licencias y reconocimientos para software incorporado* para obtener una lista incompleta de estas licencias.

C.2.1 ACUERDO DE LICENCIA DE PSF PARA PYTHON | lanzamiento |

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation,
→ ("PSF"), and
the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise
→ using Python
3.10.13 software in source or binary form and its associated
→ documentation.
2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF
→ hereby
grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to
→ reproduce,
analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative
→ works,
distribute, and otherwise use Python 3.10.13 alone or in any derivative
version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's
→ notice of
copyright, i.e., "Copyright © 2001-2023 Python Software Foundation; All
→ Rights
Reserved" are retained in Python 3.10.13 alone or in any derivative
→ version
prepared by Licensee.
3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or
incorporates Python 3.10.13 or any part thereof, and wants to make the
derivative work available to others as provided herein, then Licensee
→ hereby
agrees to include in any such work a brief summary of the changes made
→ to Python
3.10.13.
4. PSF is making Python 3.10.13 available to Licensee on an "AS IS" basis.
PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY
→ OF
EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY
→ REPRESENTATION OR
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR
→ THAT THE

USE OF PYTHON 3.10.13 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 3.10.13 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 3.10.13, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.
8. By copying, installing or otherwise using Python 3.10.13, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.2 ACUERDO DE LICENCIA DE BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0

ACUERDO DE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO DE BEOPEN PYTHON VERSIÓN 1

1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary form and its associated documentation ("the Software").
2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.
3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis. BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions.

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use BeOpen trademarks or trade names in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. As an exception, the "BeOpen Python" logos available at <http://www.pythonlabs.com/logos.html> may be used according to the permissions granted on that web page.

7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.3 ACUERDO DE LICENCIA CNRI PARA PYTHON 1.6.1

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its associated documentation.
2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright, i.e., "Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version prepared by Licensee. Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement, Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1 is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License Agreement. This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle): 1895.22/1013. This Agreement may also be obtained from a proxy server on the internet using the following URL: <http://hdl.handle.net/1895.22/1013>."
3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.
4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS" basis. CNRI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property law of the United States, including without limitation the federal copyright law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions. Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python 1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between CNRI and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.

8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.4 ACUERDO DE LICENCIA CWI PARA PYTHON 0.9.0 HASTA 1.2

Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.2.5 LICENCIA BSD DE CLÁUSULA CERO PARA CÓDIGO EN EL PYTHON | lanzamiento | DOCUMENTACIÓN

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3 Licencias y reconocimientos para software incorporado

Esta sección es una lista incompleta, pero creciente, de licencias y reconocimientos para software de terceros incorporado en la distribución de Python.

C.3.1 Mersenne Twister

El módulo `_random` incluye código basado en una descarga de <http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html>. Los siguientes son los comentarios textuales del código original:

```
A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26.
Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.

Before using, initialize the state by using init_genrand(seed)
or init_by_array(init_key, key_length).

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote
   products derived from this software without specific prior written
   permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Any feedback is very welcome.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)
```

C.3.2 Sockets

The `socket` module uses the functions, `getaddrinfo()`, and `getnameinfo()`, which are coded in separate source files from the WIDE Project, <https://www.wide.ad.jp/>.

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.3 Servicios de socket asincrónicos

Los módulos `asyncchat` y `asyncore` contienen el siguiente aviso:

Copyright 1996 by Sam Rushing

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sam Rushing not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.4 Gestión de cookies

El módulo `http.cookies` contiene el siguiente aviso:

```
Copyright 2000 by Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

    All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software
and its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all
copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Timothy O'Malley not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

Timothy O'Malley DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Timothy O'Malley BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

C.3.5 Seguimiento de ejecución

El módulo `trace` contiene el siguiente aviso:

```
portions copyright 2001, Autonomous Zones Industries, Inc., all rights...
err... reserved and offered to the public under the terms of the
Python 2.2 license.
Author: Zooko O'Whielacronx
http://zooko.com/
mailto:zooko@zooko.com

Copyright 2000, Mojam Media, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1999, Bioreason, Inc., all rights reserved.
Author: Andrew Dalke

Copyright 1995-1997, Automatrix, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1991-1995, Stichting Mathematisch Centrum, all rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this Python software and
its associated documentation for any purpose without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appears in all copies,
and that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of neither Automatrix,
Bioreason or Mojam Media be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior permission.
```

C.3.6 funciones UUencode y UUdecode

El módulo `uu` contiene el siguiente aviso:

```
Copyright 1994 by Lance Ellinghouse
Cathedral City, California Republic, United States of America.
    All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of Lance Ellinghouse
not be used in advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior permission.
LANCE ELLINGHOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Modified by Jack Jansen, CWI, July 1995:
- Use binascii module to do the actual line-by-line conversion
  between ascii and binary. This results in a 1000-fold speedup. The C
  version is still 5 times faster, though.
- Arguments more compliant with Python standard
```

C.3.7 Llamadas a procedimientos remotos XML

El módulo `xmlrpc.client` contiene el siguiente aviso:

```
The XML-RPC client interface is

Copyright (c) 1999-2002 by Secret Labs AB
Copyright (c) 1999-2002 by Fredrik Lundh

By obtaining, using, and/or copying this software and/or its
associated documentation, you agree that you have read, understood,
and will comply with the following terms and conditions:

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and
its associated documentation for any purpose and without fee is
hereby granted, provided that the above copyright notice appears in
all copies, and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Secret Labs AB or the author not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

SECRET LABS AB AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD
TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL SECRET LABS AB OR THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.
```

C.3.8 test_epoll

El módulo `test_epoll` contiene el siguiente aviso:

```
Copyright (c) 2001-2006 Twisted Matrix Laboratories.
```

```
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
```

```
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
```

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.9 Seleccionar kqueue

El módulo `select` contiene el siguiente aviso para la interfaz `kqueue`:

```
Copyright (c) 2000 Doug White, 2006 James Knight, 2007 Christian Heimes
All rights reserved.
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

C.3.10 SipHash24

El archivo `Python/pyhash.c` contiene la implementación de Marek Majkowski del algoritmo SipHash24 de Dan Bernstein. Contiene la siguiente nota:

```
<MIT License>
Copyright (c) 2013  Marek Majkowski <marek@popcount.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
</MIT License>

Original location:
  https://github.com/majek/csiphash/

Solution inspired by code from:
  Samuel Neves (supercop/crypto_auth/siphash24/little)
  djb (supercop/crypto_auth/siphash24/little2)
  Jean-Philippe Aumasson (https://131002.net/siphash/siphash24.c)
```

C.3.11 strtod y dtoa

The file `Python/dtoa.c`, which supplies C functions `dtoa` and `strtod` for conversion of C doubles to and from strings, is derived from the file of the same name by David M. Gay, currently available from <https://web.archive.org/web/20220517033456/http://www.netlib.org/fp/dtoa.c>. The original file, as retrieved on March 16, 2009, contains the following copyright and licensing notice:

```
/*****
 *
 * The author of this software is David M. Gay.
 *
 * Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
 * purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice
 * is included in all copies of any software which is or includes a copy
 * or modification of this software and in all copies of the supporting
 * documentation for such software.
 *
 * THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
 * REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY
 * OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
 *****/
```

C.3.12 OpenSSL

Los módulos `hashlib`, `posix`, `ssl`, `crypt` utilizan la biblioteca OpenSSL para un rendimiento adicional si el sistema operativo la pone a disposición. Además, los instaladores de Windows y macOS para Python pueden incluir una copia de las bibliotecas de OpenSSL, por lo que incluimos una copia de la licencia de OpenSSL aquí:

```
LICENSE ISSUES
=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License
-----

/* =====
 * Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 * the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 * software must display the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 * endorse or promote products derived from this software without
 * prior written permission. For written permission, please contact
 * openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 * permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 * acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

Original SSLeay License

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
```

C.3.13 expat

La extensión `pyexpat` se construye usando una copia incluida de las fuentes de `expat` a menos que la construcción esté configurada `--with-system-expat`:

```
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.14 libffi

La extensión `_ctypes` se construye usando una copia incluida de las fuentes de `libffi` a menos que la construcción esté configurada `--with-system-libffi`:

```
Copyright (c) 1996-2008 Red Hat, Inc and others.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
`Software'), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

C.3.15 zlib

La extensión `zlib` se crea utilizando una copia incluida de las fuentes de `zlib` si la versión de `zlib` encontrada en el sistema es demasiado antigua para ser utilizada para la compilación:

```
Copyright (C) 1995-2011 Jean-loup Gailly and Mark Adler
```

```
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
```

```
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
```

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

```
Jean-loup Gailly      Mark Adler
jloup@gzip.org
```

```
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
```

C.3.16 cfuhash

La implementación de la tabla hash utilizada por `tracemalloc` se basa en el proyecto `cfuhash`:

```
Copyright (c) 2005 Don Owens
All rights reserved.
```

```
This code is released under the BSD license:
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
from this software without specific prior written permission.
```

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

C.3.17 libmpdec

El módulo `_decimal` se construye usando una copia incluida de la biblioteca `libmpdec` a menos que la construcción esté configurada `--with-system-libmpdec`:

```
Copyright (c) 2008-2020 Stefan Krah. All rights reserved.
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

C.3.18 Conjunto de pruebas W3C C14N

El conjunto de pruebas C14N 2.0 en el paquete `test` (`Lib/test/xmltestdata/c14n-20/`) se recuperó del sitio web de W3C en <https://www.w3.org/TR/xml-c14n2-testcases/> y se distribuye bajo la licencia BSD de 3 cláusulas:

```
Copyright (c) 2013 W3C(R) (MIT, ERCIM, Keio, Beihang),
All Rights Reserved.
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

- * Redistributions of works must retain the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the W3C nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this work without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.19 Audioop

The audioop module uses the code base in g771.c file of the SoX project:

```
Programming the AdLib/Sound Blaster
FM Music Chips
Version 2.0 (24 Feb 1992)
Copyright (c) 1991, 1992 by Jeffrey S. Lee
jlee@smylex.uucp
Warranty and Copyright Policy
This document is provided on an "as-is" basis, and its author makes
no warranty or representation, express or implied, with respect to
its quality performance or fitness for a particular purpose. In no
event will the author of this document be liable for direct, indirect,
special, incidental, or consequential damages arising out of the use
or inability to use the information contained within. Use of this
document is at your own risk.
This file may be used and copied freely so long as the applicable
copyright notices are retained, and no modifications are made to the
text of the document. No money shall be charged for its distribution
beyond reasonable shipping, handling and duplication costs, nor shall
proprietary changes be made to this document so that it cannot be
distributed freely. This document may not be included in published
material or commercial packages without the written consent of its
author.
```


APÉNDICE D

Derechos de autor

Python y esta documentación es:

Copyright © 2001-2023 Python Software Foundation. All rights reserved.

Derechos de autor © 2000 BeOpen.com. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. Todos los derechos reservados.

Consulte [Historia y Licencia](#) para obtener información completa sobre licencias y permisos.

No alfabético

..., [277](#)
 2to3, [277](#)
 >>>, [277](#)
 __all__ (*package variable*), [68](#)
 __dict__ (*module attribute*), [154](#)
 __doc__ (*module attribute*), [154](#)
 __file__ (*module attribute*), [154](#), [155](#)
 __future__, [282](#)
 __import__
 función incorporada, [68](#)
 __loader__ (*module attribute*), [154](#)
 __main__
 módulo, [12](#), [176](#), [188](#)
 __name__ (*module attribute*), [154](#)
 __package__ (*module attribute*), [154](#)
 __PYENV_LAUNCHER__, [202](#), [207](#)
 __slots__, [288](#)
 _frozen (*C struct*), [71](#)
 _inittab (*C struct*), [71](#)
 _Py_c_diff (*C function*), [117](#)
 _Py_c_neg (*C function*), [117](#)
 _Py_c_pow (*C function*), [118](#)
 _Py_c_prod (*C function*), [117](#)
 _Py_c_quot (*C function*), [117](#)
 _Py_c_sum (*C function*), [117](#)
 _Py_InitializeMain (*C function*), [214](#)
 _Py_NoneStruct (*C var*), [229](#)
 _PyBytes_Resize (*C function*), [120](#)
 _PyCFunctionFast (*C type*), [232](#)
 _PyCFunctionFastWithKeywords (*C type*), [232](#)
 _PyFrameEvalFunction (*C type*), [186](#)
 _PyInterpreterState_GetEvalFrameFunc (*C function*), [186](#)
 _PyInterpreterState_SetEvalFrameFunc (*C function*), [186](#)
 _PyObject_New (*C function*), [229](#)
 _PyObject_NewVar (*C function*), [229](#)
 _PyTuple_Resize (*C function*), [142](#)
 _thread
 módulo, [183](#)

A

a la espera, [278](#)

abort(), [68](#)
 abs
 función incorporada, [94](#)
 administrador asincrónico de
 contexto, [278](#)
 administrador de contextos, [279](#)
 alcances anidados, [286](#)
 alias de tipos, [289](#)
 allocfunc (*C type*), [266](#)
 anotación, [277](#)
 anotación de función, [282](#)
 anotación de variable, [290](#)
 apagado del intérprete, [283](#)
 API provisional, [287](#)
 archivo binario, [278](#)
 archivo de texto, [289](#)
 argumento, [277](#)
 argumento nombrado, [284](#)
 argumento posicional, [287](#)
 argv (*in module sys*), [179](#)
 ascii
 función incorporada, [87](#)
 atributo, [278](#)

B

BDFL, [278](#)
 binaryfunc (*C type*), [267](#)
 bloqueo global del intérprete, [283](#)
 buffer interface
 (see buffer protocol), [100](#)
 buffer object
 (see buffer protocol), [100](#)
 buffer protocol, [100](#)
 builtins
 módulo, [12](#), [176](#), [188](#)
 buscador, [281](#)
 buscador basado en ruta, [287](#)
 buscador de entradas de ruta, [287](#)
 bytearray
 objeto, [121](#)
 bytecode, [279](#)
 bytes
 función incorporada, [87](#)
 objeto, [119](#)

C

- cadena con triple comilla, **289**
- callable, **279**
- calloc(), **217**
- Capsule
 - objeto, **165**
- cargador, **285**
- C-contiguous, **104, 280**
- clase, **279**
- clase base abstracta, **277**
- clase de nuevo estilo, **286**
- classmethod
 - función incorporada, **234**
- cleanup functions, **68**
- close() (*in module os*), **188**
- CO_FUTURE_DIVISION (*C var*), **45**
- code object, **152**
- codificación de la configuración
 - regional, **284**
- codificación de texto, **289**
- codificación del sistema de archivos
 - y manejador de errores, **281**
- coerción, **279**
- compile
 - función incorporada, **69**
- complex number
 - objeto, **117**
- comprensión de conjuntos, **289**
- comprensión de diccionarios, **280**
- comprensión de listas, **285**
- contador de referencias, **288**
- contiguo, **280**
- contiguous, **104**
- copyright (*in module sys*), **179**
- corrutina, **280**
- CPython, **280**

D

- decorador, **280**
- descrgetfunc (*C type*), **267**
- descriptor, **280**
- descrsetfunc (*C type*), **267**
- despacho único, **289**
- destructor (*C type*), **267**
- diccionario, **280**
- dictionary
 - objeto, **145**
- división entera, **281**
- divmod
 - función incorporada, **94**
- docstring, **281**

E

- EAFP, **281**
- entorno virtual, **290**
- entrada de ruta, **287**
- EOFError (*built-in exception*), **153**
- espacio de nombres, **286**

- especificador de módulo, **285**
- exc_info() (*in module sys*), **10**
- executable (*in module sys*), **178**
- exit(), **68**
- expresión, **281**
- expresión generadora, **282**

F

- f-string, **281**
- file
 - objeto, **153**
- float
 - función incorporada, **96**
- floating point
 - objeto, **116**
- Fortran contiguous, **104, 280**
- free(), **217**
- freefunc (*C type*), **267**
- freeze utility, **71**
- frozenset
 - objeto, **148**
- función, **282**
- función clave, **284**
- función corrutina, **280**
- función genérica, **282**
- función incorporada
 - __import__, **68**
 - abs, **94**
 - ascii, **87**
 - bytes, **87**
 - classmethod, **234**
 - compile, **69**
 - divmod, **94**
 - float, **96**
 - hash, **88, 246**
 - int, **96**
 - len, **88, 97, 99, 144, 146, 149**
 - pow, **94, 95**
 - repr, **87, 246**
 - staticmethod, **234**
 - tuple, **98, 145**
 - type, **88**
- function
 - objeto, **149**

G

- gancho a entrada de ruta, **287**
- generador, **282**
- generador asincrónico, **278**
- generator, **282**
- generator expression, **282**
- getattrfunc (*C type*), **267**
- getattrofunc (*C type*), **267**
- getbufferproc (*C type*), **267**
- getiterfunc (*C type*), **267**
- GIL, **283**
- global interpreter lock, **181**

H

hash
 función incorporada, 88, 246
 hash-based pyc, 283
 hashable, 283
 hashfunc (*C type*), 267

I

IDLE, 283
 importador, 283
 importar, 283
 incr_item(), 10, 11
 indicador de tipo, 290
 initproc (*C type*), 267
 immutable, 283
 inquiry (*C type*), 272
 instancemethod
 objeto, 150
 int
 función incorporada, 96
 integer
 objeto, 113
 interactivo, 283
 interpretado, 283
 interpreter lock, 181
 iterable, 284
 iterable asincrónico, 278
 iterador, 284
 iterador asincrónico, 278
 iterador generador, 282
 iterador generador asincrónico, 278
 iternextfunc (*C type*), 267

K

KeyboardInterrupt (*built-in exception*), 55

L

lambda, 284
 LBYL, 284
 len
 función incorporada, 88, 97, 99, 144, 146, 149
 lenfunc (*C type*), 267
 list
 objeto, 143
 lista, 285
 lock, interpreter, 181
 long integer
 objeto, 113
 LONG_MAX, 114

M

magic
 method, 285
 main(), 177, 179
 malloc(), 217
 mapeado, 285

mapping
 objeto, 145
 máquina virtual, 290
 memoryview
 objeto, 164
 meta buscadores de ruta, 285
 metaclasses, 285
 METH_CLASS (*variable incorporada*), 233
 METH_COEXIST (*variable incorporada*), 234
 METH_FASTCALL (*variable incorporada*), 233
 METH_NOARGS (*variable incorporada*), 233
 METH_O (*variable incorporada*), 233
 METH_STATIC (*variable incorporada*), 234
 METH_VARARGS (*variable incorporada*), 233
 method
 magic, 285
 objeto, 151
 special, 289
 MethodType (*in module types*), 149, 151
 método, 285
 método especial, 289
 método mágico, 285
 module
 objeto, 154
 search path, 12, 176, 178
 modules (*in module sys*), 68, 176
 ModuleType (*in module types*), 154
 módulo, 285
 __main__, 12, 176, 188
 _thread, 183
 builtins, 12, 176, 188
 signal, 55
 sys, 12, 176, 188
 módulo de extensión, 281
 MRO, 285
 mutable, 285

N

newfunc (*C type*), 267
 nombre calificado, 288
 None
 objeto, 113
 numeric
 objeto, 113
 número complejo, 279

O

object
 code, 152
 objeto, 286
 bytearray, 121
 bytes, 119
 Capsule, 165
 complex number, 117
 dictionary, 145
 file, 153
 floating point, 116
 frozenset, 148

- function, 149
- instancemethod, 150
- integer, 113
- list, 143
- long integer, 113
- mapping, 145
- memoryview, 164
- method, 151
- module, 154
- None, 113
- numeric, 113
- sequence, 118
- set, 148
- tuple, 141
- type, 6, 109
- objeto archivo, **281**
- objeto tipo ruta, **287**
- objetos tipo archivo, **281**
- objetos tipo binarios, **279**
- objobjargproc (*C type*), 268
- objobjproc (*C type*), 268
- orden de resolución de métodos, **285**
- OverflowError (*built-in exception*), 114, 115

P

- package variable
 - `__all__`, 68
- paquete, **286**
- paquete de espacios de nombres, **286**
- paquete provisorio, **287**
- paquete regular, **288**
- parámetro, **286**
- path
 - module search, 12, 176, 178
- PATH, 12
- path (*in module sys*), 12, 176, 178
- PEP, **287**
- platform (*in module sys*), 179
- porción, **287**
- pow
 - función incorporada, 94, 95
- Py_ABS (*C macro*), 5
- Py_AddPendingCall (*C function*), 189
- Py_AddPendingCall(), 189
- Py_AtExit (*C function*), 68
- Py_BEGIN_ALLOW_THREADS, 181
- Py_BEGIN_ALLOW_THREADS (*C macro*), 184
- Py_BLOCK_THREADS (*C macro*), 184
- Py_buffer (*C type*), 101
- Py_buffer.buf (*C member*), 101
- Py_buffer.format (*C member*), 102
- Py_buffer.internal (*C member*), 103
- Py_buffer.itemsize (*C member*), 102
- Py_buffer.len (*C member*), 102
- Py_buffer.ndim (*C member*), 102
- Py_buffer.obj (*C member*), 101
- Py_buffer.readonly (*C member*), 102
- Py_buffer.shape (*C member*), 102
- Py_buffer.strides (*C member*), 102
- Py_buffer.suboffsets (*C member*), 103
- Py_BuildValue (*C function*), 79
- Py_BytesMain (*C function*), 41
- Py_BytesWarningFlag (*C var*), 174
- Py_CHARMASK (*C macro*), 5
- Py_CLEAR (*C function*), 48
- Py_CompileString (*C function*), 43
- Py_CompileString(), 44
- Py_CompileStringExFlags (*C function*), 44
- Py_CompileStringFlags (*C function*), 43
- Py_CompileStringObject (*C function*), 43
- Py_complex (*C type*), 117
- Py_DebugFlag (*C var*), 174
- Py_DecodeLocale (*C function*), 64
- Py_DecRef (*C function*), 48
- Py_DECREF (*C function*), 48
- Py_DECREF(), 6
- Py_DEPRECATED (*C macro*), 5
- Py_DontWriteBytecodeFlag (*C var*), 174
- Py_Ellipsis (*C var*), 164
- Py_EncodeLocale (*C function*), 65
- Py_END_ALLOW_THREADS, 181
- Py_END_ALLOW_THREADS (*C macro*), 184
- Py_EndInterpreter (*C function*), 188
- Py_EnterRecursiveCall (*C function*), 58
- Py_eval_input (*C var*), 44
- Py_Exit (*C function*), 68
- Py_False (*C var*), 116
- Py_FatalError (*C function*), 68
- Py_FatalError(), 179
- Py_FdIsInteractive (*C function*), 63
- Py_file_input (*C var*), 44
- Py_Finalize (*C function*), 177
- Py_FinalizeEx (*C function*), 176
- Py_FinalizeEx(), 68, 176, 188
- Py_FrozenFlag (*C var*), 174
- Py_GenericAlias (*C function*), 172
- Py_GenericAliasType (*C var*), 172
- Py_GetArgcArgv (*C function*), 213
- Py_GetBuildInfo (*C function*), 179
- Py_GetCompiler (*C function*), 179
- Py_GetCopyright (*C function*), 179
- Py_GETENV (*C macro*), 5
- Py_GetExecPrefix (*C function*), 178
- Py_GetExecPrefix(), 12
- Py_GetPath (*C function*), 178
- Py_GetPath(), 12, 177, 178
- Py_GetPlatform (*C function*), 179
- Py_GetPrefix (*C function*), 177
- Py_GetPrefix(), 12
- Py_GetProgramFullPath (*C function*), 178
- Py_GetProgramFullPath(), 12
- Py_GetProgramName (*C function*), 177
- Py_GetPythonHome (*C function*), 180
- Py_GetVersion (*C function*), 179
- Py_HashRandomizationFlag (*C var*), 174
- Py_IgnoreEnvironmentFlag (*C var*), 174

- Py_IncRef (*C function*), 48
- Py_INCREF (*C function*), 47
- Py_INCREF (), 6
- Py_Initialize (*C function*), 176
- Py_Initialize (), 12, 177, 188
- Py_InitializeEx (*C function*), 176
- Py_InitializeFromConfig (*C function*), 210
- Py_InspectFlag (*C var*), 175
- Py_InteractiveFlag (*C var*), 175
- Py_Is (*C function*), 230
- Py_IS_TYPE (*C function*), 231
- Py_IsFalse (*C function*), 231
- Py_IsInitialized (*C function*), 176
- Py_IsInitialized (), 12
- Py_IsNone (*C function*), 230
- Py_IsolatedFlag (*C var*), 175
- Py_IsTrue (*C function*), 230
- Py_LeaveRecursiveCall (*C function*), 58
- Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag (*C var*), 175
- Py_LegacyWindowsStdioFlag (*C var*), 175
- Py_LIMITED_API (*C macro*), 15
- Py_Main (*C function*), 41
- PY_MAJOR_VERSION (*C macro*), 275
- Py_MAX (*C macro*), 5
- Py_MEMBER_SIZE (*C macro*), 5
- PY_MICRO_VERSION (*C macro*), 275
- Py_MIN (*C macro*), 5
- PY_MINOR_VERSION (*C macro*), 275
- Py_mod_create (*C macro*), 157
- Py_mod_create.create_module (*C function*), 157
- Py_mod_exec (*C macro*), 158
- Py_mod_exec.exec_module (*C function*), 158
- Py_NewInterpreter (*C function*), 188
- Py_NewRef (*C function*), 47
- Py_None (*C var*), 113
- Py_NoSiteFlag (*C var*), 175
- Py_NotImplemented (*C var*), 85
- Py_NoUserSiteDirectory (*C var*), 175
- Py_OptimizeFlag (*C var*), 175
- Py_PreInitialize (*C function*), 199
- Py_PreInitializeFromArgs (*C function*), 200
- Py_PreInitializeFromBytesArgs (*C function*), 200
- Py_PRINT_RAW, 153
- Py_QuietFlag (*C var*), 175
- Py_REFCNT (*C function*), 231
- PY_RELEASE_LEVEL (*C macro*), 275
- PY_RELEASE_SERIAL (*C macro*), 275
- Py_ReprEnter (*C function*), 58
- Py_ReprLeave (*C function*), 59
- Py_RETURN_FALSE (*C macro*), 116
- Py_RETURN_NONE (*C macro*), 113
- Py_RETURN_NOTIMPLEMENTED (*C macro*), 85
- Py_RETURN_TRUE (*C macro*), 116
- Py_RunMain (*C function*), 213
- Py_SET_REFCNT (*C function*), 231
- Py_SET_SIZE (*C function*), 231
- Py_SET_TYPE (*C function*), 231
- Py_SetPath (*C function*), 178
- Py_SetPath (), 178
- Py_SetProgramName (*C function*), 177
- Py_SetProgramName (), 12, 176, 178
- Py_SetPythonHome (*C function*), 180
- Py_SetStandardStreamEncoding (*C function*), 177
- Py_single_input (*C var*), 44
- Py_SIZE (*C function*), 231
- Py_ssize_t (*C type*), 9
- PY_SSIZE_T_MAX, 115
- Py_STRINGIFY (*C macro*), 5
- Py_TPFLAGS_BASE_EXC_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_BASETYPE (*variable incorporada*), 249
- Py_TPFLAGS_BYTES_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_DEFAULT (*variable incorporada*), 249
- Py_TPFLAGS_DICT_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_HAVE_GC (*variable incorporada*), 249
- Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_HEAPTYPE (*variable incorporada*), 248
- Py_TPFLAGS_IMMUTABLETYPE (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_LIST_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_LONG_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_MAPPING (*variable incorporada*), 251
- Py_TPFLAGS_METHOD_DESCRIPTOR (*variable incorporada*), 249
- Py_TPFLAGS_READY (*variable incorporada*), 249
- Py_TPFLAGS_READYING (*variable incorporada*), 249
- Py_TPFLAGS_SEQUENCE (*variable incorporada*), 251
- Py_TPFLAGS_TUPLE_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_TYPE_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_TPFLAGS_UNICODE_SUBCLASS (*variable incorporada*), 250
- Py_tracefunc (*C type*), 190
- Py_True (*C var*), 116
- Py_tss_NEEDS_INIT (*C macro*), 192
- Py_tss_t (*C type*), 192
- Py_TYPE (*C function*), 231
- Py_UCS1 (*C type*), 122

- [Py_UCS2 \(C type\), 122](#)
- [Py_UCS4 \(C type\), 122](#)
- [Py_UNBLOCK_THREADS \(C macro\), 185](#)
- [Py_UnbufferedStdioFlag \(C var\), 175](#)
- [Py_UNICODE \(C type\), 122](#)
- [Py_UNICODE_IS_HIGH_SURROGATE \(C macro\), 126](#)
- [Py_UNICODE_IS_LOW_SURROGATE \(C macro\), 126](#)
- [Py_UNICODE_IS_SURROGATE \(C macro\), 126](#)
- [Py_UNICODE_ISALNUM \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISALPHA \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISDECIMAL \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISDIGIT \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISLINEBREAK \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISLOWER \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISNUMERIC \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISPRINTABLE \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISSPACE \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISTITLE \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_ISUPPER \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_JOIN_SURROGATES \(C macro\), 126](#)
- [Py_UNICODE_TODECIMAL \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_TODIGIT \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_TOLOWER \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_TONUMERIC \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_TOTITLE \(C function\), 125](#)
- [Py_UNICODE_TOUPPER \(C function\), 125](#)
- [Py_UNREACHABLE \(C macro\), 4](#)
- [Py_UNUSED \(C macro\), 5](#)
- [Py_VaBuildValue \(C function\), 80](#)
- [PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET \(C macro\), 90](#)
- [Py_VerboseFlag \(C var\), 176](#)
- [PY_VERSION_HEX \(C macro\), 275](#)
- [Py_VISIT \(C function\), 272](#)
- [Py_XDECREF \(C function\), 48](#)
- [Py_XDECREF\(\), 11](#)
- [Py_XINCRREF \(C function\), 47](#)
- [Py_XNewRef \(C function\), 47](#)
- [PyAIter_Check \(C function\), 100](#)
- [PyAnySet_Check \(C function\), 148](#)
- [PyAnySet_CheckExact \(C function\), 148](#)
- [PyArg_Parse \(C function\), 78](#)
- [PyArg_ParseTuple \(C function\), 78](#)
- [PyArg_ParseTupleAndKeywords \(C function\), 78](#)
- [PyArg_UnpackTuple \(C function\), 78](#)
- [PyArg_ValidateKeywordArguments \(C function\), 78](#)
- [PyArg_VaParse \(C function\), 78](#)
- [PyArg_VaParseTupleAndKeywords \(C function\), 78](#)
- [PyASCIIObject \(C type\), 122](#)
- [PyAsyncMethods \(C type\), 266](#)
- [PyAsyncMethods.am_aiter \(C member\), 266](#)
- [PyAsyncMethods.am_anext \(C member\), 266](#)
- [PyAsyncMethods.am_await \(C member\), 266](#)
- [PyAsyncMethods.am_send \(C member\), 266](#)
- [PyBool_Check \(C function\), 116](#)
- [PyBool_FromLong \(C function\), 116](#)
- [PyBUF_ANY_CONTIGUOUS \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_C_CONTIGUOUS \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_CONTIG \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_CONTIG_RO \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_F_CONTIGUOUS \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_FORMAT \(C macro\), 103](#)
- [PyBUF_FULL \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_FULL_RO \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_INDIRECT \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_ND \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_RECORDS \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_RECORDS_RO \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_SIMPLE \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_STRIDED \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_STRIDED_RO \(C macro\), 105](#)
- [PyBUF_STRIDES \(C macro\), 104](#)
- [PyBUF_WRITABLE \(C macro\), 103](#)
- [PyBuffer_FillContiguousStrides \(C function\), 107](#)
- [PyBuffer_FillInfo \(C function\), 107](#)
- [PyBuffer_FromContiguous \(C function\), 107](#)
- [PyBuffer_GetPointer \(C function\), 107](#)
- [PyBuffer_IsContiguous \(C function\), 107](#)
- [PyBuffer_Release \(C function\), 106](#)
- [PyBuffer_SizeFromFormat \(C function\), 106](#)
- [PyBuffer_ToContiguous \(C function\), 107](#)
- [PyBufferProcs, 101](#)
- [PyBufferProcs \(C type\), 265](#)
- [PyBufferProcs.bf_getbuffer \(C member\), 265](#)
- [PyBufferProcs.bf_releasebuffer \(C member\), 265](#)
- [PyByteArray_AS_STRING \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_AsString \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_Check \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_CheckExact \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_Concat \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_FromObject \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_FromStringAndSize \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_GET_SIZE \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_Resize \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_Size \(C function\), 121](#)
- [PyByteArray_Type \(C var\), 121](#)
- [PyByteArrayObject \(C type\), 121](#)
- [PyBytes_AS_STRING \(C function\), 120](#)
- [PyBytes_AsString \(C function\), 120](#)
- [PyBytes_AsStringAndSize \(C function\), 120](#)
- [PyBytes_Check \(C function\), 119](#)
- [PyBytes_CheckExact \(C function\), 119](#)
- [PyBytes_Concat \(C function\), 120](#)
- [PyBytes_ConcatAndDel \(C function\), 120](#)
- [PyBytes_FromFormat \(C function\), 119](#)
- [PyBytes_FromFormatV \(C function\), 119](#)
- [PyBytes_FromObject \(C function\), 120](#)

- PyBytes_FromString (*C function*), 119
- PyBytes_FromStringAndSize (*C function*), 119
- PyBytes_GET_SIZE (*C function*), 120
- PyBytes_Size (*C function*), 120
- PyBytes_Type (*C var*), 119
- PyBytesObject (*C type*), 119
- PyCallable_Check (*C function*), 93
- PyCallIter_Check (*C function*), 161
- PyCallIter_New (*C function*), 162
- PyCallIter_Type (*C var*), 161
- PyCapsule (*C type*), 165
- PyCapsule_CheckExact (*C function*), 165
- PyCapsule_Destructor (*C type*), 165
- PyCapsule_GetContext (*C function*), 166
- PyCapsule_GetDestructor (*C function*), 166
- PyCapsule_GetName (*C function*), 166
- PyCapsule_GetPointer (*C function*), 166
- PyCapsule_Import (*C function*), 166
- PyCapsule_IsValid (*C function*), 166
- PyCapsule_New (*C function*), 165
- PyCapsule_SetContext (*C function*), 166
- PyCapsule_SetDestructor (*C function*), 166
- PyCapsule_SetName (*C function*), 167
- PyCapsule_SetPointer (*C function*), 167
- PyCell_Check (*C function*), 151
- PyCell_Get (*C function*), 151
- PyCell_GET (*C function*), 152
- PyCell_New (*C function*), 151
- PyCell_Set (*C function*), 152
- PyCell_SET (*C function*), 152
- PyCell_Type (*C var*), 151
- PyCellObject (*C type*), 151
- PyCFunction (*C type*), 232
- PyCFunctionWithKeywords (*C type*), 232
- PyCMethod (*C type*), 232
- PyCode_Addr2Line (*C function*), 152
- PyCode_Check (*C function*), 152
- PyCode_GetNumFree (*C function*), 152
- PyCode_New (*C function*), 152
- PyCode_NewEmpty (*C function*), 152
- PyCode_NewWithPosOnlyArgs (*C function*), 152
- PyCode_Type (*C var*), 152
- PyCodec_BackslashReplaceErrors (*C function*), 84
- PyCodec_Decompile (*C function*), 83
- PyCodec_Decoder (*C function*), 83
- PyCodec_Encode (*C function*), 83
- PyCodec_Encoder (*C function*), 83
- PyCodec_IgnoreErrors (*C function*), 84
- PyCodec_IncrementalDecoder (*C function*), 83
- PyCodec_IncrementalEncoder (*C function*), 83
- PyCodec_KnownEncoding (*C function*), 83
- PyCodec_LookupError (*C function*), 84
- PyCodec_NameReplaceErrors (*C function*), 84
- PyCodec_Register (*C function*), 83
- PyCodec_RegisterError (*C function*), 84
- PyCodec_ReplaceErrors (*C function*), 84
- PyCodec_StreamReader (*C function*), 83
- PyCodec_StreamWriter (*C function*), 83
- PyCodec_StrictErrors (*C function*), 84
- PyCodec_Unregister (*C function*), 83
- PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors (*C function*), 84
- PyCodeObject (*C type*), 152
- PyCompactUnicodeObject (*C type*), 122
- PyCompilerFlags (*C struct*), 44
- PyCompilerFlags.cf_feature_version (*C member*), 45
- PyCompilerFlags.cf_flags (*C member*), 45
- PyComplex_AsCComplex (*C function*), 118
- PyComplex_Check (*C function*), 118
- PyComplex_CheckExact (*C function*), 118
- PyComplex_FromCComplex (*C function*), 118
- PyComplex_FromDoubles (*C function*), 118
- PyComplex_ImagAsDouble (*C function*), 118
- PyComplex_RealAsDouble (*C function*), 118
- PyComplex_Type (*C var*), 118
- PyComplexObject (*C type*), 118
- PyConfig (*C type*), 201
- PyConfig.argv (*C member*), 202
- PyConfig.base_exec_prefix (*C member*), 202
- PyConfig.base_executable (*C member*), 202
- PyConfig.base_prefix (*C member*), 202
- PyConfig.buffered_stdio (*C member*), 202
- PyConfig.bytes_warning (*C member*), 202
- PyConfig.check_hash_pycs_mode (*C member*), 203
- PyConfig.configure_c_stdio (*C member*), 203
- PyConfig.dev_mode (*C member*), 203
- PyConfig.dump_refs (*C member*), 203
- PyConfig.exec_prefix (*C member*), 203
- PyConfig.executable (*C member*), 203
- PyConfig.fault_handler (*C member*), 203
- PyConfig.filesystem_encoding (*C member*), 204
- PyConfig.filesystem_errors (*C member*), 204
- PyConfig.hash_seed (*C member*), 204
- PyConfig.home (*C member*), 204
- PyConfig.import_time (*C member*), 204
- PyConfig.inspect (*C member*), 205
- PyConfig.install_signal_handlers (*C member*), 205
- PyConfig.interactive (*C member*), 205
- PyConfig.isolated (*C member*), 205
- PyConfig.legacy_windows_stdio (*C member*), 205
- PyConfig.malloc_stats (*C member*), 205
- PyConfig.module_search_paths (*C member*), 206
- PyConfig.module_search_paths_set (*C member*), 206
- PyConfig.optimization_level (*C member*), 206
- PyConfig.orig_argv (*C member*), 206

- `PyConfig.parse_argv` (*C member*), 206
- `PyConfig.parser_debug` (*C member*), 207
- `PyConfig.pathconfig_warnings` (*C member*), 207
- `PyConfig.platlibdir` (*C member*), 205
- `PyConfig.prefix` (*C member*), 207
- `PyConfig.program_name` (*C member*), 207
- `PyConfig.pycache_prefix` (*C member*), 207
- `PyConfig.PyConfig_Clear` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_InitIsolatedConfig` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_InitPythonConfig` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_Read` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_SetArgv` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_SetBytesArgv` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_SetBytesString` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_SetString` (*C function*), 201
- `PyConfig.PyConfig_SetWideStringList` (*C function*), 201
- `PyConfig.pythonpath_env` (*C member*), 206
- `PyConfig.quiet` (*C member*), 207
- `PyConfig.run_command` (*C member*), 207
- `PyConfig.run_filename` (*C member*), 208
- `PyConfig.run_module` (*C member*), 208
- `PyConfig.show_ref_count` (*C member*), 208
- `PyConfig.site_import` (*C member*), 208
- `PyConfig.skip_source_first_line` (*C member*), 208
- `PyConfig.stdio_encoding` (*C member*), 208
- `PyConfig.stdio_errors` (*C member*), 208
- `PyConfig.tracemalloc` (*C member*), 209
- `PyConfig.use_environment` (*C member*), 209
- `PyConfig.use_hash_seed` (*C member*), 204
- `PyConfig.user_site_directory` (*C member*), 209
- `PyConfig.verbose` (*C member*), 209
- `PyConfig.warn_default_encoding` (*C member*), 202
- `PyConfig.warnoptions` (*C member*), 209
- `PyConfig.write_bytecode` (*C member*), 209
- `PyConfig.xoptions` (*C member*), 209
- `PyContext` (*C type*), 168
- `PyContext_CheckExact` (*C function*), 168
- `PyContext_Copy` (*C function*), 168
- `PyContext_CopyCurrent` (*C function*), 168
- `PyContext_Enter` (*C function*), 168
- `PyContext_Exit` (*C function*), 169
- `PyContext_New` (*C function*), 168
- `PyContext_Type` (*C var*), 168
- `PyContextToken` (*C type*), 168
- `PyContextToken_CheckExact` (*C function*), 168
- `PyContextToken_Type` (*C var*), 168
- `PyContextVar` (*C type*), 168
- `PyContextVar_CheckExact` (*C function*), 168
- `PyContextVar_Get` (*C function*), 169
- `PyContextVar_New` (*C function*), 169
- `PyContextVar_Reset` (*C function*), 169
- `PyContextVar_Set` (*C function*), 169
- `PyContextVar_Type` (*C var*), 168
- `PyCoro_CheckExact` (*C function*), 167
- `PyCoro_New` (*C function*), 167
- `PyCoro_Type` (*C var*), 167
- `PyCoroObject` (*C type*), 167
- `PyDate_Check` (*C function*), 169
- `PyDate_CheckExact` (*C function*), 169
- `PyDate_FromDate` (*C function*), 170
- `PyDate_FromTimestamp` (*C function*), 172
- `PyDateTime_Check` (*C function*), 169
- `PyDateTime_CheckExact` (*C function*), 169
- `PyDateTime_DATE_GET_FOLD` (*C function*), 171
- `PyDateTime_DATE_GET_HOUR` (*C function*), 171
- `PyDateTime_DATE_GET_MICROSECOND` (*C function*), 171
- `PyDateTime_DATE_GET_MINUTE` (*C function*), 171
- `PyDateTime_DATE_GET_SECOND` (*C function*), 171
- `PyDateTime_DATE_GET_TZINFO` (*C function*), 171
- `PyDateTime_DELTA_GET_DAYS` (*C function*), 172
- `PyDateTime_DELTA_GET_MICROSECONDS` (*C function*), 172
- `PyDateTime_DELTA_GET_SECONDS` (*C function*), 172
- `PyDateTime_FromDateAndTime` (*C function*), 170
- `PyDateTime_FromDateAndTimeAndFold` (*C function*), 170
- `PyDateTime_FromTimestamp` (*C function*), 172
- `PyDateTime_GET_DAY` (*C function*), 171
- `PyDateTime_GET_MONTH` (*C function*), 171
- `PyDateTime_GET_YEAR` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TIME_GET_FOLD` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TIME_GET_HOUR` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TIME_GET_MICROSECOND` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TIME_GET_MINUTE` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TIME_GET_SECOND` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TIME_GET_TZINFO` (*C function*), 171
- `PyDateTime_TimeZone_UTC` (*C var*), 169
- `PyDelta_Check` (*C function*), 170
- `PyDelta_CheckExact` (*C function*), 170
- `PyDelta_FromDSU` (*C function*), 170
- `PyDescr_IsData` (*C function*), 162
- `PyDescr_NewClassMethod` (*C function*), 162
- `PyDescr_NewGetSet` (*C function*), 162
- `PyDescr_NewMember` (*C function*), 162
- `PyDescr_NewMethod` (*C function*), 162
- `PyDescr_NewWrapper` (*C function*), 162

- PyDict_Check (*C function*), 145
- PyDict_CheckExact (*C function*), 145
- PyDict_Clear (*C function*), 145
- PyDict_Contains (*C function*), 145
- PyDict_Copy (*C function*), 145
- PyDict_DelItem (*C function*), 145
- PyDict_DelItemString (*C function*), 145
- PyDict_GetItem (*C function*), 146
- PyDict_GetItemString (*C function*), 146
- PyDict_GetItemWithError (*C function*), 146
- PyDict_Items (*C function*), 146
- PyDict_Keys (*C function*), 146
- PyDict_Merge (*C function*), 147
- PyDict_MergeFromSeq2 (*C function*), 147
- PyDict_New (*C function*), 145
- PyDict_Next (*C function*), 146
- PyDict_SetDefault (*C function*), 146
- PyDict_SetItem (*C function*), 145
- PyDict_SetItemString (*C function*), 145
- PyDict_Size (*C function*), 146
- PyDict_Type (*C var*), 145
- PyDict_Update (*C function*), 147
- PyDict_Values (*C function*), 146
- PyDictObject (*C type*), 145
- PyDictProxy_New (*C function*), 145
- PyDoc_STR (*C macro*), 6
- PyDoc_STRVAR (*C macro*), 5
- PyErr_BadArgument (*C function*), 50
- PyErr_BadInternalCall (*C function*), 52
- PyErr_CheckSignals (*C function*), 55
- PyErr_Clear (*C function*), 49
- PyErr_Clear(), 10, 11
- PyErr_ExceptionMatches (*C function*), 53
- PyErr_ExceptionMatches(), 11
- PyErr_Fetch (*C function*), 53
- PyErr_Format (*C function*), 50
- PyErr_FormatV (*C function*), 50
- PyErr_GetExcInfo (*C function*), 54
- PyErr_GivenExceptionMatches (*C function*), 53
- PyErr_NewException (*C function*), 56
- PyErr_NewExceptionWithDoc (*C function*), 56
- PyErr_NoMemory (*C function*), 50
- PyErr_NormalizeException (*C function*), 54
- PyErr_Occurred (*C function*), 53
- PyErr_Occurred(), 10
- PyErr_Print (*C function*), 50
- PyErr_PrintEx (*C function*), 49
- PyErr_ResourceWarning (*C function*), 53
- PyErr_Restore (*C function*), 54
- PyErr_SetExcFromWindowsErr (*C function*), 51
- PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename (*C function*), 52
- PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject (*C function*), 51
- PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects (*C function*), 51
- PyErr_SetFromWindowsErr (*C function*), 51
- PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename (*C function*), 51
- PyErr_SetImportError (*C function*), 52
- PyErr_SetImportErrorSubclass (*C function*), 52
- PyErr_SetInterrupt (*C function*), 55
- PyErr_SetInterruptEx (*C function*), 55
- PyErr_SetNone (*C function*), 50
- PyErr_SetObject (*C function*), 50
- PyErr_SetString (*C function*), 50
- PyErr_SetString(), 10
- PyErr_SyntaxLocation (*C function*), 52
- PyErr_SyntaxLocationEx (*C function*), 52
- PyErr_SyntaxLocationObject (*C function*), 52
- PyErr_WarnEx (*C function*), 52
- PyErr_WarnExplicit (*C function*), 53
- PyErr_WarnExplicitObject (*C function*), 53
- PyErr_WarnFormat (*C function*), 53
- PyErr_WriteUnraisable (*C function*), 50
- PyEval_AcquireLock (*C function*), 187
- PyEval_AcquireThread (*C function*), 187
- PyEval_AcquireThread(), 183
- PyEval_EvalCode (*C function*), 44
- PyEval_EvalCodeEx (*C function*), 44
- PyEval_EvalFrame (*C function*), 44
- PyEval_EvalFrameEx (*C function*), 44
- PyEval_GetBuiltins (*C function*), 82
- PyEval_GetFrame (*C function*), 82
- PyEval_GetFuncDesc (*C function*), 82
- PyEval_GetFuncName (*C function*), 82
- PyEval_GetGlobals (*C function*), 82
- PyEval_GetLocals (*C function*), 82
- PyEval_InitThreads (*C function*), 183
- PyEval_InitThreads(), 176
- PyEval_MergeCompilerFlags (*C function*), 44
- PyEval_ReleaseLock (*C function*), 187
- PyEval_ReleaseThread (*C function*), 187
- PyEval_ReleaseThread(), 183
- PyEval_RestoreThread (*C function*), 183
- PyEval_RestoreThread(), 181, 183
- PyEval_SaveThread (*C function*), 183
- PyEval_SaveThread(), 181, 183
- PyEval_SetProfile (*C function*), 191
- PyEval_SetTrace (*C function*), 191
- PyEval_ThreadsInitialized (*C function*), 183
- PyExc_ArithmeticError, 59
- PyExc_AssertionError, 59
- PyExc_AttributeError, 59
- PyExc_BaseException, 59
- PyExc_BlockingIOError, 59

PyExc_BrokenPipeError, 59
PyExc_BufferError, 59
PyExc_BytesWarning, 60
PyExc_ChildProcessError, 59
PyExc_ConnectionAbortedError, 59
PyExc_ConnectionError, 59
PyExc_ConnectionRefusedError, 59
PyExc_ConnectionResetError, 59
PyExc_DeprecationWarning, 60
PyExc_EnvironmentError, 60
PyExc_EOFError, 59
PyExc_Exception, 59
PyExc_FileExistsError, 59
PyExc_FileNotFoundError, 59
PyExc_FloatingPointError, 59
PyExc_FutureWarning, 60
PyExc_GeneratorExit, 59
PyExc_ImportError, 59
PyExc_ImportWarning, 60
PyExc_IndentationError, 59
PyExc_IndexError, 59
PyExc_InterruptedError, 59
PyExc_IOError, 60
PyExc_IsADirectoryError, 59
PyExc_KeyboardInterrupt, 59
PyExc_KeyError, 59
PyExc_LookupError, 59
PyExc_MemoryError, 59
PyExc_ModuleNotFoundError, 59
PyExc_NameError, 59
PyExc_NotADirectoryError, 59
PyExc_NotImplementedError, 59
PyExc_OSError, 59
PyExc_OverflowError, 59
PyExc_PendingDeprecationWarning, 60
PyExc_PermissionError, 59
PyExc_ProcessLookupError, 59
PyExc_RecursionError, 59
PyExc_ReferenceError, 59
PyExc_ResourceWarning, 60
PyExc_RuntimeError, 59
PyExc_RuntimeWarning, 60
PyExc_StopAsyncIteration, 59
PyExc_StopIteration, 59
PyExc_SyntaxError, 59
PyExc_SyntaxWarning, 60
PyExc_SystemError, 59
PyExc_SystemExit, 59
PyExc_TabError, 59
PyExc_TimeoutError, 59
PyExc_TypeError, 59
PyExc_UnboundLocalError, 59
PyExc_UnicodeDecodeError, 59
PyExc_UnicodeEncodeError, 59
PyExc_UnicodeError, 59
PyExc_UnicodeTranslateError, 59
PyExc_UnicodeWarning, 60
PyExc_UserWarning, 60
PyExc_ValueError, 59
PyExc_Warning, 60
PyExc_WindowsError, 60
PyExc_ZeroDivisionError, 59
PyException_GetCause (*C function*), 56
PyException_GetContext (*C function*), 56
PyException_GetTraceback (*C function*), 56
PyException_SetCause (*C function*), 57
PyException_SetContext (*C function*), 56
PyException_SetTraceback (*C function*), 56
PyFile_FromFd (*C function*), 153
PyFile_GetLine (*C function*), 153
PyFile_SetOpenCodeHook (*C function*), 153
PyFile_WriteObject (*C function*), 153
PyFile_WriteString (*C function*), 154
PyFloat_AS_DOUBLE (*C function*), 117
PyFloat_AsDouble (*C function*), 117
PyFloat_Check (*C function*), 116
PyFloat_CheckExact (*C function*), 116
PyFloat_FromDouble (*C function*), 117
PyFloat_FromString (*C function*), 116
PyFloat_GetInfo (*C function*), 117
PyFloat_GetMax (*C function*), 117
PyFloat_GetMin (*C function*), 117
PyFloat_Type (*C var*), 116
PyFloatObject (*C type*), 116
PyFrame_GetBack (*C function*), 82
PyFrame_GetCode (*C function*), 82
PyFrame_GetLineNumber (*C function*), 82
PyFrameObject (*C type*), 44
PyFrozenSet_Check (*C function*), 148
PyFrozenSet_CheckExact (*C function*), 148
PyFrozenSet_New (*C function*), 148
PyFrozenSet_Type (*C var*), 148
PyFunction_Check (*C function*), 149
PyFunction_GetAnnotations (*C function*), 150
PyFunction_GetClosure (*C function*), 150
PyFunction_GetCode (*C function*), 150
PyFunction_GetDefaults (*C function*), 150
PyFunction_GetGlobals (*C function*), 150
PyFunction_GetModule (*C function*), 150
PyFunction_New (*C function*), 149
PyFunction_NewWithQualName (*C function*), 149
PyFunction_SetAnnotations (*C function*), 150
PyFunction_SetClosure (*C function*), 150
PyFunction_SetDefaults (*C function*), 150
PyFunction_Type (*C var*), 149
PyFunctionObject (*C type*), 149
PyGC_Collect (*C function*), 272
PyGC_Disable (*C function*), 272
PyGC_Enable (*C function*), 272
PyGC_IsEnabled (*C function*), 272
PyGen_Check (*C function*), 167
PyGen_CheckExact (*C function*), 167
PyGen_New (*C function*), 167
PyGen_NewWithQualName (*C function*), 167
PyGen_Type (*C var*), 167

- PyGenObject (*C type*), 167
- PyGetSetDef (*C type*), 235
- PyGILState_Check (*C function*), 184
- PyGILState_Ensure (*C function*), 184
- PyGILState_GetThisThreadState (*C function*), 184
- PyGILState_Release (*C function*), 184
- PyImport_AddModule (*C function*), 69
- PyImport_AddModuleObject (*C function*), 69
- PyImport_AppendInittab (*C function*), 71
- PyImport_ExecCodeModule (*C function*), 69
- PyImport_ExecCodeModuleEx (*C function*), 70
- PyImport_ExecCodeModuleObject (*C function*), 70
- PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames (*C function*), 70
- PyImport_ExtendInittab (*C function*), 71
- PyImport_FrozenModules (*C var*), 71
- PyImport_GetImporter (*C function*), 70
- PyImport_GetMagicNumber (*C function*), 70
- PyImport_GetMagicTag (*C function*), 70
- PyImport_GetModule (*C function*), 70
- PyImport_GetModuleDict (*C function*), 70
- PyImport_Import (*C function*), 69
- PyImport_ImportFrozenModule (*C function*), 71
- PyImport_ImportFrozenModuleObject (*C function*), 71
- PyImport_ImportModule (*C function*), 68
- PyImport_ImportModuleEx (*C function*), 68
- PyImport_ImportModuleLevel (*C function*), 69
- PyImport_ImportModuleLevelObject (*C function*), 69
- PyImport_ImportModuleNoBlock (*C function*), 68
- PyImport_ReloadModule (*C function*), 69
- PyIndex_Check (*C function*), 96
- PyInstanceMethod_Check (*C function*), 150
- PyInstanceMethod_Function (*C function*), 150
- PyInstanceMethod_GET_FUNCTION (*C function*), 151
- PyInstanceMethod_New (*C function*), 150
- PyInstanceMethod_Type (*C var*), 150
- PyInterpreterState (*C type*), 183
- PyInterpreterState_Clear (*C function*), 185
- PyInterpreterState_Delete (*C function*), 185
- PyInterpreterState_Get (*C function*), 186
- PyInterpreterState_GetDict (*C function*), 186
- PyInterpreterState_GetID (*C function*), 186
- PyInterpreterState_Head (*C function*), 191
- PyInterpreterState_Main (*C function*), 191
- PyInterpreterState_New (*C function*), 185
- PyInterpreterState_Next (*C function*), 191
- PyInterpreterState_ThreadHead (*C function*), 191
- PyIter_Check (*C function*), 100
- PyIter_Next (*C function*), 100
- PyIter_Send (*C function*), 100
- PyList_Append (*C function*), 144
- PyList_AsTuple (*C function*), 144
- PyList_Check (*C function*), 143
- PyList_CheckExact (*C function*), 143
- PyList_GET_ITEM (*C function*), 144
- PyList_GET_SIZE (*C function*), 144
- PyList_GetItem (*C function*), 144
- PyList_GetItem(), 8
- PyList_GetSlice (*C function*), 144
- PyList_Insert (*C function*), 144
- PyList_New (*C function*), 143
- PyList_Reverse (*C function*), 144
- PyList_SET_ITEM (*C function*), 144
- PyList_SetItem (*C function*), 144
- PyList_SetItem(), 7
- PyList_SetSlice (*C function*), 144
- PyList_Size (*C function*), 144
- PyList_Sort (*C function*), 144
- PyList_Type (*C var*), 143
- PyListObject (*C type*), 143
- PyLong_AsDouble (*C function*), 116
- PyLong_AsLong (*C function*), 114
- PyLong_AsLongAndOverflow (*C function*), 114
- PyLong_AsLongLong (*C function*), 114
- PyLong_AsLongLongAndOverflow (*C function*), 114
- PyLong_AsSize_t (*C function*), 115
- PyLong_AsSsize_t (*C function*), 115
- PyLong_AsUnsignedLong (*C function*), 115
- PyLong_AsUnsignedLongLong (*C function*), 115
- PyLong_AsUnsignedLongLongMask (*C function*), 115
- PyLong_AsUnsignedLongMask (*C function*), 115
- PyLong_AsVoidPtr (*C function*), 116
- PyLong_Check (*C function*), 113
- PyLong_CheckExact (*C function*), 113
- PyLong_FromDouble (*C function*), 114
- PyLong_FromLong (*C function*), 113
- PyLong_FromLongLong (*C function*), 113
- PyLong_FromSize_t (*C function*), 113
- PyLong_FromSsize_t (*C function*), 113
- PyLong_FromString (*C function*), 114
- PyLong_FromUnicodeObject (*C function*), 114
- PyLong_FromUnsignedLong (*C function*), 113
- PyLong_FromUnsignedLongLong (*C function*), 113
- PyLong_FromVoidPtr (*C function*), 114
- PyLong_Type (*C var*), 113
- PyLongObject (*C type*), 113
- PyMapping_Check (*C function*), 98
- PyMapping_DelItem (*C function*), 99
- PyMapping_DelItemString (*C function*), 99
- PyMapping_GetItemString (*C function*), 99
- PyMapping_HasKey (*C function*), 99
- PyMapping_HasKeyString (*C function*), 99
- PyMapping_Items (*C function*), 99
- PyMapping_Keys (*C function*), 99

- PyMapping_Length (*C function*), 98
- PyMapping_SetItemString (*C function*), 99
- PyMapping_Size (*C function*), 98
- PyMapping_Values (*C function*), 99
- PyMappingMethods (*C type*), 263
- PyMappingMethods.mp_ass_subscript (*C member*), 263
- PyMappingMethods.mp_length (*C member*), 263
- PyMappingMethods.mp_subscript (*C member*), 263
- PyMarshal_ReadLastObjectFromFile (*C function*), 72
- PyMarshal_ReadLongFromFile (*C function*), 72
- PyMarshal_ReadObjectFromFile (*C function*), 72
- PyMarshal_ReadObjectFromString (*C function*), 72
- PyMarshal_ReadShortFromFile (*C function*), 72
- PyMarshal_WriteLongToFile (*C function*), 72
- PyMarshal_WriteObjectToFile (*C function*), 72
- PyMarshal_WriteObjectToString (*C function*), 72
- PyMem_Calloc (*C function*), 219
- PyMem_Del (*C function*), 220
- PyMem_Free (*C function*), 220
- PyMem_GetAllocator (*C function*), 223
- PyMem_Malloc (*C function*), 219
- PyMem_New (*C function*), 220
- PyMem_RawCalloc (*C function*), 219
- PyMem_RawFree (*C function*), 219
- PyMem_RawMalloc (*C function*), 219
- PyMem_RawRealloc (*C function*), 219
- PyMem_Realloc (*C function*), 220
- PyMem_Resize (*C function*), 220
- PyMem_SetAllocator (*C function*), 223
- PyMem_SetupDebugHooks (*C function*), 223
- PyMemAllocatorDomain (*C type*), 222
- PyMemAllocatorDomain.PYMEM_DOMAIN_MEM (*C macro*), 223
- PyMemAllocatorDomain.PYMEM_DOMAIN_OBJ (*C macro*), 223
- PyMemAllocatorDomain.PYMEM_DOMAIN_RAW (*C macro*), 222
- PyMemAllocatorEx (*C type*), 222
- PyMember_GetOne (*C function*), 235
- PyMember_SetOne (*C function*), 235
- PyMemberDef (*C type*), 234
- PyMemoryView_Check (*C function*), 164
- PyMemoryView_FromBuffer (*C function*), 164
- PyMemoryView_FromMemory (*C function*), 164
- PyMemoryView_FromObject (*C function*), 164
- PyMemoryView_GET_BASE (*C function*), 164
- PyMemoryView_GET_BUFFER (*C function*), 164
- PyMemoryView_GetContiguous (*C function*), 164
- PyMethod_Check (*C function*), 151
- PyMethod_Function (*C function*), 151
- PyMethod_GET_FUNCTION (*C function*), 151
- PyMethod_GET_SELF (*C function*), 151
- PyMethod_New (*C function*), 151
- PyMethod_Self (*C function*), 151
- PyMethod_Type (*C var*), 151
- PyMethodDef (*C type*), 232
- PyMethodDef.ml_doc (*C member*), 232
- PyMethodDef.ml_flags (*C member*), 232
- PyMethodDef.ml_meth (*C member*), 232
- PyMethodDef.ml_name (*C member*), 232
- PyModule_AddFunctions (*C function*), 158
- PyModule_AddIntConstant (*C function*), 160
- PyModule_AddIntMacro (*C function*), 160
- PyModule_AddObject (*C function*), 159
- PyModule_AddObjectRef (*C function*), 159
- PyModule_AddStringConstant (*C function*), 160
- PyModule_AddStringMacro (*C function*), 160
- PyModule_AddType (*C function*), 160
- PyModule_Check (*C function*), 154
- PyModule_CheckExact (*C function*), 154
- PyModule_Create (*C function*), 156
- PyModule_Create2 (*C function*), 156
- PyModule_ExecDef (*C function*), 158
- PyModule_FromDefAndSpec (*C function*), 158
- PyModule_FromDefAndSpec2 (*C function*), 158
- PyModule_GetDef (*C function*), 154
- PyModule_GetDict (*C function*), 154
- PyModule_GetFilename (*C function*), 155
- PyModule_GetFilenameObject (*C function*), 154
- PyModule_GetName (*C function*), 154
- PyModule_GetNameObject (*C function*), 154
- PyModule_GetState (*C function*), 154
- PyModule_New (*C function*), 154
- PyModule_NewObject (*C function*), 154
- PyModule_SetDocString (*C function*), 158
- PyModule_Type (*C var*), 154
- PyModuleDef (*C type*), 155
- PyModuleDef_Init (*C function*), 157
- PyModuleDef_Slot (*C type*), 157
- PyModuleDef_Slot.slot (*C member*), 157
- PyModuleDef_Slot.value (*C member*), 157
- PyModuleDef.m_base (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_clear (*C member*), 156
- PyModuleDef.m_doc (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_free (*C member*), 156
- PyModuleDef.m_methods (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_name (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_size (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_slots (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_slots.m_reload (*C member*), 155
- PyModuleDef.m_traverse (*C member*), 156
- PyNumber_Absolute (*C function*), 94
- PyNumber_Add (*C function*), 94

- `PyNumber_And (C function)`, 95
- `PyNumber_AsSsize_t (C function)`, 96
- `PyNumber_Check (C function)`, 94
- `PyNumber_Divmod (C function)`, 94
- `PyNumber_Float (C function)`, 96
- `PyNumber_FloorDivide (C function)`, 94
- `PyNumber_Index (C function)`, 96
- `PyNumber_InPlaceAdd (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceAnd (C function)`, 96
- `PyNumber_InPlaceFloorDivide (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceLshift (C function)`, 96
- `PyNumber_InPlaceMatrixMultiply (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceMultiply (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceOr (C function)`, 96
- `PyNumber_InPlacePower (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceRemainder (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceRshift (C function)`, 96
- `PyNumber_InPlaceSubtract (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceTrueDivide (C function)`, 95
- `PyNumber_InPlaceXor (C function)`, 96
- `PyNumber_Invert (C function)`, 94
- `PyNumber_Long (C function)`, 96
- `PyNumber_Lshift (C function)`, 94
- `PyNumber_MatrixMultiply (C function)`, 94
- `PyNumber_Multiply (C function)`, 94
- `PyNumber_Negative (C function)`, 94
- `PyNumber_Or (C function)`, 95
- `PyNumber_Positive (C function)`, 94
- `PyNumber_Power (C function)`, 94
- `PyNumber_Remainder (C function)`, 94
- `PyNumber_Rshift (C function)`, 95
- `PyNumber_Subtract (C function)`, 94
- `PyNumber_ToBase (C function)`, 96
- `PyNumber_TrueDivide (C function)`, 94
- `PyNumber_Xor (C function)`, 95
- `PyNumberMethods (C type)`, 261
- `PyNumberMethods.nb_absolute (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_add (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_and (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_bool (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_divmod (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_float (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_floor_divide (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_index (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_add (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_and (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_floor_divide (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_lshift (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_matrix_multiply (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_multiply (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_or (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_power (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_remainder (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_rshift (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_subtract (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_true_divide (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_inplace_xor (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_int (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_invert (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_lshift (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_matrix_multiply (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_multiply (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_negative (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_or (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_positive (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_power (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_remainder (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_reserved (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_rshift (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_subtract (C member)`, 262
- `PyNumberMethods.nb_true_divide (C member)`, 263
- `PyNumberMethods.nb_xor (C member)`, 262
- `PyObject (C type)`, 230
- `PyObject_AsCharBuffer (C function)`, 107
- `PyObject_ASCII (C function)`, 87
- `PyObject_AsFileDescriptor (C function)`, 153
- `PyObject_AsReadBuffer (C function)`, 107
- `PyObject_AsWriteBuffer (C function)`, 108
- `PyObject_Bytes (C function)`, 87
- `PyObject_Call (C function)`, 91
- `PyObject_CallFunction (C function)`, 92
- `PyObject_CallFunctionObjArgs (C function)`, 92
- `PyObject_CallMethod (C function)`, 92
- `PyObject_CallMethodNoArgs (C function)`, 93
- `PyObject_CallMethodObjArgs (C function)`, 92
- `PyObject_CallMethodOneArg (C function)`, 93
- `PyObject_CallNoArgs (C function)`, 92
- `PyObject_CallObject (C function)`, 92
- `PyObject_Calloc (C function)`, 221
- `PyObject_CallOneArg (C function)`, 92

- `PyObject_CheckBuffer` (*C function*), 106
- `PyObject_CheckReadBuffer` (*C function*), 108
- `PyObject_ClearWeakRefs` (*C function*), 165
- `PyObject_Del` (*C function*), 229
- `PyObject_DelAttr` (*C function*), 86
- `PyObject_DelAttrString` (*C function*), 86
- `PyObject_DelItem` (*C function*), 89
- `PyObject_Dir` (*C function*), 89
- `PyObject_Format` (*C function*), 87
- `PyObject_Free` (*C function*), 221
- `PyObject_GC_Del` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_IsFinalized` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_IsTracked` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_New` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_NewVar` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_Resize` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_Track` (*C function*), 271
- `PyObject_GC_UnTrack` (*C function*), 271
- `PyObject_GenericGetAttr` (*C function*), 86
- `PyObject_GenericGetDict` (*C function*), 86
- `PyObject_GenericSetAttr` (*C function*), 86
- `PyObject_GenericSetDict` (*C function*), 86
- `PyObject_GetAIter` (*C function*), 89
- `PyObject_GetArenaAllocator` (*C function*), 225
- `PyObject_GetAttr` (*C function*), 85
- `PyObject_GetAttrString` (*C function*), 86
- `PyObject_GetBuffer` (*C function*), 106
- `PyObject_GetItem` (*C function*), 88
- `PyObject_GetIter` (*C function*), 89
- `PyObject_HasAttr` (*C function*), 85
- `PyObject_HasAttrString` (*C function*), 85
- `PyObject_Hash` (*C function*), 88
- `PyObject_HashNotImplemented` (*C function*), 88
- `PyObject_HEAD` (*C macro*), 230
- `PyObject_HEAD_INIT` (*C macro*), 231
- `PyObject_Init` (*C function*), 229
- `PyObject_InitVar` (*C function*), 229
- `PyObject_IS_GC` (*C function*), 271
- `PyObject_IsInstance` (*C function*), 87
- `PyObject_IsSubclass` (*C function*), 87
- `PyObject_IsTrue` (*C function*), 88
- `PyObject_Length` (*C function*), 88
- `PyObject_LengthHint` (*C function*), 88
- `PyObject_Malloc` (*C function*), 221
- `PyObject_New` (*C function*), 229
- `PyObject_NewVar` (*C function*), 229
- `PyObject_Not` (*C function*), 88
- `PyObject._ob_next` (*C member*), 243
- `PyObject._ob_prev` (*C member*), 243
- `PyObject_Print` (*C function*), 85
- `PyObject_Realloc` (*C function*), 221
- `PyObject_Repr` (*C function*), 87
- `PyObject_RichCompare` (*C function*), 86
- `PyObject_RichCompareBool` (*C function*), 87
- `PyObject_SetArenaAllocator` (*C function*), 225
- `PyObject_SetAttr` (*C function*), 86
- `PyObject_SetAttrString` (*C function*), 86
- `PyObject_SetItem` (*C function*), 88
- `PyObject_Size` (*C function*), 88
- `PyObject_Str` (*C function*), 87
- `PyObject_Type` (*C function*), 88
- `PyObject_TypeCheck` (*C function*), 88
- `PyObject_VAR_HEAD` (*C macro*), 230
- `PyObject_Vectorcall` (*C function*), 93
- `PyObject_VectorcallDict` (*C function*), 93
- `PyObject_VectorcallMethod` (*C function*), 93
- `PyObjectArenaAllocator` (*C type*), 225
- `PyObject.ob_refcnt` (*C member*), 242
- `PyObject.ob_type` (*C member*), 242
- `PyOS_AfterFork` (*C function*), 64
- `PyOS_AfterFork_Child` (*C function*), 64
- `PyOS_AfterFork_Parent` (*C function*), 63
- `PyOS_BeforeFork` (*C function*), 63
- `PyOS_CheckStack` (*C function*), 64
- `PyOS_double_to_string` (*C function*), 81
- `PyOS_FSPath` (*C function*), 63
- `PyOS_getsig` (*C function*), 64
- `PyOS_InputHook` (*C var*), 42
- `PyOS_ReadlineFunctionPointer` (*C var*), 43
- `PyOS_setsig` (*C function*), 64
- `PyOS_snprintf` (*C function*), 80
- `PyOS_stricmp` (*C function*), 82
- `PyOS_string_to_double` (*C function*), 81
- `PyOS_strnicmp` (*C function*), 82
- `PyOS_vsnprintf` (*C function*), 80
- `PyPreConfig` (*C type*), 198
- `PyPreConfig.allocator` (*C member*), 198
- `PyPreConfig.coerce_c_locale` (*C member*), 198
- `PyPreConfig.coerce_c_locale_warn` (*C member*), 199
- `PyPreConfig.configure_locale` (*C member*), 198
- `PyPreConfig.dev_mode` (*C member*), 199
- `PyPreConfig.isolated` (*C member*), 199
- `PyPreConfig.legacy_windows_fs_encoding` (*C member*), 199
- `PyPreConfig.parse_argv` (*C member*), 199
- `PyPreConfig.PyPreConfig_InitIsolatedConfig` (*C function*), 198
- `PyPreConfig.PyPreConfig_InitPythonConfig` (*C function*), 198
- `PyPreConfig.use_environment` (*C member*), 199
- `PyPreConfig.utf8_mode` (*C member*), 199
- `PyProperty_Type` (*C var*), 162
- `PyRun_AnyFile` (*C function*), 41
- `PyRun_AnyFileEx` (*C function*), 41
- `PyRun_AnyFileExFlags` (*C function*), 42
- `PyRun_AnyFileFlags` (*C function*), 41
- `PyRun_File` (*C function*), 43
- `PyRun_FileEx` (*C function*), 43
- `PyRun_FileExFlags` (*C function*), 43

- PyRun_FileFlags (*C function*), 43
- PyRun_InteractiveLoop (*C function*), 42
- PyRun_InteractiveLoopFlags (*C function*), 42
- PyRun_InteractiveOne (*C function*), 42
- PyRun_InteractiveOneFlags (*C function*), 42
- PyRun_SimpleFile (*C function*), 42
- PyRun_SimpleFileEx (*C function*), 42
- PyRun_SimpleFileExFlags (*C function*), 42
- PyRun_SimpleString (*C function*), 42
- PyRun_SimpleStringFlags (*C function*), 42
- PyRun_String (*C function*), 43
- PyRun_StringFlags (*C function*), 43
- PySendResult (*C type*), 100
- PySeqIter_Check (*C function*), 161
- PySeqIter_New (*C function*), 161
- PySeqIter_Type (*C var*), 161
- PySequence_Check (*C function*), 97
- PySequence_Concat (*C function*), 97
- PySequence_Contains (*C function*), 97
- PySequence_Count (*C function*), 97
- PySequence_DelItem (*C function*), 97
- PySequence_Delslice (*C function*), 97
- PySequence_Fast (*C function*), 98
- PySequence_Fast_GET_ITEM (*C function*), 98
- PySequence_Fast_GET_SIZE (*C function*), 98
- PySequence_Fast_ITEMS (*C function*), 98
- PySequence_GetItem (*C function*), 97
- PySequence_GetItem(), 8
- PySequence_GetSlice (*C function*), 97
- PySequence_Index (*C function*), 98
- PySequence_InPlaceConcat (*C function*), 97
- PySequence_InPlaceRepeat (*C function*), 97
- PySequence_ITEM (*C function*), 98
- PySequence_Length (*C function*), 97
- PySequence_List (*C function*), 98
- PySequence_Repeat (*C function*), 97
- PySequence_SetItem (*C function*), 97
- PySequence_SetSlice (*C function*), 97
- PySequence_Size (*C function*), 97
- PySequence_Tuple (*C function*), 98
- PySequenceMethods (*C type*), 264
- PySequenceMethods.sq_ass_item (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_concat (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_contains (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_inplace_concat (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_inplace_repeat (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_item (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_length (*C member*), 264
- PySequenceMethods.sq_repeat (*C member*), 264
- PySet_Add (*C function*), 149
- PySet_Check (*C function*), 148
- PySet_CheckExact (*C function*), 148
- PySet_Clear (*C function*), 149
- PySet_Contains (*C function*), 149
- PySet_Discard (*C function*), 149
- PySet_GET_SIZE (*C function*), 149
- PySet_New (*C function*), 148
- PySet_Pop (*C function*), 149
- PySet_Size (*C function*), 148
- PySet_Type (*C var*), 148
- PySetObject (*C type*), 148
- PySignal_SetWakeupFd (*C function*), 56
- PySlice_AdjustIndices (*C function*), 163
- PySlice_Check (*C function*), 162
- PySlice_GetIndices (*C function*), 162
- PySlice_GetIndicesEx (*C function*), 163
- PySlice_New (*C function*), 162
- PySlice_Type (*C var*), 162
- PySlice_Unpack (*C function*), 163
- PyState_AddModule (*C function*), 161
- PyState_FindModule (*C function*), 161
- PyState_RemoveModule (*C function*), 161
- PyStatus (*C type*), 197
- PyStatus.err_msg (*C member*), 197
- PyStatus.exitcode (*C member*), 197
- PyStatus.func (*C member*), 197
- PyStatus.Py_ExitStatusException (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_Error (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_Exception (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_Exit (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_IsError (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_IsExit (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_NoMemory (*C function*), 197
- PyStatus.PyStatus_Ok (*C function*), 197
- PyStructSequence_Desc (*C type*), 142
- PyStructSequence_Field (*C type*), 142
- PyStructSequence_GET_ITEM (*C function*), 143
- PyStructSequence_GetItem (*C function*), 143
- PyStructSequence_InitType (*C function*), 142
- PyStructSequence_InitType2 (*C function*), 142
- PyStructSequence_New (*C function*), 143
- PyStructSequence_NewType (*C function*), 142
- PyStructSequence_SET_ITEM (*C function*), 143
- PyStructSequence_SetItem (*C function*), 143
- PyStructSequence_UnnamedField (*C var*), 143
- PySys_AddAuditHook (*C function*), 67
- PySys_AddWarnOption (*C function*), 66
- PySys_AddWarnOptionUnicode (*C function*), 66
- PySys_AddXOption (*C function*), 66
- PySys_Audit (*C function*), 67
- PySys_FormatStderr (*C function*), 66
- PySys_FormatStdout (*C function*), 66
- PySys_GetObject (*C function*), 66
- PySys_GetXOptions (*C function*), 67

- PySys_ResetWarnOptions (*C function*), 66
- PySys_SetArgv (*C function*), 180
- PySys_SetArgv(), 176
- PySys_SetArgvEx (*C function*), 179
- PySys_SetArgvEx(), 12, 176
- PySys_SetObject (*C function*), 66
- PySys_SetPath (*C function*), 66
- PySys_WriteStderr (*C function*), 66
- PySys_WriteStdout (*C function*), 66
- Python 3000, 288
- Python Enhancement Proposals
 - PEP 1, 287
 - PEP 7, 3, 5, 6
 - PEP 238, 45, 282
 - PEP 278, 290
 - PEP 302, 281, 285
 - PEP 343, 279
 - PEP 353, 9
 - PEP 362, 278, 287
 - PEP 383, 130, 131
 - PEP 387, 15
 - PEP 393, 122, 129
 - PEP 411, 287
 - PEP 420, 281, 286, 287
 - PEP 432, 213, 214
 - PEP 442, 260
 - PEP 443, 282
 - PEP 451, 157, 281
 - PEP 483, 282
 - PEP 484, 277, 282, 289, 290
 - PEP 489, 158
 - PEP 492, 278, 280
 - PEP 498, 281
 - PEP 519, 287
 - PEP 523, 186
 - PEP 525, 278
 - PEP 526, 277, 290
 - PEP 528, 175, 205
 - PEP 529, 131, 175
 - PEP 538, 212
 - PEP 539, 192
 - PEP 540, 212
 - PEP 552, 203
 - PEP 578, 67
 - PEP 585, 282
 - PEP 587, 195
 - PEP 590, 89
 - PEP 623, 122
 - PEP 634, 251
 - PEP 3116, 290
 - PEP 3119, 87, 88
 - PEP 3121, 155
 - PEP 3147, 70
 - PEP 3151, 60
 - PEP 3155, 288
- PYTHON*, 175
- PYTHONCOERCECLOCALE, 212
- PYTHONDEBUG, 174, 207
- PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 174, 209
- PYTHONDUMPREFS, 203, 243
- PYTHONEXECUTABLE, 207
- PYTHONFAULTHANDLER, 204
- PYTHONHASHSEED, 174, 204
- PYTHONHOME, 12, 175, 180, 204
- Pythónico, 288
- PYTHONINSPECT, 175, 205
- PYTHONIOENCODING, 177, 208
- PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 175, 199
- PYTHONLEGACYWINDOWSTDIO, 175, 205
- PYTHONMALLOC, 218, 222, 224, 225
- PYTHONMALLOCSTATS, 205, 218
- PYTHONNOUSERSITE, 175, 209
- PYTHONOPTIMIZE, 175, 206
- PYTHONPATH, 12, 175, 206
- PYTHONPLATLIBDIR, 206
- PYTHONPROFILEIMPORTTIME, 205
- PYTHONPYCACHEPREFIX, 207
- PYTHONTRACEMALLOC, 209
- PYTHONUNBUFFERED, 176, 202
- PYTHONUTF8, 199, 212
- PYTHONVERBOSE, 176, 209
- PYTHONWARNINGS, 209
- PyThread_create_key (*C function*), 193
- PyThread_delete_key (*C function*), 193
- PyThread_delete_key_value (*C function*), 193
- PyThread_get_key_value (*C function*), 193
- PyThread_ReInitTLS (*C function*), 193
- PyThread_set_key_value (*C function*), 193
- PyThread_tss_alloc (*C function*), 192
- PyThread_tss_create (*C function*), 192
- PyThread_tss_delete (*C function*), 192
- PyThread_tss_free (*C function*), 192
- PyThread_tss_get (*C function*), 193
- PyThread_tss_is_created (*C function*), 192
- PyThread_tss_set (*C function*), 193
- PyThreadState, 181
- PyThreadState (*C type*), 183
- PyThreadState_Clear (*C function*), 185
- PyThreadState_Delete (*C function*), 185
- PyThreadState_DeleteCurrent (*C function*), 185
- PyThreadState_Get (*C function*), 183
- PyThreadState_GetDict (*C function*), 186
- PyThreadState_GetFrame (*C function*), 185
- PyThreadState_GetID (*C function*), 185
- PyThreadState_GetInterpreter (*C function*), 186
- PyThreadState_New (*C function*), 185
- PyThreadState_Next (*C function*), 191
- PyThreadState_SetAsyncExc (*C function*), 186
- PyThreadState_Swap (*C function*), 183
- PyTime_Check (*C function*), 170
- PyTime_CheckExact (*C function*), 170
- PyTime_FromTime (*C function*), 170
- PyTime_FromTimeAndFold (*C function*), 170
- PyTimeZone_FromOffset (*C function*), 170

- PyTimeZone_FromOffsetAndName (*C function*), 170
- PyTrace_C_CALL (*C var*), 190
- PyTrace_C_EXCEPTION (*C var*), 190
- PyTrace_C_RETURN (*C var*), 190
- PyTrace_CALL (*C var*), 190
- PyTrace_EXCEPTION (*C var*), 190
- PyTrace_LINE (*C var*), 190
- PyTrace_OPCODE (*C var*), 190
- PyTrace_RETURN (*C var*), 190
- PyTraceMalloc_Track (*C function*), 226
- PyTraceMalloc_Untrack (*C function*), 226
- PyTuple_Check (*C function*), 141
- PyTuple_CheckExact (*C function*), 141
- PyTuple_GET_ITEM (*C function*), 141
- PyTuple_GET_SIZE (*C function*), 141
- PyTuple_GetItem (*C function*), 141
- PyTuple_GetSlice (*C function*), 141
- PyTuple_New (*C function*), 141
- PyTuple_Pack (*C function*), 141
- PyTuple_SET_ITEM (*C function*), 142
- PyTuple_SetItem (*C function*), 142
- PyTuple_SetItem(), 7
- PyTuple_Size (*C function*), 141
- PyTuple_Type (*C var*), 141
- PyTupleObject (*C type*), 141
- PyType_Check (*C function*), 109
- PyType_CheckExact (*C function*), 109
- PyType_ClearCache (*C function*), 109
- PyType_FromModuleAndSpec (*C function*), 111
- PyType_FromSpec (*C function*), 111
- PyType_FromSpecWithBases (*C function*), 111
- PyType_GenericAlloc (*C function*), 110
- PyType_GenericNew (*C function*), 110
- PyType_GetFlags (*C function*), 109
- PyType_GetModule (*C function*), 110
- PyType_GetModuleState (*C function*), 111
- PyType_GetSlot (*C function*), 110
- PyType_HasFeature (*C function*), 110
- PyType_IS_GC (*C function*), 110
- PyType_IsSubtype (*C function*), 110
- PyType_Modified (*C function*), 110
- PyType_Ready (*C function*), 110
- PyType_Slot (*C type*), 112
- PyType_Slot.PyType_Slot.pfunc (*C member*), 112
- PyType_Slot.PyType_Slot.slot (*C member*), 112
- PyType_Spec (*C type*), 111
- PyType_Spec.PyType_Spec.basicsize (*C member*), 111
- PyType_Spec.PyType_Spec.flags (*C member*), 111
- PyType_Spec.PyType_Spec.itemsize (*C member*), 111
- PyType_Spec.PyType_Spec.name (*C member*), 111
- PyType_Spec.PyType_Spec.slots (*C member*), 112
- PyType_Type (*C var*), 109
- PyTypeObject (*C type*), 109
- PyTypeObject.tp_alloc (*C member*), 257
- PyTypeObject.tp_as_async (*C member*), 246
- PyTypeObject.tp_as_buffer (*C member*), 248
- PyTypeObject.tp_as_mapping (*C member*), 246
- PyTypeObject.tp_as_number (*C member*), 246
- PyTypeObject.tp_as_sequence (*C member*), 246
- PyTypeObject.tp_base (*C member*), 255
- PyTypeObject.tp_bases (*C member*), 259
- PyTypeObject.tp_basicsize (*C member*), 243
- PyTypeObject.tp_cache (*C member*), 259
- PyTypeObject.tp_call (*C member*), 247
- PyTypeObject.tp_clear (*C member*), 252
- PyTypeObject.tp_dealloc (*C member*), 244
- PyTypeObject.tp_del (*C member*), 259
- PyTypeObject.tp_descr_get (*C member*), 256
- PyTypeObject.tp_descr_set (*C member*), 256
- PyTypeObject.tp_dict (*C member*), 256
- PyTypeObject.tp_dictoffset (*C member*), 256
- PyTypeObject.tp_doc (*C member*), 251
- PyTypeObject.tp_finalize (*C member*), 260
- PyTypeObject.tp_flags (*C member*), 248
- PyTypeObject.tp_free (*C member*), 258
- PyTypeObject.tp_getattr (*C member*), 245
- PyTypeObject.tp_getattro (*C member*), 247
- PyTypeObject.tp_getset (*C member*), 255
- PyTypeObject.tp_hash (*C member*), 246
- PyTypeObject.tp_init (*C member*), 257
- PyTypeObject.tp_is_gc (*C member*), 258
- PyTypeObject.tp_itemsize (*C member*), 243
- PyTypeObject.tp_iter (*C member*), 254
- PyTypeObject.tp_iternext (*C member*), 254
- PyTypeObject.tp_members (*C member*), 255
- PyTypeObject.tp_methods (*C member*), 255
- PyTypeObject.tp_mro (*C member*), 259
- PyTypeObject.tp_name (*C member*), 243
- PyTypeObject.tp_new (*C member*), 258
- PyTypeObject.tp_repr (*C member*), 246
- PyTypeObject.tp_richcompare (*C member*), 253
- PyTypeObject.tp_richcompare.Py_RETURN_RICHCOMPARE (*C macro*), 253
- PyTypeObject.tp_setattr (*C member*), 245
- PyTypeObject.tp_setattro (*C member*), 248
- PyTypeObject.tp_str (*C member*), 247
- PyTypeObject.tp_subclasses (*C member*), 259
- PyTypeObject.tp_traverse (*C member*), 251
- PyTypeObject.tp_vectorcall (*C member*), 260
- PyTypeObject.tp_vectorcall_offset (*C member*), 245

- `PyTypeObject.tp_version_tag` (*C member*), 260
- `PyTypeObject.tp_weaklist` (*C member*), 259
- `PyTypeObject.tp_weaklistoffset` (*C member*), 254
- `PyTZInfo_Check` (*C function*), 170
- `PyTZInfo_CheckExact` (*C function*), 170
- `PyUnicode_1BYTE_DATA` (*C function*), 123
- `PyUnicode_1BYTE_KIND` (*C macro*), 123
- `PyUnicode_2BYTE_DATA` (*C function*), 123
- `PyUnicode_2BYTE_KIND` (*C macro*), 123
- `PyUnicode_4BYTE_DATA` (*C function*), 123
- `PyUnicode_4BYTE_KIND` (*C macro*), 123
- `PyUnicode_AS_DATA` (*C function*), 124
- `PyUnicode_AS_UNICODE` (*C function*), 124
- `PyUnicode_AsASCIIString` (*C function*), 137
- `PyUnicode_AsCharmapString` (*C function*), 138
- `PyUnicode_AsEncodedString` (*C function*), 133
- `PyUnicode_AsLatin1String` (*C function*), 137
- `PyUnicode_AsMBCSString` (*C function*), 139
- `PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString` (*C function*), 137
- `PyUnicode_AsUCS4` (*C function*), 128
- `PyUnicode_AsUCS4Copy` (*C function*), 128
- `PyUnicode_AsUnicode` (*C function*), 129
- `PyUnicode_AsUnicodeAndSize` (*C function*), 129
- `PyUnicode_AsUnicodeEscapeString` (*C function*), 136
- `PyUnicode_AsUTF8` (*C function*), 134
- `PyUnicode_AsUTF8AndSize` (*C function*), 133
- `PyUnicode_AsUTF8String` (*C function*), 133
- `PyUnicode_AsUTF16String` (*C function*), 135
- `PyUnicode_AsUTF32String` (*C function*), 134
- `PyUnicode_AsWideChar` (*C function*), 132
- `PyUnicode_AsWideCharString` (*C function*), 132
- `PyUnicode_Check` (*C function*), 122
- `PyUnicode_CheckExact` (*C function*), 123
- `PyUnicode_Compare` (*C function*), 140
- `PyUnicode_CompareWithASCIIString` (*C function*), 140
- `PyUnicode_Concat` (*C function*), 139
- `PyUnicode_Contains` (*C function*), 140
- `PyUnicode_CopyCharacters` (*C function*), 128
- `PyUnicode_Count` (*C function*), 140
- `PyUnicode_DATA` (*C function*), 123
- `PyUnicode_Decompile` (*C function*), 133
- `PyUnicode_DecompileASCII` (*C function*), 137
- `PyUnicode_DecompileCharmap` (*C function*), 138
- `PyUnicode_DecompileFSDefault` (*C function*), 131
- `PyUnicode_DecompileFSDefaultAndSize` (*C function*), 131
- `PyUnicode_DecompileLatin1` (*C function*), 137
- `PyUnicode_DecompileLocale` (*C function*), 130
- `PyUnicode_DecompileLocaleAndSize` (*C function*), 130
- `PyUnicode_DecompileMBCS` (*C function*), 139
- `PyUnicode_DecompileMBCSStateful` (*C function*), 139
- `PyUnicode_DecompileRawUnicodeEscape` (*C function*), 137
- `PyUnicode_DecompileUnicodeEscape` (*C function*), 136
- `PyUnicode_DecompileUTF7` (*C function*), 136
- `PyUnicode_DecompileUTF7Stateful` (*C function*), 136
- `PyUnicode_DecompileUTF8` (*C function*), 133
- `PyUnicode_DecompileUTF8Stateful` (*C function*), 133
- `PyUnicode_DecompileUTF16` (*C function*), 135
- `PyUnicode_DecompileUTF16Stateful` (*C function*), 135
- `PyUnicode_DecompileUTF32` (*C function*), 134
- `PyUnicode_DecompileUTF32Stateful` (*C function*), 134
- `PyUnicode_Encode` (*C function*), 133
- `PyUnicode_EncodeASCII` (*C function*), 137
- `PyUnicode_EncodeCharmap` (*C function*), 138
- `PyUnicode_EncodeCodePage` (*C function*), 139
- `PyUnicode_EncodeFSDefault` (*C function*), 131
- `PyUnicode_EncodeLatin1` (*C function*), 137
- `PyUnicode_EncodeLocale` (*C function*), 130
- `PyUnicode_EncodeMBCS` (*C function*), 139
- `PyUnicode_EncodeRawUnicodeEscape` (*C function*), 137
- `PyUnicode_EncodeUnicodeEscape` (*C function*), 136
- `PyUnicode_EncodeUTF7` (*C function*), 136
- `PyUnicode_EncodeUTF8` (*C function*), 134
- `PyUnicode_EncodeUTF16` (*C function*), 135
- `PyUnicode_EncodeUTF32` (*C function*), 134
- `PyUnicode_Fill` (*C function*), 128
- `PyUnicode_Find` (*C function*), 140
- `PyUnicode_FindChar` (*C function*), 140
- `PyUnicode_Format` (*C function*), 140
- `PyUnicode_FromEncodedObject` (*C function*), 127
- `PyUnicode_FromFormat` (*C function*), 126
- `PyUnicode_FromFormatV` (*C function*), 127
- `PyUnicode_FromKindAndData` (*C function*), 126
- `PyUnicode_FromObject` (*C function*), 129
- `PyUnicode_FromString` (*C function*), 126
- `PyUnicode_FromString()`, 145
- `PyUnicode_FromStringAndSize` (*C function*), 126
- `PyUnicode_FromUnicode` (*C function*), 129
- `PyUnicode_FromWideChar` (*C function*), 132
- `PyUnicode_FSConverter` (*C function*), 131
- `PyUnicode_FSDecoder` (*C function*), 131
- `PyUnicode_GET_DATA_SIZE` (*C function*), 124
- `PyUnicode_GET_LENGTH` (*C function*), 123
- `PyUnicode_GET_SIZE` (*C function*), 124
- `PyUnicode_GetLength` (*C function*), 128
- `PyUnicode_GetSize` (*C function*), 129

- PyUnicode_InternFromString (*C function*), 141
- PyUnicode_InternInPlace (*C function*), 141
- PyUnicode_IsIdentifier (*C function*), 124
- PyUnicode_Join (*C function*), 139
- PyUnicode_KIND (*C function*), 123
- PyUnicode_MAX_CHAR_VALUE (*C macro*), 124
- PyUnicode_New (*C function*), 126
- PyUnicode_READ (*C function*), 123
- PyUnicode_READ_CHAR (*C function*), 124
- PyUnicode_ReadChar (*C function*), 128
- PyUnicode_READY (*C function*), 123
- PyUnicode_Replace (*C function*), 140
- PyUnicode_RichCompare (*C function*), 140
- PyUnicode_Split (*C function*), 139
- PyUnicode_Splitlines (*C function*), 139
- PyUnicode_Substring (*C function*), 128
- PyUnicode_Tailmatch (*C function*), 140
- PyUnicode_TransformDecimalToASCII (*C function*), 129
- PyUnicode_Translate (*C function*), 138
- PyUnicode_TranslateCharmap (*C function*), 138
- PyUnicode_Type (*C var*), 122
- PyUnicode_WCHAR_KIND (*C macro*), 123
- PyUnicode_WRITE (*C function*), 123
- PyUnicode_WriteChar (*C function*), 128
- PyUnicodeDecodeError_Create (*C function*), 57
- PyUnicodeDecodeError_GetEncoding (*C function*), 57
- PyUnicodeDecodeError_GetEnd (*C function*), 57
- PyUnicodeDecodeError_GetObject (*C function*), 57
- PyUnicodeDecodeError_GetReason (*C function*), 58
- PyUnicodeDecodeError_GetStart (*C function*), 57
- PyUnicodeDecodeError_SetEnd (*C function*), 58
- PyUnicodeDecodeError_SetReason (*C function*), 58
- PyUnicodeDecodeError_SetStart (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_Create (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_GetEncoding (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_GetEnd (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_GetObject (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_GetReason (*C function*), 58
- PyUnicodeEncodeError_GetStart (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_SetEnd (*C function*), 58
- PyUnicodeEncodeError_SetReason (*C function*), 58
- PyUnicodeEncodeError_SetStart (*C function*), 57
- PyUnicodeEncodeError_SetReason (*C function*), 58
- PyUnicodeEncodeError_SetStart (*C function*), 57
- PyVarObject (*C type*), 230
- PyVarObject_HEAD_INIT (*C macro*), 231
- PyVarObject.ob_size (*C member*), 243
- PyVectorcall_Call (*C function*), 91
- PyVectorcall_Function (*C function*), 91
- PyVectorcall_NARGS (*C function*), 91
- PyWeakref_Check (*C function*), 164
- PyWeakref_CheckProxy (*C function*), 164
- PyWeakref_CheckRef (*C function*), 164
- PyWeakref_GET_OBJECT (*C function*), 165
- PyWeakref_GetObject (*C function*), 165
- PyWeakref_NewProxy (*C function*), 165
- PyWeakref_NewRef (*C function*), 164
- PyWideStringList (*C type*), 196
- PyWideStringList.items (*C member*), 196
- PyWideStringList.length (*C member*), 196
- PyWideStringList.PyWideStringList_Append (*C function*), 196
- PyWideStringList.PyWideStringList_Insert (*C function*), 196
- PyWrapper_New (*C function*), 162
- ## R
- realloc(), 217
- rebanada, 289
- recolección de basura, 282
- referencia fuerte, 289
- referencia prestada, 279
- releasebufferproc (*C type*), 267
- repr
función incorporada, 87, 246
- reprfunc (*C type*), 267
- retrollamada, 279
- richcmpfunc (*C type*), 267
- ruta de importación, 283

S

saltos de líneas universales, **290**
sdterr
 stdin stdout, **177**
search
 path, module, **12**, **176**, **178**
secuencia, **288**
sendfunc (*C type*), **267**
sentencia, **289**
sequence
 objeto, **118**
set
 objeto, **148**
set_all(), **8**
setattrfunc (*C type*), **267**
setattrofunc (*C type*), **267**
setswitchinterval() (*in module sys*), **181**
SIGINT, **55**
signal
 módulo, **55**
SIZE_MAX, **115**
special
 method, **289**
ssizeargfunc (*C type*), **268**
ssizeobjargproc (*C type*), **268**
staticmethod
 función incorporada, **234**
stderr (*in module sys*), **188**
stdin
 stdout sdterr, **177**
stdin (*in module sys*), **188**
stdout
 sdterr, stdin, **177**
stdout (*in module sys*), **188**
strerror(), **50**
string
 PyObject_Str (*C function*), **87**
sum_list(), **9**
sum_sequence(), **9**, **10**
sys
 módulo, **12**, **176**, **188**
SystemError (*built-in exception*), **154**, **155**

T

ternaryfunc (*C type*), **267**
tipado de pato, **281**
tipo, **289**
tipos genéricos, **282**
traverseproc (*C type*), **272**
tupla nombrada, **285**
tuple
 función incorporada, **98**, **145**
 objeto, **141**
type
 función incorporada, **88**
 objeto, **6**, **109**

U

ULONG_MAX, **115**
unaryfunc (*C type*), **267**

V

variable de clase, **279**
variable de contexto, **280**
variables de entorno
 __PYENVV_LAUNCHER__, **202**, **207**
 PATH, **12**
 PYTHON*, **175**
 PYTHONCOERCECLOCALE, **212**
 PYTHONDEBUG, **174**, **207**
 PYTHONDONTWRITEBYTECODE, **174**, **209**
 PYTHONDUMPREFS, **203**, **243**
 PYTHONEXECUTABLE, **207**
 PYTHONFAULTHANDLER, **204**
 PYTHONHASHSEED, **174**, **204**
 PYTHONHOME, **12**, **175**, **180**, **204**
 PYTHONINSPECT, **175**, **205**
 PYTHONIOENCODING, **177**, **208**
 PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, **175**, **199**
 PYTHONLEGACYWINDOWSSSTDIO, **175**, **205**
 PYTHONMALLOC, **218**, **222**, **224**, **225**
 PYTHONMALLOCSTATS, **205**, **218**
 PYTHONNOUSERSITE, **175**, **209**
 PYTHONOPTIMIZE, **175**, **206**
 PYTHONPATH, **12**, **175**, **206**
 PYTHONPLATLIBDIR, **206**
 PYTHONPROFILEIMPORTTIME, **205**
 PYTHONPYCACHEPREFIX, **207**
 PYTHONTRACEMALLOC, **209**
 PYTHONUNBUFFERED, **176**, **202**
 PYTHONUTF8, **199**, **212**
 PYTHONVERBOSE, **176**, **209**
 PYTHONWARNINGS, **209**
vectorcallfunc (*C type*), **90**
version (*in module sys*), **179**
visitproc (*C type*), **271**
vista de diccionario, **280**

Z

Zen de Python, **290**